问题: 在考虑力的做功时, 位移应是力的作用点的位移还是物体的位移?

解答:一般都笼统的说是物体的位移,也有说作用点的位移。需要仔细讨论一下。

其实考察一下牛顿定律的对象就清楚了,牛顿定律的对象是质点,或者说它需要质点这种模型。质点是没有体积概念的,所以对于质点,作用点就是物体的质心,这时"力的作用点的位移"和"物体的位移"是一回事。如果物体不能当作质点,比如物体存在转动行为,则力做功需要仔细探究,比如后面要讲的刚体的平面平行运动:一个力做的功一部分会转化成质心平动能,一部分会转化为绕质心轴的转动能。对于质心平动能的计算,"力的作用点的位移"显然和"物体的位移"(或"质心的位移")不一样,需要用质心的位移进行计算,将作用到物体上的外力全部平移到质心上,求出所作的功。对于绕质心轴的转动能的计算,"力的作用点的位移"和"物体的位移"(或"质心的位移")就更不是一回事了,力做功等效成力矩做功,力的作用点不同,力矩就不样,力矩做功就不一样。所以"在考虑力的做功时,位移应是力的作用点的位移还是物体的位移"与此时物体能不能当作质点有关,能当做质点,没区别,不能当作质点,则区别大大的。

那么"用力的作用点的位移计算功"是不是就一定不对呢?不一定,需要准确理解。下面这个问题是值得认真思考的:对于刚体,如果用"力的作用点的位移计算功"将是什么?如果把刚体看成质点系,答案是非常清楚的,此时力是作用到了作用点处的质元上,作用点的位移就是该质元的位移,"用力的作用点的位移计算功"计算的就是这个力对作用点处的质元做的功。那么根据质点系动能定理有:这个力对该质元作的功 + 刚体各质元之间内力作的功为零,所以有:这个力对该质元作的功 = 刚体所有质元的动能增量。由于刚体各质元之间内力作的功为零,所以有:这个力对该质元作的功 = 刚体所有质元的动能增量,即"用力的作用点的位移计算功" = 刚体所有质元的动能增量。对于:(1)作定轴转动的刚体,刚体所有质元的动能增量 = 刚体的定轴转动动能增量;(2)作平面运动的刚体,刚体所有质元的动能增量 = 刚体质心平动能增量 + 刚体绕质心轴的转动能增量;(3)对任意运动的刚体,刚体所有质元的动能增量 = 刚体质心平动能增量 + 刚体绕质心轴的转动能增量。

对于作用到物体上的力,从动力学角度考虑是:(1)使物体质心产生平动,对于质心平动,力是"平移矢量",可以统一平移到质心,然后求合力,对应的是质心运动定理;(2)使物体发生绕质心的转动,这是力矩的效果,对转动,力是"滑移矢量",只能沿着自身作用线滑动(保持力臂不变),不可随便平移。所以描述刚体动力学行为两个重要定理:(1)质心运动定理,(2)绕质心的定点转动的角动量定理。刚体的平衡条件就是:(1)合力为零(力当作平移矢量);(2)合力矩为零(力当作滑移矢量)。

## 还得多补充 2 点:

(I) 刚体各质元之间内力作功 = 0,可从物质内部的能量理解,物质内部的能量主要是由电子、原子核之间的相互作用能和它们的热运动能量决定的,电子、原子核之间的作用主要是静电相互作用、量子力学效应以及它们之间的万有引力作用(引力作用相比较而言是微乎其微的)。这样只要物体保持恒温,则内部相互作用能就不变。这些认识是人类对于物质不断探索后形成的,所以对于物质内部的相互作用不同时期就有不同描述:(1) 经典的连续力学描述,把物体看成是一种空间的质量连续分布,没有电子原子概念,各质元之间的相互作用由应力-应变关系描述(中学学过的胡克定律是其特例),研究物体在外力作用下形变、强度等问题,对具体材料,应力-应变关系可通过实验测量(如测弹性模量,杨氏模量等),另外也有一些规律可循;(2) 基于量子理论的原子模型描述,把电子、原子核之间的相互作用能等效成原子之间的一种有效相互作用势能,这样物质就被看成是原子集合,其内部能量就是原子之间有效势能和原子热运动能量,最后采用的仍然是牛顿力学和经典统计方法;(3)一些唯象理论;(4) 严格的量子力学描述,需要求解量子力学方程,运用量子统计方法,很复杂。实际上从应用角度讲,材料大概分两种,一种结构材料,强调其力学性能,一种是功能材料,强调其电磁、光电等特性。现代材料特点是成分、结构复杂,其性能常常和工艺过程有关(特别是结构材料)。如何使用经典理论和量子理论描述都面临巨大挑战,特别是最

近十多年的纳米科技的发展在向人们不断提出这方面的问题。

(II) 刚体绕定轴的转动能 = 
$$\frac{1}{2}J\omega^2$$

刚体绕质心的定点转动能 = 
$$\frac{1}{2}\vec{L}\cdot\vec{\omega}$$