IT-Projektmanagement Übung Netzplantechnik

Anette Siebenkäs M.Sc. (Wirtschaftsinformatik)

Fachgebiet Informations- und Wissensmanagement TU Ilmenau



Anleitung

Diese Folien dienen zur selbständigen Erarbeitung des Themas Netzplantechnik an einem Beispiel.

Sie können sich entweder "Durchklicken" oder mit den Cursortasten (Pfeiltasten) vor- und rückwärts durch die Übung bewegen.

Sie können gern selbst mit Zettel und Stift mitmachen (Folien mit 📝) und dann das Ergebnis durch Weiterblättern kontrollieren.

Durch Klicken auf können Sie zusätzliche Informationen zu einigen Darstellungselementen einblenden (mit Klick auf zurück).

Zusätzlich steht eine Aufgabe zu dieser Übung zur Verfügung, die Sie im Moodle selbständig lösen können; ebenfalls in Moodle die PDF-Version.

Diese Folien enthalten KEINEN TON. Wenn Sie Ton vermissen, können Sie gern das Radio oder Ihre Lieblingsmusik anmachen. Viel Spaß und gutes Gelingen.



Lernziele der Übungen insgesamt

Netzplantechnik

In dieser Übung!

Grundbegriffe und Verfahren - einfache Berechnungen am Beispiel

Aufwandsschätzverfahren

Function-Point-Verfahren - Beispielberechnungen

Projektfortschrittskontrolle und -prognose

Earned-Value-Analyse - Grundbegriffe und Beispielberechnungen

Microsoft Project

Programmvorstellung, Bearbeitung des Testbeispiels (Aufgaben, PSP, Abhängigkeiten, Netzplan, Balkendiagramm, Ressourcen, Kapazitätsplanung, Earned Value Analysis)

Test (selbständiges Bearbeiten einer Aufgabe mit MS Project)



Links zur Einführung und zum Selbststudium

In diesen Youtube-Kursen wird die Erstellung eines Netzplanes anschaulich erklärt. Bitte beachten Sie, dass die Darstellung des Netzplanes abweichen kann. Es geht um die Vermittlung des Prinzips.

Verschiedene Anleitungen zur Netzplanerstellung:

- https://www.youtube.com/watch?v=OfrfVY-eYQY
- https://www.youtube.com/watch?v=HkXlzWYBBAU
- https://www.youtube.com/watch?v=tirCJtW33Ws

Tools im Projektmanagement:

https://www.youtube.com/watch?v=f4oPXHPpyms

Projektstrukturplan:

https://www.youtube.com/watch?v=op1Y-9vcoWM



Projekt / Projektmanagement

Projekt

Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation

Projektmanagement

Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mittel für die Abwicklung eines Projektes

DIN (Hrsg.): Projektwirtschaft. Projektmanagement. Begriffe. DIN 69901. Berlin 1987




Phasen eines Projektes

Definition der Projektziele (Qualität, Termine, Budget), der Verantwortlichkeiten, der Aufbau- und Ablaufstruktur (Milestone: Projektantrag)

Strukturplanung (Produkt und Projekt), Aufwandsschätzung, Arbeitsplanung, Kostenplanung, Risikomanagement (Milestone: Projektplan)

Zielerreichung (Sachfortschrittskontrolle) Terminkontrolle, Aufwands- und Kostenkontrolle, Qualitätsmanagement, Projektdokumentation

Abnahme des Projektergebnisses, Nachkalkulation und Abweichungsanalyse, Post Mortem Analyse, Auflösung des Projektes



Projektplanung

"Planung ist Entscheiden im voraus, was zu tun ist, wie es zu tun ist, wann es zu tun ist und wer es zu tun hat."

(aus: Balzert, H.: Lehrbuch der Software-Technik, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg-Berlin 1998)

Projektplanung - Projektziele festlegen und daraus ableiten:

- Was ist zu machen? Vorgänge (Arbeitspakete) festlegen, die zur Erreichung des Zieles notwendig sind (Projektstrukturplan).
- Wer macht was? Für jeden Vorgang die Person festlegen, die für die Ausführung verantwortlich ist.
- Wann ist was fertig? Wann soll ein Vorgang beginnen und wie lange soll er dauern (Netzplan/Ganttdiagramm)?
- Wie viel kostet was? Welche Kosten werden verursacht?



Projektkomponenten festlegen



1. Vorgänge und Meilensteine (Was?)



2. Dauer und Arbeit (Wann und wie lange?)



3. Ressourcen (Wer und welche Kosten?)

Projektstrukturplan (PSP)

Gesamtheit der wesentlichen Beziehungen eines Projektes → verschiedene Darstellungsmöglichkeiten:

objektorientierter PSP (nach Aufbau)




 funktionsorientierter PSP (nach Funktionen bzw. Aufgaben)



ablauforientierter PSP (nach Ablauf)




Mischform



Beispiele aus Schwarze, Projektmanagement mit Netzplantechnik, NWB,2007



PSP Beispiel aus einem IT Projekt




Projekt Abendessen (mit 1 Gast m/w/d)

Stellen Sie sich vor, Sie planen ein Abendessen für sich und einen Gast.

Sie möchten Schnitzel mit Pommes Frites und Salat zubereiten und dazu einen Wein anbieten.

Sie denken darüber nach, welche einzelnen Aktivitäten Sie dazu einplanen müssen. Diese Aktivitäten entsprechen dann den Vorgängen, die im Netzplan so angeordnet werden, dass man erkennen kann, in welcher Reihenfolge die Aktivitäten zu erledigen sind und welche Zeit dafür erforderlich ist.

Für das **Projekt Abendessen** sehen Sie die Aktivitätenliste auf der nächsten Seite, mit der in dieser Übung gearbeitet wird.





Projekt Abendessen - Aktivitätenliste

Was ist zu tun?
→ Aktivitätenliste

Mise en place:
französisch,
"Bereitstellung") ist in
der Gastronomie die
Vorbereitung des
Arbeitsplatzes,
Bereitstellen der
Zutaten usw.

Lfd. Nr.	Aktivität (Vorgang)
1	Wein bereitstellen
2	Salat anrichten
3	Einkaufen
4	Einkaufsliste schreiben
5	Schnitzel braten
6	Geschirr abwaschen
7	Tisch decken
8	Pommes frittieren
9	Mise en place
10	Essen
11	Tisch abräumen
12	Essen auftragen

Um diese Aktivitäten besser zu ordnen, wird ein Projektstrukturplan erstellt.

Struktur und
Beziehungen? →
Projektstrukturplan

Projekt Abendessen - Projektstrukturplan (I)



Wir wählen einen ablauforientierten Projektstrukturplan


Beschaffung	>	Vorbereitung	Durchführung	Nachbereitung

Bitte ordnen Sie die Vorgänge aus der Aktivitätenliste auf der vorigen Seite dem Projektstrukturplan zu.



Projekt Abendessen - Projektstrukturplan (II)

Auflösung (abweichende Einordnungen sind möglich) Im Folgenden wird mit dieser Einteilung weiter gearbeitet



Netzplan

Stellt alle Vorgänge und Meilensteine sowie die definierten Abhängigkeiten zwischen diesen grafisch dar und zeigt die Reihenfolge, in der sie bearbeitet werden müssen.

Beispiel: Legende: Vorgangsname Leitungen legen uftabzüge installieren. Thermometer und Regler Nr. Dauer linstallieren Anfang Ende 38 1,5 Tage 1 Tag 1 Tag Mo 23.03.98 Di 24.03.98 Di 24.03.98 Mi 25.03.98 Do 02.04.98 Fr 03.04.98 Haupteinheit installieren Elektrische Abnahme 140 1 Tag Fr 13.03.98 Mo 16.03.98 46 0,5 Tage Fr 27.03.98 Mo 30.03.98 Neuen Sicherungskasten Neue Schalter und eitungen erneuern. Steckdosen installieren linstallieren 3 Tage 45 0,5 Tage 1 Tag Mo 23.03.98 Do 26.03.98 Mo 23.03.98 Mo 23.03.98 Do 26.03.98 Fr 27.03.98



Vorgang

Abgeschlossene, identifizierbare Aktivität, die innerhalb einer angemessenen Zeitdauer durchgeführt werden kann. Mehrere Vorgänge können zu Phasen zusammengefasst werden. Einem Vorgang können zugeordnet werden:

- Name
- Zeitdauer
- Termine (Anfang und/oder Ende, berechnet und/oder festgelegt)
- Ressourcen (Personal, Betriebsmittel)
- Kosten und Erlöse

Unterschiedliche Darstellungsarten:

Vorgangsnummer

Vorgangsname			
Frühester Anfang	Frühestes Ende		
Dauer	Notizen		

Früh. Anfang	Dauer	Früh. Ende					
•	Vorgangsname						
Spät. Anfang	Puffer	Spät. Ende					



Meilenstein

Ein Meilenstein

- markiert Zeitpunkt, zu dem ein Arbeitsergebnis fertiggestellt sein soll,
- soll überprüfbar, kurzfristig und gleichverteilt sein,
- dient der Markierung von Projektbeginn und Projektende, sowie Beginn und Ende jeder Phase,
- ist eine Markierung (keine Aktivität), beansprucht keine Zeit (Dauer = 0).
- Sonderform der Vorgänge.

Anforderungen an Meilensteine:

Überprüfbarkeit

Fertigstellung von Teilprodukten

Kurzfristigkeit


1 – 4 Wochen zwecks der rechtzeitigenEinflussnahme auf das Projekt

Gleichverteilung

kontinuierliche Projektverfolgung

Dauer und Arbeit







Dauer und Arbeit

Warum ist die Unterscheidung "Dauer" (Vorgangsdauer) und "Arbeit" (Arbeitsdauer) wichtig?

- Berechnung der notwendigen Ressourcen
- Veränderung der Vorgangsdauer durch Veränderung der Ressourcen: zum Beispiel kann durch die Verdopplung der Ressourcen die Vorgangslänge (annähernd) halbiert werden. Achtung! Nicht alle Vorgänge sind dafür geeignet:

Beispiel: Annahme 1 Tag = 8 h, Ressourceneinheit = Arbeitskraft	
Ein Vorgang hat eine Dauer von 4 Tagen	(4x8 = 32 Stunden).
Herr Schulze arbeitet zu 50% seiner Arbeitszeit am Vorgang mit	(0,5x4x8 = 16 Stunden).
Herr Meyer arbeitet zu 100% seiner Arbeitszeit am Vorgang mit	(1x4x8 = 32 Stunden).
Frau Lehmann arbeitet 3 Tage 100 % am Vorgang mit	(1x3x8 = 24 Stunden).
Die Arbeit für den Vorgang beträgt 72 Stunden	(16+32+24 = 9 Tage).

Projekt Abendessen – Dauer festlegen

Stellen Sie sich vor, dass Sie die Dauer der geplanten Aktivitäten durch eigene oder fremde Erfahrungen gut einschätzen können.

Abgesehen von der Dauer muss nun betrachtet werden, welche Beziehungen die Vorgänge zueinander haben.

Lfd. Nr.	Aktivität (Vorgang)	Dauer in min (geschätzt)
1	Wein bereitstellen	15
2	Salat anrichten	10
3	Einkaufen	50
4	Einkaufsliste schreiben	5
5	Schnitzel braten	20
6	Geschirr abwaschen	25
7	Tisch decken	10
8	Pommes frittieren	15
9	Mise en place	10
10	Essen	30
11	Tisch abräumen	15
12	Essen auftragen	5

Anordnungsbeziehungen

- quantifizierbare Abhängigkeit zwischen Vorgängen oder Ereignissen,
- bestimmt die zeitliche Reihenfolge der Vorgänge innerhalb des Netzplanes,
- einer Anordnungsbeziehung kann zusätzlich eine Überlappungs-Beziehung (Z_{XY}) in Form einer positiven oder negativen Zeit- oder Prozentangabe zugeordnet werden,
- sie definiert, wann der Nachfolger nach dem Anfang oder Ende des Vorgängers beginnen darf.

Früh. Anfang	Dauer	Früh. Ende		Früh. Anfang	Dauer	Früh. Ende
Vorgang X		Anordnungsbeziehung		Vorgang Y		
Spät. Anfang	Puffer	Spät. Ende		Spät. Anfang	Puffer	Spät. Ende


Abhängigkeiten zwischen Vorgängen




Vorgang X ist **Vorgänger** von Vorgang Y; Vorgang Y ist **Nachfolger** von Vorgang X




Beispiel für Typen von Anordnungsbeziehungen



Modell kann erst erstellt werden, wenn Pflichtenheft erstellt ist




2d = Wartezeit: 2 Tage warten, bis der Estrich fest ist, dann kann man fliesen




Beide Vorgänge müssen zur gleichen Zeit starten

Beispiel für Typen von Anordnungsbeziehungen



Schulung soll bereits enden wenn 75% der Systeme installiert sind



Der Anfang eines Vorgängers ist Voraussetzung für das Ende des Vorgangs



Projekt Abendessen - Anordnungsbeziehungen



Wenn Sie möchten, können Sie jetzt selbständig den Netzplan zum Beispielprojekt erstellen.


Elemente:




Die Standard-Anordnungsbeziehung ist eine Normalfolge (Ende-Anfangsbeziehung). Kennzeichnen Sie davon abweichende Beziehungen.

Selbstkontrolle: nächste Seite

Projekt Abendessen - Anordnungsbeziehungen



Projekt Abendessen - Anordnungsbeziehungen



Terminplanung in MPM Netzplänen ?

Frühestmögliche Termine: Vorwärtsrechnung

Spätestzulässige Termine: Rückwärtsrechnung

Puffer: Zeitreserven ermitteln

Kritischer Vorgang:

 Vorgang, dessen Verzögerung die spätesten Endtermine abhängiger Vorgänge verschiebt. Die Gesamtpufferzeit eines kritischen Vorgangs ist immer Null.

Kritischer Weg / Kritischer Pfad

 Folge von kritischen Vorgängen im Netzplan, bei denen eine zeitliche Verzögerung eines einzelnen Vorgangs eine Verschiebung des Projektendes bewirkt.

Einschränkungen:

 Durch zusätzliche Terminfestlegungen, wie "spätestens am … beginnen" oder "Ende nicht /früher als …" oder "feste Termine" wird die Terminplanung eingeschränkt.





Terminplanung in MPM Netzplänen ?

Metra-Potential-Methode (MPM) = Vorgangsknotennetzplan:



- Deterministisch: (Geschehnisse beruhen auf Vorbedingungen)
- Vorgangsorientiert: Das Wie steht im Vordergrund (nicht das Was wie bei ereignisorientierten Netzplan
- Siehe auch Vorlesungsunterlagen

Terminberechnung (1) - Vorwärtsrechnung

Vorwärtsrechnung

Berechnung der frühesten Termine, beginnend beim ersten Vorgang und endend beim letzten Vorgang.

Früh. Anfang	h. Anfang Dauer					
Vorgangsname						
Spät. Anfang	Spät. Anfang Puffer Spät. E					

Frühester Anfang (FAT_Y)

Termin, zu dem ein Vorgang Y frühestens begonnen werden kann. Der Projektstart ist dabei der früheste Termin für den ersten Vorgang. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der frühesten Endtermine (FET_X) bzw. Anfangstermine (FAT_X) aller Vorgänger X entsprechend der Anordnungsbeziehungen dieser zum betrachteten Vorgang Y.

Frühestes Ende (FET_Y)

Termin, zu dem ein Vorgang frühestens beendet werden kann. Er wird durch Addition aus dem Frühesten Anfangstermin (FAT_Y) und der Vorgangsdauer berechnet.



Formeln Vorwärtsrechnung

Beispiel:

$$FAT_2 = FET_1 + Z_{12}$$

Legende:

FAT Frühester Anfangstermin

FET Frühester Endetermin

Z Überlappungsbeziehung

D Dauer

Projekt Abendessen – Vorwärtsrechnung



Ergänzen Sie die Formeln und rechnen Sie FAT und FET aus.

Nr.	FAT - Formel	D _Y	Z _{XY}	FAT	FET-Formel	FET
1	FAT ₁ =0	15	0		FET ₁ =	
2	FAT ₂ =	10	0		FET ₂ =	
3	FAT ₃ =	50	0		FET ₃ =	
4	FAT ₄ =	5	0		FET ₄ =	
5	FAT ₅ =	20	0		FET ₅ =	
6	FAT ₆ =	25	0		FET ₆ =	
7	FAT ₇ =	10	0		FET ₇ =	
8	FAT ₈ =	15	0		FET ₈ =	
9	FAT ₉ =	10	0		FET ₉ =	
10	FAT ₁₁ =	30	0		FET ₁₁ =	
11	FAT ₁₁ =	15	0		FET ₁₁ =	
12	FAT ₁₂ =	5	0		FET ₁₂ =	


Projekt Abendessen – Vorwärtsrechnung

Auflösung:


Nr.	FAT - Formel	D _Y	Z _{XY}	FAT	FET-Formel	FET
1	FAT ₁ =0	15	0	0	FET ₁ =FAT ₁ +D ₁	15
2	FAT ₂ =FET ₉	10	0	65	FET ₂ =FAT ₂ +D ₂	75
3	FAT ₃ =FET ₄	50	0	5	FET ₃ =FAT ₃ +D ₃	55
4	FAT ₄ =0	5	0	0	FET ₄ =FAT ₄ +D ₄	5
5	FAT ₅ =FET ₉	20	0	65	FET ₅ =FAT ₅ +D ₅	85
6	FAT ₆ =FET ₁₁	25	0	135	FET ₆ =FAT ₆ +D ₆	160
7	FAT ₇ =0	10	0	0	FET ₇ =FAT ₇ +D ₇	11
8	FAT ₈ =max(FET _{9;} FET ₅₋ D ₈)	15	0	70	FET ₈ =FAT ₈ +D ₈	85
9	FAT ₉ =FET ₃	10	0	55	FET ₉ =FAT ₉ +D ₉	65
10	FAT ₁₁ =max(FET ₁₂ ;FET ₂)	30	0	90	FET ₁₁ =FAT ₁₁ +D ₁₁	120
11	FAT ₁₁ =FET ₁₁	15	0	120	FET ₁₁ =FAT ₁₁ +D ₁₁	135
12	FAT ₁₂ =max(FET ₂ ;FET ₅ ; FET ₈)	5	0	85	FET ₁₂ =FAT ₁₂ +D ₁₂	90

Projekt Abendessen - Vorwärtsrechnung





Projekt Abendessen – Vorwärtsrechnung



Terminberechnung (2) - Rückwärtsrechnung

Rückwärtsrechnung

Berechnung der spätestzulässigen Termine, beginnend beim letzten Vorgang und endend beim ersten Vorgang.

Früh. Anfang	Dauer	Früh. Ende			
Vorgangsname					
Spät. Anfang Puffer Spät. Ende					

Spätester Anfang (SAT_X)

Termin, zu dem ein Vorgang X spätestens beginnen muss, ohne das Projektende zu gefährden. Die Berechnung erfolgt durch Rückwärtsberechnung aus spätestem Endtermin (SET_x) minus Dauer des Vorgangs.

Spätester Ende (SET_x)

Termin, zu dem ein Vorgang X spätestens enden darf, ohne das Projektende zu gefährden. Er wird aus den spätesten Anfangstermin (SAT_Y) bzw. Endtermin (SET_Y) der Nachfolger Y entsprechend der Anordnungsbeziehungen dieser zum betrachteten Vorgang X berechnet.

Geplanter Endtermin (PT_x) des Vorgangs X.



Formeln Rückwärtsrechnung

Beispiel:

SAT2=SET2 - D2

$$V1 = EA + Z_{12}$$

$$SET_{x} = \begin{cases} FET_{x} & oder & PT_{x} \forall x : N_{x} = \emptyset \\ & \begin{cases} min_{Y \in N_{x}^{EA}} \\ min_{Y \in N_{x}^{AA}} \\ min_{Y \in N_{x}^{AA}} \\ min_{Y \in N_{x}^{EE}} \\ min_{Y \in N_{x}^{AE}} \end{cases} \\ SET_{y} - Z_{xy} + D_{x} \end{cases}$$
Lee

$$\forall X : Nx \neq \emptyset$$

Legende:

SAT Spätester Anfangstermin

SET Spätester Endetermin

Z Überlappungsbeziehung

D Dauer






Ergänzen Sie die Formeln und rechnen Sie SAT und SET aus.


Nr.	SET - Formel	D _Y	Z _{XY}	SET	SAT-Formel	SAT
1	SET ₁ =	15	0		SAT ₁ =	
2	SET ₂ =	10	0		SAT ₂ =	
3	SET ₃ =	50	0		SAT ₃ =	
4	SET ₄ =	5	0		SAT ₄ =	
5	SET ₅ =	20	0		SAT ₅ =	
6	SET ₆ =	25	0		SAT ₆ =	
7	SET ₇ =	10	0		SAT ₇ =	
8	SET ₈ =	15	0		SAT ₈ =	
9	SET ₉ =	10	0		SAT ₉ =	
10	SET ₁₁ =	30	0		SAT ₁₁ =	
11	SET ₁₁ =	15	0		SAT ₁₁ =	
12	SET ₁₂ =	5	0		SAT ₁₂ =	

Auflösung:

Nr.	SET - Formel	D _Y	Z _{XY}	SET	SAT-Formel	SAT
1	SET ₁ =SAT ₁₁	15	0	90	SAT ₁ =SET ₁ -D ₁	75
2	SET ₂ =SAT ₁₂	10	0	85	SAT ₂ =SET ₂ -D ₂	75
3	SET ₃ =SAT ₉	50	0	55	SAT ₃ =SET ₃ -D ₃	5
4	SET ₄ =SAT ₃	5	0	5	SAT ₄ =SET ₄ -D ₄	0
5	$SET_5 = min(SAT_{12}, SET_8)$	20	0	85	SAT ₅ =SET ₅ -D ₅	65
6	SET ₆ =FET ₆	25	0	160	SAT ₆ =SET ₆ -D ₆	135
7	SET ₇ =SAT ₁₂	10	0	85	SAT ₇ =SET ₇ -D ₇	75
8	SET ₈ =SAT ₁₂	15	0	85	SAT ₈ =SET ₈ -D ₈	70
9	$SET_9 = min(SAT_{2}, SAT_{8}, SAT_{5})$	10	0	65	SAT ₉ =SET ₉ -D ₉	55
10	SET ₁₁ =SAT ₁₁	30	0	120	SAT ₁₁ =SET ₁₁ -D ₁₁	90
11	SET ₁₁ =SAT ₆	15	0	135	SAT ₁₁ =SET ₁₁ -D ₁₁	120
12	SET ₁₂ =SAT ₁₁	5	0	90	SAT ₁₂ =SET ₁₂ -D ₁₂	85







Terminrechnung (3) - Puffer

Pufferzeit

Zeitraum (Zeitreserve), um den ein Vorgang sich verschieben kann, ohne die Termine seiner Nachfolger und die Projektdauer zu gefährden.

Gesamtpufferzeit (GP_x)

Zeit, um die ein Vorgang X maximal verschoben werden kann, ohne das Projektende zu beeinflussen.

Freie Pufferzeit (FP_X)

Zeit, um die sich ein Vorgang X gegenüber seinem frühestmöglichen Termin (FAT_X) verschieben kann, ohne die frühesten Termine (FAT_Y) seiner Nachfolger Y zu gefährden.

Unabhängige Pufferzeit (UP_X)

Zeit, um die sich ein Vorgang X verschieben kann, ohne sowohl die frühesten $(FAT_{\mathbf{W}}, FET_{\mathbf{W}})$ als auch die spätesten $(SAT_{\mathbf{Y}}, SET_{\mathbf{Y}})$ Termine seiner Vorgänger W bzw. seiner Nachfolger Y zu gefährden.



Formeln Puffer

$$GP_Y = SET_Y - FAT_Y - D_Y$$
; $\forall Y$

$$GP_Y = SAT_Y - FAT_Y$$
; $\forall Y$

$$GP_Y = SET_Y - FET_Y$$
; $\forall Y$

Legende:

GP Gesamtpufferzeit

FP Freie Pufferzeit

UP Unabhängige Pufferzeit

$$FP_{X} = \begin{cases} 0 & \forall X: N_{X} = \varnothing \\ & \underset{Y \in N_{X}^{EA}}{min} \left\{ FAT_{Y} - Z_{XY} \right\} - FET_{X} \\ & \underset{Y \in N_{X}^{AA}}{min} \left\{ FAT_{Y} - Z_{XY} + D_{X} \right\} - FET_{X} \\ & \underset{Y \in N_{X}^{EE}}{min} \left\{ FET_{Y} - Z_{XY} \right\} - FET_{X} \\ & \underset{Y \in N_{X}^{AE}}{min} \left\{ FET_{Y} - Z_{XY} + D_{X} \right\} - FET_{X} \end{cases}$$

Formeln Puffer

$$\label{eq:up_y} \begin{aligned} \text{UP}_{\,Y} &= \begin{cases} \mathbf{0} & \forall \,\, Y : N_{\,Y} = \varnothing \\ \max \, \left\{ \,\, \mathbf{0}; \, \text{FP}_{\,Y} + \text{FET}_{\,Y} - D_{\,Y} - X_{\,Y} \right\} \, \forall \,\, Y : N_{\,Y} \neq \varnothing \end{cases} \end{aligned}$$

Mit:

$$\begin{array}{l} \textbf{X}_{Y} = \textbf{max} & \left\{ \textbf{SET} \, \textbf{x} + \textbf{Z} \textbf{xY} \right\} \\ \textbf{max} & \left\{ \textbf{SAT} \, \textbf{x} + \textbf{Z} \textbf{xY} \right\} \\ \textbf{max} & \left\{ \textbf{SET} \, \textbf{x} + \textbf{Z} \textbf{xY} - \textbf{DY} \right\} \\ \textbf{max} & \left\{ \textbf{SET} \, \textbf{x} + \textbf{Z} \textbf{xY} - \textbf{DY} \right\} \\ \textbf{x} \in \textbf{V}_{Y}^{\text{EA}} & \\ \textbf{max} & \left\{ \textbf{SAT} \, \textbf{x} + \textbf{Z} \textbf{xY} - \textbf{DY} \right\} \end{array} \right\} \forall \textbf{Y}$$

Projekt Abendessen – Pufferberechnung



Ergänzen Sie die Formeln und rechnen Sie SAT und SET aus.

Nr.	GP - Formel	FAT	FET	SAT	SET	GP
1	GP ₁ =	0	15	75	90	
2	GP ₂ =	65	75	75	85	
3	GP ₃ =	5	55	5	55	
4	GP ₄ =	0	5	0	5	
5	GP ₅ =	65	85	65	85	
6	GP ₆ =	135	160	135	160	
7	GP ₇ =	0	10	75	85	
8	GP ₈ =	70	85	70	85	
9	GP ₉ =	55	65	55	65	
10	GP ₁₁ =	90	120	90	120	
11	GP ₁₁ =	120	135	120	135	
12	GP ₁₂ =	85	90	85	90	


Projekt Abendessen – Pufferberechnung

Auflösung:


Nr.	GP - Formel	FAT	FET	SAT	SET	GP
1	GP ₁ =SET ₁ -FET ₁	0	15	75	90	75
2	GP ₂ =SET ₂ -FET ₂	65	75	75	85	10
3	GP ₃ =SET ₃ -FET ₃	5	55	5	55	0
4	GP ₄ =SET ₄ -FET ₄	0	5	0	5	0
5	GP ₅ =SET ₅ -FET ₅	65	85	65	85	0
6	$GP_6 = SET_6 - FET_6$	135	160	135	160	0
7	GP ₇ =SET ₇ -FET ₇	0	10	75	85	75
8	GP ₈ =SET ₈ -FET ₈	70	85	70	85	0
9	GP ₉ =SET ₉ -FET ₉	55	65	55	65	0
10	GP ₁₁ =SET ₁₁ -FET ₁₁	90	120	90	120	0
11	GP ₁₁ =SET ₁₁ -FET ₁₁	120	135	120	135	0
12	GP ₁₂ =SET ₁₂ -FET ₁₂	85	90	85	90	0

Projekt Abendessen – Pufferberechnung






Projekt Abendessen – Puffer




Projekt Abendessen – Bestimmen des kritischen Pfades




Beispiel in MS Project als Gantt-Diagramm

Ende-Ende-Beziehung




Rot: kritischer Pfad

Beispiel in MS Project als Netzplandiagramm



Beispiel in MS Project als Netzplandiagramm



Erstellen mit MS Visio

Shapes – Terminplanung – Gantt-Diagramm-Shapes

Kenn	Aufaghannama	Aufgabenname Anfang Abschluss Dauer		Di 28 Apr								
ung	Aujgabermame	ufgabenname Anfang Abschluss Dauer	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	Aufgabe 1	28.04.2015	28.04.2015	3h				<u> </u>				
2	Aufgabe 2	28.04.2015	28.04.2015	3h			 					
3	Aufgabe 3	28.04.2015	28.04.2015	8h								

Shapes – Terminplanung – PERT-Diagramm-Shapes (für MPM nutzbar)


Früher Beginn	Dauer	Frühe Fertigstellung				
Aufgabenname						
Später Beginn	Pufferzeit	Späte Fertigstellung				

Aufgabenname				
Geplanter Anfang	Geplanter Abluss			
Tatsächlicher	Tatsächlicher			
Anfang	Abschluss			



Erstellen mit MS Visio

Shapes – Terminplanung – Zeitachsen-Shapes (bei Visio 10 Zeitplan-Shapes)



Normen zum Projektmanagement

DIN (Hrsg.): Projektwirtschaft. Projektmanagement. Begriffe. DIN 69901. Berlin 1987.

DIN (Hrsg.): Projektwirtschaft. Einsatzmittel. Begriffe. DIN 69902. Berlin 1987.

DIN (Hrsg.): Projektwirtschaft. Kosten und Leistung. Finanzmittel. DIN 69903. Berlin 1987.

DIN (Hrsg.): Projektwirtschaft. Projektmanagementsysteme. Elemente und Strukturen. DIN 69904. Berlin 2000.

DIN (Hrsg.): Projektwirtschaft. Projektabwicklung. Begriffe. DIN 69905. Berlin 1997.

IEEE Std 1490-2011: IEEE Guide: Adoption of the Project Management Institute. Standard A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fourth Edition)



Literaturhinweise Übung

Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik. Software-Management. Software-Qualitätssicherung. Unternehmensmodellierung. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg - Berlin 1998.

Bruno Jenny: Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. vdf-Hochschulverlag an der ETH Zürich, Zürich 2001.c

So können Sie mich erreichen



Technische Universität Ilmenau Fachgebiet Informations- und Wissensmanagement PF 100565 98684 Ilmenau

Fon: ++ 49 (0)3677 - 69 3157 Fax: ++ 49 (0)3677 - 69 42 04

anette.siebenkaes@tu-ilmenau.de

http://www.tu-ilmenau.de/informationsmanagement/

Büro: Raum 33, Gebäude K+B expert, Langewiesener Str. 22 (Eingang linke Gebäudeseite, 1. OG)

