Структура МНОЖСТВО

Для хранения конечного множества значений имеется удобная структура: массив. Заметим, что массив и множество, вообще говоря, не одно и то же. Во-первых, массив, в отличие от множества, может содержать одно и то же значение в нескольких экземплярах. Во-вторых, элементы в п-элементном множестве можно расположить n! способами, переставляя их.

Таким образом, массив содержит, кроме списка элементов, избыточную информацию об их упорядочении. С учётом того, что имеется n! различных способов упорядочить множество, состоящее из n элементов, количество дополнительной информации равно согласно формуле Хартли $log_2n!$. Для множества из 10 элементов перерасход составит приблизительно 18,47 бит, а уже для 1000000-элементного — 18488864,88.

Кроме того, массивы устроены довольно сложно. На каждый элемент массива приходится много дополнительной информации.

Мы обсудим реализацию конечного множества неотрицательных чисел, не использующую массивов и лишённую перечисленных недостатков. Это битовая реализация числового множества. Присутствие числа і в множестве обозначается установкой і-го бита в массиве, отсутствие — очисткой соответствующего бита.

Вспомогательная тема: побитовые операции

Логические побитовые операции

Битовые операторы И (AND, &), ИЛИ (OR, I), НЕ (NOT, ~) используют те же таблицы истинности, что и их логические эквиваленты.

Побитовое И. Побитовое И используется для выключения битов. Любой бит, установленный в 0, вызывает установку соответствующего бита результата также в 0.

11001010

& 11100010

11000010

Побитовое ИЛИ. Побитовое ИЛИ используется для включения битов. Любой бит, установленный в 1, вызывает установку соответствующего бита результата также в 1.

11001010

| 11100010

11101010

Побитовое НЕ. Побитовое НЕ инвертирует состояние каждого бита исходной переменной.

~ 11001010

00110101

Побитовые сдвиги

Операторы сдвига << и >> заставляют биты левого операнда сдвинуться влево или вправо на то количество позиций, которое указано во втором операнде.

Пример:

```
int a = 5; // в двоичной системе: 0000000000000101
```

int b = a << 3; // в двоичной системе: 000000000101000, или 40 в десятичной

int c = b >> 3; // в двоичной системе: 00000000000101, или снова 5, как было изначально

Следует иметь ввиду, что при сдвиге значения x на y бит (x<<y), самые левые y бит в исходном числе x теряются, т.к. они буквально выталкиваются за его пределы.

```
int a = 5; // в двоичной системе: 0000000000000101
```

Если вы уверены, что ни один из битов в сдвигаемом числе не пропадет, то для простоты можно считать, что оператор сдвига << умножает левый операнд на 2 в степени, показателем которой является правый операнд. Например, для получения степеней 2 могут быть использованы следующие выражения:

```
1 << 0 == 1
```

1 << 1 == 2

1 << 2 == 4

1 << 3 == 8

...

1 << 9 == 512

1 << 10 == 1024 ...

В переменных типа int старший бит является знаковым битом, определяющим является ли число положительным или отрицательным. Если переменная х имеет тип int, то при сдвиге х вправо знаковый бит копируется в младшие биты (по историческим причинам):

```
int x = -16; // в двоичной системе: 11111111111110000
```

int y = x >> 3; // в двоичной системе: 1111111111111111

int x = -16; // в двоичной системе: 1111111111110000

Таким образом, если предотвращать эффект расширения знака, оператор сдвига вправо >> можно использовать для деления числа на степени 2. Например:

```
int x = 1000;
```

int y = x >> 3; // целочисленное деление 1000 на 8, в результате которого y = 125.

Наглядный пример и разбор функций

Лекции: http://www.itmm.unn.ru/files/2019/02/Metody-programmirovaniya-1-chast-2015.pdf

Пусть рассматривается множество неотриательных значений, не превышающих 45, например, $A = \{0, 1, 2, 3, 4, ..., 19, 23, 32, 33, 44\}$.

В описании класса TBitField есть 3 поля: длина битового поля (максимальное количество бит) — BitLen, память для представления битового поля - массив unsigned int (TELEM) элементов – pMem, количество элементов в массиве pMem – MemLen.

Посмотрим на примере. В данном случае BitLen = 45.

Битовое поле, соответствующее данному множеству:

Но в памяти компьютера это битовое представление хранится иначе. Для начала определим, по какой формуле вычисляется длина массива pMem.

Замечание! В зависимости от архитектуры процессора unsigned int может занимать 2 байта (16 бит) или 4 байта (32 бита). В лекционных материалах излагается информация и приведены формулы для 16-битных величин. Так как у большинства всё же архитектура такова, что unsigned int 4-х байтовый, пересмотрим формулы, использующиеся в лабораторной.

Проще всего излагать матерал на примере.

Выделение памяти для представления битового поля

В лекционных материалах в первой же реализованной функции класса битовое поле имеет место магическая формула

```
TBitField:: TBitField(int len): BitLen(len) {
    MemLen = (len + 15) >> 4; // в эл-те рМем 16 бит (TELEM==int)
    pMem = new TELEM[MemLen];
    if (pMem != NULL)
    for (int i=0; i<MemLen; i++) pMem[i] = 0;
}
```

И указано, что в элементе pMem 16 бит. Однако у нас unsigned int 32 бита. Если используется другой тип данных, то можно получить и другое значение. Поэтому нужно понять, как эта формула связана с размером используемого типа данных и написать её в общем виде.

Смысл: нужно выбрать столько элементов, сколько хватит на хранение указанного числа бит. Очевидно, что для рассматриваемого примера это число 2: 32 бита в первом элементе, оставшиеся во втором. Рассмотрим точную формулу.

```
MemLen = (len + sizeof(TELEM) * 8 - 1) >> x;
```

Если бы размер TELEM был 2 байта, получили бы именно len + 15. Осталось понять, откуда берется сдвиг на 4 бита в той формуле. Сдвиг на 4 означает, что полученное значение сдвигается на 16 бит ($2^4 = 16$), соответственно для 32-битной реализации $2^x = 32 - x = 5$. Однако, лучше так не писать и представить это также в общем виде, то есть сдвиг будет

```
int x = \log((int)sizeof(TELEM) * 8) / \log(2);
```

Строго посчитаем по этой формуле требуемое число элементов рМет.

```
MemLen = (45 + 4 * 8 - 1) >> 5 = 51 = 100110 >> 4 = 10 = 2
```

MemLen = 2 - для представления множества с максимальным числом бит 45 нам нужно 2 элемента по 4 байта (8 байт или 64 бит)

Индексы в pMem элементов – метод GetIndexMem

```
int TBitField :: GetMemIndex ( const int n ) const { // индекс Мем для бита n // преобразовать к int и разделить на 16 return n >> 4; // в эл-те рМем 16 бит }
```

Аналогичным образом вместо приведённого в методичке сдвига на невнятные 4, приводим формулу к общему виду:

```
int x = log((int)sizeof(TELEM) * 8) / log(2);
return n >> x;
```

Посчитаем на примере.

```
Например, для 6-го бита индекс будет 110 >> 5 = 0\frac{000110}{100000} >> 5 = 0
Например, для 20-го бита индекс будет 10100 >> 5 = 0\frac{10100}{100000} >> 5 = 0
Например, для 31-го бита индекс будет 11111 >> 5 = 0\frac{11111}{1000000} >> 5 = 0
```

Маски для битов

```
TELEM TBitField :: GetMemMask ( const int n ) const { // битовая маска для бита n // преобразовать к int, найти остаток от деления на 16 и сдвинуть return 1 << (n & 15); } /*-----*/

1 << (n & (sizeof(TELEM) * 8 - 1));

Например, для 6-го бита индекс будет 1 << (6 & (4 * 8 - 1)) = 1 << 110 = 1 << 6 = 1000000 6 & (4 * 8 - 1) = 00110 11111 = 110
```

Метод установки бита SetMem


Посмотрим это на примере

Рассмотрим операцию установки 6-го бита



```
1 0 0 1 0 0 0
31 30 2 1 0
```

```
Например, для 33-го бита индекс будет 1 << (33 & (4 * 8 - 1)) = 1 << \mathbf{1} = 10 100001 0111111
```



Тестирование программы

Как разобраться в программе (пример показательного теста)

```
TEST(TBitField, my_test_for_understending_how_it_work)
{
  const int size = 20;
  TBitField bf(size);
  bf.SetBit(3);
  bf.SetBit(6);
  bf.SetBit(9);
  bf.SetBit(11);
  bf.SetBit(12);
  bf.SetBit(13);
  bf.SetBit(19);
  std::cout << "\nBitField Data:";</pre>
  std::cout << bf;</pre>
  std::cout << "\nBits:";</pre>
  for (int i = 1; i < 20; ++i)
    std::cout << " " << bf.GetBit(i);</pre>
  EXPECT_NE(0, bf.GetBit(6));
}
TEST(TBitField, my_test_for_understending_how_it_work_full_set)
  const int size = 45;
  TBitField bf(size);
  bf.SetBit(0);
  bf.SetBit(1);
  bf.SetBit(2);
  bf.SetBit(3);
  bf.SetBit(4);
  bf.SetBit(5);
  bf.SetBit(6);
  bf.SetBit(7);
  bf.SetBit(8);
  bf.SetBit(9);
  bf.SetBit(10);
  bf.SetBit(11);
  bf.SetBit(12);
  bf.SetBit(13);
  bf.SetBit(14);
  bf.SetBit(15);
  bf.SetBit(16);
  bf.SetBit(17);
```

```
bf.SetBit(18):
bf.SetBit(19);
bf.SetBit(23);
bf.SetBit(32);
 bf.SetBit(33);
 bf.SetBit(44);
 std::cout << "\nBitField Data:";</pre>
 std::cout << bf;
 std::cout << "\nBits:";</pre>
 for (int i = 0; i < 44; ++i) std::cout << " " << bf.GetBit(i);</pre>
 EXPECT_NE(0, bf.GetBit(6));
                                                                                           Microsoft Visual Studio Debug Console
                 TBitField.can_invert_large_bitfield
TBitField.can_invert_large_bitfield (1 ms)
TBitField.invert_plus_and_operator_on_different_size_bitfield
TBitField.invert_plus_and_operator_on_different_size_bitfield (0 ms
                                                                                                           ٠
   RUN
          OK
                 TBitField.can_invert_many_random_bits_bitfield
TBitField.can_invert_many_random_bits_bitfield (1 ms)
TBitField.bitfields_with_different_bits_are_not_equal
TBitField.bitfields_with_different_bits_are_not_equal (0 ms)
  RUN
          OK
                                                                                                           Ξ
   RUN
          OK
                 TBitField.my_test_for_understending_how_it_work
  RUN
BitField Data:MemLen =
100010010010111000001
539208
Bits: 0 0 8 0 0 64 0 0 512 0 2048 4096 8192 0 0 0 0 0 524288[
                                                                                          OK ] TBitFie
              ] TBitField.my_test_for_understending_how_it_work_full_set
RitField Data:MemL
Bits: 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 131072 262144 524288 0 0 0 8388608 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ OK ]
21 tests from TSet
  RUN
                 TSet.can_get_max_power_set
TSet.can_get_max_power_set (0 ms)
          OK
```