

武庆华 wuqinghua@ict.ac.cn







什么是网络拥塞

- 拥塞:发送方向网络中发送了过多的数据,超过了<u>网络</u>的处理能力
- 现象:
 - □ 延迟变高
 - □ 丢包
 - □ 传输速率下降




congestion: too many senders, sending too fast

■ 不同于流量控制:发送方的发送速度不能超过<u>接收方</u>的处理 速度




网络拥塞的起源


- 拥塞崩溃(Congestion Collapse): 1986年10月,从LBL到UC Berkeley之间的 数据吞吐率从32kbps降到了40bps.
 - □ 成因:对大量的重传没有进行控制,持续拥塞导致更严重的丢包
- 网络负载与性能
 - □ 当网络中存在过多的数据包时,网络的性能会下降;当网络负载超过某阈值, 性能争剧下降





网络拥塞控制机制





设计目标: 高效、公平的利用网络可用带宽



拥塞控制机制设计难点

■ 高适应性

□ 网络可用带宽从Kbps到Gbps,如何设计传输控制机制,使得数据发送 方可以在高差异化网络中高效传输?

■ 高探测效率


□ 移动无线网络的带宽高动态特性,如何设计带宽探测机制,充分利用 动态的可用带宽?


■ 高收敛速率


□ 现有Web应用大都是短流 (<1MB), 如何设计窗口管理机制, 保证短流传输充分利用可用带宽?



三种拥塞控制机制设计思路







AIMD机制

- 无拥塞:窗口线性增加(AI)•
 - 图口线注hm(M)
- · 遇到拥塞:窗口减半(MD)


瓶颈带宽-RTT模型

- 先增加窗口探测可用带宽
- 再减小窗口探测最小RTT

学习驱动


- 学习模型计算发送窗口大小
- 网络环境反馈丢包和RTT
- 使用强化学习方法在线学习

拥塞控制的发展历史





基于丢包的拥塞控制: 丢包作为拥塞信号






拥塞控制的基本方法——速率控制

■ 速率控制:

- □ 没有发生拥塞,增大发送速率
- □ 收到拥塞信号,减小发送速率



关键问题:速率的增减方式




速率的增减方式


- 线性控制: $x(t+1) = \begin{cases} a_I + b_I x(t), \text{ 无拥塞} \\ a_D + b_D x(t), \text{ 拥塞} \end{cases}$
- 四种不同的控制组合:
 - □ 增策略: 加/乘(AI/MI)
 - □ 减策略: 加/乘 (AD/MD)
- 需要根据拥塞控制目标来选择
 - □ 充分利用网络资源
 - □ 公平性




乘性增+乘性减(MI+MD)

- x_1 、 x_2 同时乘上相同的增减系数
 - □ 不改进公平性











乘性增+加性减(MI+AD)


■ 无法收敛到最优点






加性增+加性减(AI+AD)

- x_1 、 x_2 同时增减相同的量
 - □ 可以改进公平性
 - □ 但不会收敛到最优点









加性增+乘性减(AI+MD)

- 可以收敛到最优点
- 可以改进公平性








AIMD拥塞控制逻辑

■ 没有拥塞:加性增;发生拥塞:乘性减






基于AIMD的拥塞控制算法: NewReno

- TCP中通过控制窗口(*cwnd*)来控制发送速率,表示允许 发送方发到网络中数据量
- Reno算法: 慢启动+拥塞避免+快速恢复
 - \square 慢启动:单位时间cwnd翻倍,发送速率快速增长,达到稳定运行 状态
 - □ 拥塞避免+快速恢复:稳定运行状态,窗口cwnd锯齿状变化

NewReno流拥塞窗口调节过程





NewReno的两个主要问题


- 问题一: RTT不公平, RTT小的流更容易获得更高吞吐率
 - □ 拥塞避免阶段,窗口增长的速度与ack的到达速度呈线性关系
 - □ ack的到达速度与链路RTT的大小呈负相关
 - □ RTT较小的流更容易竞争到网络资源

- 问题二:在高RTT场景下带宽拥塞避免(AI)效率低
 - □ 例如,BW=10Gbps,RTT=100ms,MSS=1500B
 - □ 拥塞避免阶段窗口从1增长到充分利用带宽,需要1.2小时



■ NewReno:线性增加拥塞窗口,速度太慢


■ BIC: 使用二分搜索找到合适的拥塞窗口



ж.

Cubic: 基于三次函数的窗口增长策略

- RTT公平性:将拥塞窗口变为绝对时间t的函数: cwnd = W(t),与RTT无关
- 探测效率低:将BIC窗口增长拟合为三次函数: $W(t) = C(t K)^3 + W_{max}$





TCP Cubic

■ RTT公平性

- □ Reno: 收到一个ack, 窗口增量固定
- □ BIC: 每个RTT进行一次搜索, 小RTT的会更快搜索到窗口
- □ Cubic: 拥塞窗口变为绝对时间t的函数: cwnd = f(t), RTT无关

■ 线性探测带宽太慢

- □ BIC: 二分搜索的方法够快, 但是实现复杂
- □ Cubic: 窗口线性增长 \rightarrow 三次函数, f(t)是一个关于t的三次函数

.


确定TCP Cubic的三次函数参数


- W_{max} : 检测到丢包时候的拥塞窗口大小 $_{cwnd}$
- *cwnd*关于*t*的函数:

$$W(t) = C(t - K)^3 + W_{max}$$

其中C决定了三次函数的形状,定值

- 关键参数
 - \square K: 拥塞发生之后多久会重新达到 W_{max}
 - □ 根据 $W(0) = \beta W_{max}$ 算出:








TCP Cubic定性分析

- 当把窗口乘性减之后,根据提前计算好的三次函数曲线来增长拥塞窗口,开始很快,接近W_{max}的时候变慢
- 如果网络变得更好,在探测可用带宽时, 拥塞窗口超过 W_{max} 之后,利用三次函数 的另一侧,先慢后快增加拥塞窗口





小结: 基于丢包的拥塞控制

- NewReno、Cubic均以丢包作为拥塞信号,Cubic改进了 增窗方法和RTT公平性
- 发送方无法区分<u>错误丢包和拥塞丢包</u>。当网络中发生错误丢包,发送方放弃速率增长,不利于充分利用网络带宽
- Bufferbloat: 倾向于填满网络中的buffer, 增加排队时延, 减小buffer的缓冲突发流量的作用

۳

TCP Vegas: 基于延迟的拥塞控制

- 延迟不仅反映拥塞是否出现,还可以体现拥塞程度
- TCP Vegas:基于RTT的测量,调整拥塞窗口
 - □ 拥塞信号反映了目标发送速率与实际发送速率之间的差值
- TCP Vegas的运行机制:
 - \square expected_Rate = $\frac{cwnd}{base_rtt}$
 - \square $actual_Rate = \frac{cwnd}{rtt}$
 - \Box $diff = expected_Rate actual_Rate$
 - □ 调整拥塞窗口: $cwnd = \begin{cases} cwnd + 1, & diff < \alpha \\ cwnd 1, & diff > \beta \\ cwnd, & otherwise \end{cases}$



TCP Vegas的问题

- 协议间的友好性
 - □ 与基于丢包的方法相比过于保守, 竞争力不足
- 链路发生改变
 - \square 当链路路由发生改变,测量到的 $base_rtt$ 失效。当 $base_rtt$ 变大,Vegas发送方却不知道,认为网络发生了拥塞,发送减速
- 移动无线网络
 - □ 移动无线网络中的信号质量也会影响RTT变化,这并不代表网络 拥塞程度




受控环境中基于延迟的拥塞控制: Swift

- 数据中心
 - □ 网络完全受控,拓扑信息已知,延迟可以准确测量
 - □ 无需与采用其他类型的拥塞控制算法的流竞争

■ 发挥延迟作为拥塞信号的优势

Swift中的延迟测量

- 终端延迟: 3. Remote NIC Rx Delay
 - \square remote queuing delay = $t_4 t_2$
- 网络延迟: 2. Forward Fabric Delay
 - \square RTT remote queuing delay





Swift使用AIMD调整拥塞窗口

- 如果 测量延迟 < 目标延迟: AI
 - $\Box cwnd \leftarrow cwnd + \frac{ai}{cwnd} \times num_acked$
- ■如果 测量延迟 > 目标延迟: MD
 - $\Box cwnd \leftarrow cwnd \times max(1 \beta \left(\frac{delay target_delay}{delay}\right), 1 max_mdf)$
- ■怎样同时考虑终端拥塞和网络拥塞?维护两个窗口
 - □fcwnd: 根据网络延迟计算出来的窗口
 - □ecwnd: 根据终端延迟计算出来的窗口
 - □最终窗口大小 cwnd = min(fcwnd, ecwnd)



Swift: 目标延迟的调整

- 目标延迟不应该是固定的,需要根据网络拓扑和瓶颈中流的 数量进行调整
- 目的: RTT公平性和公平分享带宽
- Topo-based(考虑距离远近,RTT公平性)
 - \square topo_scaling_target = $\#hops \times \hbar$
- Flow-based(考虑链路瓶颈中流的数量)
 - □ 观察: 队列长度与 \sqrt{N} 成正比, N为流的数量
 - □ 瓶颈中流的数量无法知道,但是流的数量N与窗口大小cwnd成反比
 - \square 因此调整目标延迟与 $\frac{1}{\sqrt{cwnd}}$ 成正比
- \blacksquare $Target delay = base + Topo_{based} + Flow_{based}$




小结: 基于延迟的拥塞控制

- 延迟作为细粒度拥塞信号,不仅可以反映是否拥塞,还能表示拥塞程度
- 如果只考虑延迟作为拥塞控制信号,其带宽竞争性小于基于丢包的拥塞控制机制
- Swift等基于延迟的拥塞控制机制一般应用于受控环境中, 例如数据中心网络



TCP BBR

- 主动感知网络,网络模型通过两个参数刻 画:
 - □ 瓶颈带宽: BtlBW
 - □ 链路传播时延: *RTprop*
- BtlBW和RTprop不能同时测得
 - □ 在BDP左侧测得Rtprop; 在BDP右侧测得BtlBW
- 网络状态在不断变化
 - □ 探测+回退机制,获得准确、即时的网络模型






TCP BBR启动阶段:探测+回退

■ BBR流开始阶段:

- □ 探测: STARTUP状态;指数增长发送速率,快速探测可用带宽,直到观测到的带宽不再增长
- □ 回退: DRAIN状态; 经过了STARTUP阶段, 此时网络中的inflight数量已经大于BDP, 并 非运行在最佳控制点; 降低发送速率到估 测带宽以下, 把超过BDP的数据包排空
- 之后进入PROBE_BW稳定状态






TCP BBR稳定状态:探测+回退

■ PROBE_BW状态:

- □ 实际发送速率=估计带宽×增益系数
- □ 分成8个阶段不断循环,每个阶段有不同的增益系数: [1.25, 0.75,
 - 1,1,1,1,1,1
- □ 1.25: 探测是否有可用带宽
- □ 0.75: 回退, 把探测带宽多发的包排掉
- □ 1: 以估测到的带宽进行发送




TCP BBR稳定状态:探测+回退

■ PROBE_BW状态:

- □ 实际发送速率=估计带宽×增益系数
- □ 分成8个阶段不断循环,每个阶段有不同的增益系数: [1.25, 0.75,

1,1,1,1,1,1]


- □ 1.25: 探测是否有可用带宽
- □ 0.75: 回退, 把探测带宽多发的包排掉
- □ 1: 以估测到的带宽进行发送






TCP BBR: 探测延迟

- PROBE_RTT
 - □ 长时间(10s)没有探测到更小的RTprop, 主动进行延迟探测:把发送窗口设为4个包, 持续至少一个RTT,把这段时间观察到的最小RTT作为新的RTprop





TCP BBR: 一条流的典型行为





TCP BBR的问题

- 完全忽略丢包,为了提高带宽有可能造成高丢包率
- PROBE_RTT状态造成的吞吐率波动较大
- 收敛需要时间较长




TCP BBRv2

- BBR的网络模型: BtlBW、Rtprop
- BBRv2考虑更多的方面: 丢包、ECN、inflight data
 - □ 基于丢包、ECN信息,为发送方估计一个inflight数据量的 安全上界(即发生丢包前的inflight)
 - □ 调整PROBE_RTT, "少量多餐"
 - 减小延迟探测带来的吞吐率波动
 - 尽快更新路径时延的估计值,避免过低估计路径时延,导致拥塞 窗口过小从而影响带宽利用率



TCP BBRv2的改进: 感知丢包


- 不再忽略丢包,设定明确的丢包率上限: loss_ceiling(1%)
- 更早退出STARTUP阶段:
 - □ 三个RTT带宽没有增长25%,退出STARTUP, 进入DRAIN
 - □ 如果丢包率超过loss_ceiling且丢包个数超过上限,退出STARTUP,进入DRAIN





TCP BBRv2的改进:延迟探测带来的带宽波动

- PROBE_RTT状态更频繁、更不剧烈——"少量多餐"
- 多餐: 10s → 2.5s
- 少量: inflight: 4 packets → 0.75x estimated_bdp






小结:基于瓶颈带宽-RTT模型的拥塞控制

- 优点:
 - □ 运行在最优控制点,不损失吞吐的情况下降低延迟
- 不足:
 - □ BBR过于激进:与其他流竞争时存在公平性问题
 - □ BBRv2: BBRv2的实际性能仍有待于广泛部署和验证



基于学习的拥塞控制


- 经典拥塞控制算法: 基于对网络的假设, 人工制定规则
- 基于学习的方法:希望把人工制定规则的过程自动化,搜索 到适用于不同网络环境的方法,得到一系列规则集,或用神 经网络来表示,得到一个黑盒






Remy: 离线生成规则

- 根据输入的网络模型、流量模型和目标,生成拥塞控制算法
- RemyCC: 一组规则
 - □ [网络状态] → [拥塞窗口的计算参数、是否发包]
 -



Orca: 传统方法与学习方法结合

- 两层的控制逻辑
 - □ 粗粒度控制:深度强化学习的输出
 - □ 细粒度的控制: 传统方法的输出



Orcas are believed to be the most intelligent mammals(excluding humans).



两层控制的好处

- 增强收敛性
 - □ 使用传统方法对拥塞窗口进行调节,相当于对强化学习做出的决策加入扰动,降低了收敛到错误位置/不收敛的可能
- 决策更容易理解
 - □ 传统CC: 容易理解; 完全基于学习的CC: 决策难以理解
 - □ Orca: 两者的结合



小结: 基于学习的拥塞控制

基于学习的拥塞控制机制可以自适应于不同的网络环境, 无需手动调整参数

■ 不足:

- □ 面对没有见过的网络环境时可能存在收敛性问题
- □ 生成的算法是一个黑盒, 缺乏可理解性
- □ 复杂学习模型的时间、空间复杂度相对较高