## Report\_Lab1

在实验三中,遇到了第一个Lab,要求我们实现一个新的系统调用:

```
fn sys_task_info(ti: mut TaskInfo) -> isize sysid 410
```

## 这个系统调用的功能是:

• 查询当前正在执行的任务信息,任务信息包括任务控制块相关信息(任务状态)、任务使用的系统调用及调用次数、系统调用时刻距离任务第一次被调度时刻的时长(单位ms)。

对应有一个数据结构:

```
structTaskInfo {
    status:TaskStatus,
    syscall_times: [u32; MAX_SYSCALL_NUM],
    time: usize
}
```

那么需要做的就是,修改相关的模块,在运行时候添加一些信息记录的逻辑,在这个系统调用被调用的时候呈现出来就好。

## 那么分开来看这个系统调用的要求:

- 1. 首先是查询任务状态,这里有点奇妙,因为由于查询的是当前任务的状态,因此 TaskStatus 一定是 Running。根据文档说这是助教涉及实验时候的一个小缺陷哈哈。那么这里就无需多说直接赋 Running给status就好。
- 2. 其次是任务使用的系统调用及调用次数。这里就需要修改一些内核关键数据结构了。根据文档的说法,这里对于调用次数直接使用桶计数,因为是针对每个任务的,所以这个桶计数的数组必然是在任务控制块里面,于是在任务控制块中添加计数数组(这里的代码包含了后面添加的时间信息)。

```
/// The task control block (TCB) of a task.
#[derive(Copy, Clone)]
pub struct TaskControlBlock {
    /// The task status in it's lifecycle
    pub task_status: TaskStatus,
    /// The task context
    pub task_cx: TaskContext,
    /// The numbers of syscall called by task
    pub task_syscall_times: [u32; MAX_SYSCALL_NUM],
    /// The time of this task be called First
    pub task_first_start: usize,
}
```

另外,显然的一点是,如果想要统计系统调用的使用,显然要在进入分发逻辑后,在分发之前进行记录,但这里会发现,无法通过直接获取TASK\_MANAGER来修改对应的信息,这样不仅性能差,更会违背模块化原则甚至触发可变引用错误。

由于各个组件之间的可见性以及模块化问题,我选择修改Task模块中的内容,向外提供修改/获取相关信息的接口。这里实现了TaskManager的一些功能,并且提供暴露的接口。

```
/// set the current task syscalls times
```

```
fn set_current_task_syscall_times(&self, syscall_id: usize) {
    let mut inner = self.inner.exclusive_access();
    let current = inner.current_task;
    inner.tasks[current].task_syscall_times[syscall_id] += 1;
}

/// get the syscalls_times about current task
fn get_current_task_syscall_times(&self) -> [u32; MAX_SYSCALL_NUM]{
    let inner = self.inner.exclusive_access();
    let current = inner.current_task;
    // dont need clone because [u32; ..] have copy trait
    inner.tasks[current].task_syscall_times
}
```

```
/// set the current task syscalls times
pub fn set_current_task_syscall_times(syscall_id: usize) {
    TASK_MANAGER.set_current_task_syscall_times(syscall_id);
}

/// get the current task syscalls times
pub fn get_current_task_syscall_times() -> [u32; MAX_SYSCALL_NUM]{
    TASK_MANAGER.get_current_task_syscall_times()
}
```

这样直接在syscall中分发前加上一行:

```
pub fn syscall(syscall_id: usize, args: [usize; 3]) -> isize {
    // set current task's syscall times
    set_current_task_syscall_times(syscall_id);
    ...
```

就可以完成记录。

3. 对于要求的时间记录,与上面的逻辑大致相同,添加了一个第一次被调用的时间信息,随后修改run\_next\_task函数中的逻辑,检查这个值,如果是初始化值(0),那么赋上当前的时间,在系统调用中只要实时获取一下时间,减去记录值即可(获取记录值的方式同样由TaskManager封装)。

最后呈现的系统调用如下所示:

```
pub fn sys_task_info(ti: *mut TaskInfo) -> isize {
   trace!("kernel: sys_task_info");

let status = TaskStatus::Running;
```

```
let syscall_times = get_current_task_syscall_times();
let time = get_time_ms() - get_first_time_becalled();

unsafe {
    *ti = TaskInfo {
        status: status,
        syscall_times: syscall_times,
        time: time,
     };
}
```

这样就完成了Lab1的要求。