XPC vs uintr

- xpc 简介
- ipc 简介
- uintr 实现 ipc
- 分析与讨论

XPC

目标:一种同步/高效/安全/易用的 IPC 机制

XPC = 用户态内存切换 + 特殊映射传递数据 = 高效 RPC

• 同步: 使用新增指令, 硬件完成进程切换

• 高效: bypass kernel + no memory copy

• 安全: 传递内存, 非共享 (hand over)

• 易用:兼容常用内存使用模式 + 兼容同步接口

什么是 IPC?

- fs service / database service / android binder
- IPC = RPC = 指定处理函数 + 数据传递 = 数据传递 + 同步 机制

IPC 步骤

- 建立链接 (都比较麻烦,无法 bypass kernel)
- 发出请求
 - 传统:调用某一个系统调用,讲请求 pend 在 server 的请求队列(内存),通知 server(信号量等)
 - XPC: 新增指令 xcall, 切换进程, 特殊映射传递数据
- 响应请求
 - 传统: server 进程被唤醒,调用某一个系统调用 (查看某一块内存 buffer),响应请求。等待或者休眠。
 - XPC: 正常执行函数调用,完成后 xret (用户态切换进程)。
- 断开链接(类似建立链接)

为什么慢?

- server 响应请求**不需要**内核介入(除了进程切换)
- client 发出请求需要内核介入
 - 没有完全基于 shmem 的 IPC 机制,无法同步

uintr

- 同步机制, 6bit 信息 (用来分辨来源)
- uintr + shmem == RPC?
 - RPC = 数据传递 + 同步机制
 - RPC = mmap + uintr

简单设计

- server 注册时,默认注册 64 个匿名内存文件(可配置初始 状态)
- client 建立链接(uitt) 时:
 - o mmap 打开匿名文件,可以进行文件属性修改(如 size)。
 - 如果修改了文件属性,需要通知 server (可以通过另一个 uipi)
- client 发出 uipi 试做进行函数调用
 - 传参: 将参数写入 mmap 映射的内存
 - 如果有必要,通过系统调用修改 mmap 文件属性

简单设计

- server 响应请求:
 - 特殊请求: 默认,不可修改,最高优先级
 - 配置修改:通过系统调用更新对应的 mmap
 - 其他请求:从 mmap 段读取参数,处理请求,返回结果。

问题 / 分析

- 同步 vs 异步
- lantency / 进程 offline:
 - XPC: 不存在这个问题
 - uintr: 无解,对应 uintr_wait,依赖于 os 本身的调度。
- shmem 带来的安全问题
 - XPC: 不存在这个问题
 - uintr: 无解
 - 数据破坏: 导致 server 崩溃
 - TOCTTOU: 若对方不可信,可以进行一次额外拷贝(把这个问题丢给具体实现)。
 - 代码注入等: ...

问题 / 分析

- 易用性 / 兼容性 / 软件成本
 - XPC: 兼容同步接口,需要大量内核修改和少量用户库修改。
 - uintr: 高度兼容当前的使用模式,只需要很少的内核和 用户程序修改。
- 硬件成本

○ XPC: 挺大的,比较复杂的系统

○ uintr: 无

- 嵌套 RPC
 - XPC: 完美
 - uintr: 等同于多次顺序的 RPC,但是本身发生的很少, 不需要考虑

问题 / 分析

- 并行度
 - XPC: 完美,理论上并行度 = client 数量(受制于数据的同步互斥)
 - uintr: 类似传统方式,最大并行度 = MIN(server 所开的线程数量, 64)
 - 协程:不影响并行度
- 返回值处理
 - XPC: 同步接口,处理很方便
 - uintr: 异步接口, pooling / uintr_wait

讨论

- 利用 (类dma)专属硬件 / 指令完成数据传输?
 - 可以解决 shmem 的问题?
- 调整内核调度, 实现 uintr_wait 的快速响应?
 - 引入优先级,链接越多优先级越高
- 请求 pending?
 - buffer 满之后无法 pending,需要调整 buffer 属性
 - 类似日志文件系统

讨论

- 退化?
 - 当负载过重时, server 无法常驻, 退化为传统方式
- 异步内核?
 - 正交,似乎没啥联系
 - os ==> link mannger