## Rc<T> 分析

RC<T>主要解决堆内存多份借用的情况,相比于 &Box<T> 的解决方案, RC<T> 可以基本上不用考虑生命周期导致的编码负担。同时利用伴生的 Weak<T> 解决了变量相互之间的循环引用问题。 相比与 Box<T>, RC<T> 是更常用的堆内存智能指针类型。

Rc<T> 解决了两个数据结构互指的情况,这在结构体组合,循环链表,树,图的数据结构中都有大量的应用。 Rc<T> 的结构定义如下:

```
//在堆内存申请的结构体
//注意,这里使用了C语言的内存布局,在内存中的成员的顺序必须按照声明的顺序排列
#[repr(C)]
struct RcBox<T: ?Sized> {
   //拥有所有权的智能指针Rc<T>的计数
   strong: Cell<usize>,
   //不拥有所有权的智能指针Weak<T>的计数
   weak: Cell<usize>,
   value: T,
}
//和Unique<T>类似
pub struct Rc<T: ?Sized> {
   //堆内存块的指针
   ptr: NonNull<RcBox<T>>,
   //表示拥有内存块的所有权,内存块由本结构释放
   phantom: PhantomData<RcBox<T>>,
//没有堆内存块的所有权
pub struct Weak<T: ?Sized> {
  ptr: NonNull<RcBox<T>>,
}
```

在创建两个结构体变量互指的指针时,会遇到生命周期陷阱,无论先释放那个结构变量,都会导致另外那个结构变量出现悬垂指针。但如果在代码中时刻关注这种情况,那就太不RUST。

为此, Rc<T> 提供了weak和strong两种堆内存指针的方式, Rc<T> 申请的堆内存可以没有初始化,未初始化的堆内存可以生成 WeakT> 用于给其他结构访问堆内存。同时堆内存用strong的方式来保护 Rc<T> 在未初始化时不被读写。且weak和strong可以相互之间转换,这就以RUST方式解决了生命周期陷阱问题。

对 Rc<T> 建议的使用方式是各需要访问堆内存的类型仅使用 Weak<T> 作为平时的成员指针。当需要对 Rc<T> 做操作时,将 Weak<T> upgrade为 Rc<T> ,操作完成后,将 Rc<T> 生命周期终结。

Rc<T>的创建方法及析构方法代码如下:

```
//由结构体成员生成结构的辅助方法
impl<T: ?Sized> Rc<T> {
   //获取内部的RcBox
   fn inner(&self) -> &RcBox<T> {
      unsafe { self.ptr.as_ref() }
   }
   //由成员创建结构体,注意,这里没有对strong做计数增操作
   //因此,此处的内部ptr应是被别的Rc<T>解封装出来的
   fn from_inner(ptr: NonNull<RcBox<T>>) -> Self {
      Self { ptr, phantom: PhantomData }
   }
   //由裸指针创建结构体,注意,这里没有对strong做计数增操作
   //因此,此处的内部ptr应是被别的Rc<T>解封装出来的
   unsafe fn from_ptr(ptr: *mut RcBox<T>) -> Self {
      Self::from inner(unsafe { NonNull::new unchecked(ptr) })
   }
}
impl<T> Rc<T> {
   //由已初始化变量创建Rc<T>
   pub fn new(value: T) -> Rc<T> {
      //首先创建RcBox<T>,然后生成Box<RcBox<T>>,随后用Leak得到RcBox<T>的堆内存指
针,
      //用堆内存指针创建Rc<T>,内存申请由Box<T>实际执行
      Self::from_inner(
          Box::leak(box RcBox { strong: Cell::new(1), weak: Cell::new(1),
value }).into(),
      )
   }
   //用于创建一个互相引用场景的Rc<T>
   pub fn new cyclic(data fn: impl FnOnce(&Weak<T>) -> T) -> Rc<T> {
      // 下面与new函数代码类似,只是value没有初始化。
      // 因为value没有初始化,strong赋值为0,但可以支持Weak<T>的引用
      let uninit ptr: NonNull< > = Box::leak(box RcBox {
          strong: Cell::new(0),
          weak: Cell::new(1),
          value: mem::MaybeUninit:::<T>::uninit(),
      })
       .into();
      //init_ptr后继会被初始化,但此时还没有
      let init_ptr: NonNull<RcBox<T>> = uninit_ptr.cast();
      //生成Weak
      let weak = Weak { ptr: init_ptr };
      // 利用回调闭包获得value的值,将weak传递出去是因为cyclic默认结构体初始化需要
使用weak.
```

```
// 用回调函数的处理可以让初始化一次完成,以免初始化以后还要修改结构体的指针。
       let data = data fn(&weak);
       unsafe {
          let inner = init_ptr.as_ptr();
          //addr_of_mut!可以万无一失,写入值后,初始化已经完成
          ptr::write(ptr::addr_of_mut!((*inner).value), data);
          //可以更新strong的值为1了
          let prev_value = (*inner).strong.get();
          debug_assert_eq!(prev_value, 0, "No prior strong references should
exist");
          (*inner).strong.set(1);
       }
       //strong登场
       let strong = Rc::from_inner(init_ptr);
       // 这里是因为strong整体拥有一个weak计数,所以此处不对wek做drop处理以维持weak
计数。前面的回调函数中应该使用weak.clone增加weak的计数。
       mem::forget(weak);
       strong
   }
   //生成一个未初始化的Rc<T>,选择了直接做内存申请
   pub fn new_uninit() -> Rc<mem::MaybeUninit<T>>> {
       unsafe {
          //Rc自身的内存申请函数,见下文的分析
          Rc::from_ptr(Rc::allocate_for_layout(
              Layout::new::<T>(),
              |layout| Global.allocate(layout),
              |mem| mem as *mut RcBox<mem::MaybeUninit<T>>>,
          ))
       }
   }
   //防止内存不足的创建函数
   pub fn try_new(value: T) -> Result<Rc<T>, AllocError> {
       // 就是用Box::try new来完成try的工作
       Ok(Self::from inner(
          Box::leak(Box::try_new(RcBox { strong: Cell::new(1), weak:
Cell::new(1), value })?)
              .into(),
       ))
   }
   //对未初始化的Rc的try new
   pub fn try_new_uninit() -> Result<Rc<mem::MaybeUninit<T>>, AllocError> {
       unsafe {
          //内存申请函数需要考虑申请不到的情况
          Ok(Rc::from_ptr(Rc::try_allocate_for_layout(
```

```
Layout::new::<T>(),
              //就用Global Allocator,没有考虑其他的Allocator
               |layout| Global.allocate(layout),
               |mem| mem as *mut RcBox<mem::MaybeUninit<T>>>,
           )?))
       }
   }
}
//堆内存申请函数
impl<T: ?Sized> Rc<T> {
  unsafe fn allocate_for_layout(
      value layout: Layout,
      allocate: impl FnOnce(Layout) -> Result<NonNull<[u8]>, AllocError>,
      mem_to_rcbox: impl FnOnce(*mut u8) -> *mut RcBox<T>,
  ) -> *mut RcBox<T> {
      // 根据T计算RcBox需要的内存块布局,注意用RcBox<()>获取仅包含strong及weak两个
成员的RcBox的Layout这个技巧
      //首先计算strong及weak两个成员的Layout,然后对内部T类型的Layout加以扩充,再做
对齐的补充。
      let layout = Layout::new::<RcBox<()>>
().extend(value_layout).unwrap().0.pad_to_align();
      unsafe {
          //要考虑不成功的可能性
          Rc::try_allocate_for_layout(value_layout, allocate, mem_to_rcbox)
              .unwrap_or_else(|_| handle_alloc_error(layout))
      }
  }
  unsafe fn try allocate for layout(
      value_layout: Layout,
      allocate: impl FnOnce(Layout) -> Result<NonNull<[u8]>, AllocError>,
      mem_to_rcbox: impl FnOnce(*mut u8) -> *mut RcBox<T>,
  ) -> Result<*mut RcBox<T>, AllocError> {
      //计算需要的内存块布局Layout
      let layout = Layout::new::<RcBox<()>>
().extend(value_layout).unwrap().0.pad_to_align();
      // 申请内存, 有可能不成功
      let ptr = allocate(layout)?;
      // 将裸指针类型内存类型转换成*mut RcBox<xxx>类型,xxx有可能是
MaybeUninit<T>,但也可能是初始化完毕的类型。总之,调用代码会保证初始化,所以此处正常的
设置strong及weak,
      let inner = mem_to_rcbox(ptr.as_non_null_ptr().as_ptr());
      unsafe {
          debug_assert_eq!(Layout::for_value(&*inner), layout);
          ptr::write(&mut (*inner).strong, Cell::new(1));
          ptr::write(&mut (*inner).weak, Cell::new(1));
```

```
Ok(inner)
  }
  //根据一个裸指针来创建RcBox<T>,返回裸指针,这个函数完成时堆内存没有初始化,后继需
要写入值
  unsafe fn allocate_for_ptr(ptr: *const T) -> *mut RcBox<T> {
      unsafe {
         Self::allocate_for_layout(
             // 用*const T获取Layout
             Layout::for_value(&*ptr),
             |layout| Global.allocate(layout),
             //此处应该也可以用mem as *mut RcBox<T>,
             |mem| (ptr as *mut RcBox<T>).set_ptr_value(mem),
         )
      }
  }
  //从Box<T>转换成RcBox<T>
  fn from_box(v: Box<T>) -> Rc<T> {
      unsafe {
         //解封装Box, 获取堆内存指针
         let (box_unique, alloc) = Box::into_unique(v);
         let bptr = box_unique.as_ptr();
         let value_size = size_of_val(&*bptr);
         //获得* mut RcBox<T>
         let ptr = Self::allocate_for_ptr(bptr);
         // 将T的内容拷贝入RcBox的value
         ptr::copy_nonoverlapping(
             bptr as *const T as *const u8,
             &mut (*ptr).value as *mut _ as *mut u8,
             value_size,
         );
         // 重要,这里仅仅释放堆内存,但是如果堆内存中的T类型变量还有其他需要释放的
内存,则没有处理,即没有调用drop(T), drop(T)由新生成的RcBox<T>再释放的时候负责
         box_free(box_unique, alloc);
         // 生成Rc<T>
         Self::from ptr(ptr)
      }
  }
}
//析构
unsafe impl<#[may_dangle] T: ?Sized> Drop for Rc<T> {
  //只要strong计数为零,就drop掉堆内存变量
  //Weak可以不依赖于内存初始化。
```

```
fn drop(&mut self) {
      unsafe {
          //strong计数减1
          self.inner().dec_strong();
          if self.inner().strong() == 0 {
              // 触发堆内存变量的drop()操作
              ptr::drop_in_place(Self::get_mut_unchecked(self));
              // 对于strong整体会有一个weak计数,需要减掉
              // 这里实际上与C语言一样容易出错。
              self.inner().dec_weak();
              if self.inner().weak() == 0 {
                 //只有weak为0的时候才能够释放堆内存
                 Global.deallocate(self.ptr.cast(),
Layout::for_value(self.ptr.as_ref()));
              }
          }
      }
  }
}
impl<T: ?Sized> Deref for Rc<T> {
  type Target = T;
  fn deref(&self) -> &T {
      &self.inner().value
  }
}
```

Weak<T> 的结构体及创建,析构方法: 在RC方法内部, Weak可以由 Weak{ptr:self\_ptr}直接创建,可见前面代码的例子,但要注意weak计数和Weak变量需要匹配

```
impl<T> Weak<T> {
    //创建一个空的Weak
    pub fn new() -> Weak<T> {
        Weak { ptr: NonNull::new(usize::MAX as *mut RcBox<T>).expect("MAX is not
0") }
    }
}
//判断Weak是否为空的关联函数
pub(crate) fn is_dangling<T: ?Sized>(ptr: *mut T) -> bool {
    let address = ptr as *mut () as usize;
    address == usize::MAX
}
impl <T:?Sized> Weak<T> {
    //MWeak中获得堆内存中T类型的变量指针
    pub fn as_ptr(&self) -> *const T {
```

```
let ptr: *mut RcBox<T> = NonNull::as_ptr(self.ptr);
      if is_dangling(ptr) {
          ptr as *const T
      } else {
         //返回T类型变量的指针
          unsafe { ptr::addr_of_mut!((*ptr).value) }
      }
  }
  //会消费掉Weak,获取T类型变量指针,此指针以后需要重新组建Weak<T>,否则
  //堆内存中的RcBox的weak会出现计数错误
  pub fn into_raw(self) -> *const T {
      let result = self.as_ptr();
      mem::forget(self);
      result
  }
  //ptr是从into_raw得到的返回值
  pub unsafe fn from_raw(ptr: *const T) -> Self {
      let ptr = if is_dangling(ptr as *mut T) {
          ptr as *mut RcBox<T>
      } else {
          //需要从T类型的指针恢复RcBox的指针
          let offset = unsafe { data_offset(ptr) };
          unsafe { (ptr as *mut RcBox<T>).set_ptr_value((ptr as *mut
u8).offset(-offset)) }
      };
      //RcBox的weak的计数已经有了这个计数
      Weak { ptr: unsafe { NonNull::new_unchecked(ptr) } }
  }
  //创建WeakInner
  fn inner(&self) -> Option<WeakInner<'_>>> {
      if is_dangling(self.ptr.as_ptr()) {
          None
      } else {
          Some(unsafe {
             let ptr = self.ptr.as_ptr();
             WeakInner { strong: &(*ptr).strong, weak: &(*ptr).weak }
          })
      }
  }
  //从Weak得到Rc,如前所述,对Rc正确的打开方式应该是仅用Weak,然后适当的时候升级到
RC < T >,
  //并且在使用完毕后就将Rc<T>生命周期终止掉,即这个函数返回的Rc<T>生命周期最好仅在一
个函数中。
  pub fn upgrade(&self) -> Option<Rc<T>>> {
      //获取内部的RcBox
      let inner = self.inner()?;
      if inner.strong() == 0 {
```

```
None
      } else {
          //对RcBox<T>的strong增加计数
          inner.inc_strong();
          //利用RcBox生成新的Rc<T>
          Some(Rc::from_inner(self.ptr))
      }
  }
}
impl <T:?Sized> Rc<T> {
  . . .
  //生成新的Weak<T>
  pub fn downgrade(this: &Self) -> Weak<T> {
      //增加weak计数
      this.inner().inc_weak();
      // 确保不出错
      debug_assert!(!is_dangling(this.ptr.as_ptr()));
      // 生成Weak<T>
      Weak { ptr: this.ptr }
  }
}
```

#### Rc<T>的其他方法:

```
impl<T: Clone> Rc<T> {
   //Rc<T> 实际上是需要配合RefCell<T>来完成对堆内存的修改需求
   //下面的函数用了类似写时复制的方式,仅能在某些场景下使用
   pub fn make_mut(this: &mut Self) -> &mut T {
      if Rc::strong_count(this) != 1 {
         // 如果Rc多于一个,则创建一个拷贝的变量
          // 申请一个未初始化的RC
          let mut rc = Self::new_uninit();
          unsafe {
             //将self中的value值写入新创建的变量
             let data = Rc::get mut unchecked(&mut rc);
             (**this).write clone into raw(data.as mut ptr());
             //这里把this代表的Rc释放掉,并赋以新值。
             //make mut的本意是从this中生成一个mut, 因此将this代表的Rc<T>释放掉
是合乎
             //函数的意义的
             *this = rc.assume_init();
          }
      } else if Rc::weak_count(this) != 0 {
          // 如果Rc<T>仅有一个strong引用,但有其他的weak引用
          // 同样需要新建一个Rc<T>
          let mut rc = Self::new_uninit();
          unsafe {
             //下面用了与strong !=1 的情况的不同写法,但应该完成了同样的工作
             let data = Rc::get_mut_unchecked(&mut rc);
```

```
data.as_mut_ptr().copy_from_nonoverlapping(&**this, 1);

//将strong引用减去,堆内存不再存在strong引用
this.inner().dec_strong();

// strong已经为0,所以将strong的weak计数减掉
this.inner().dec_weak();

//不能用*this = 的表达,因为会导致对堆内存变量的释放,这不符合语义。
ptr::write(this, rc.assume_init());

}

//已经确保了只有一个Rc<T>,且没有Weak<T>,可以任意对堆变量做修改了
unsafe { &mut this.ptr.as_mut().value }
}
```

#### Clone trait实现:

```
impl<T: ?Sized> Clone for Rc<T> {
    //cLone就是增加一个strong的计数
    fn clone(&self) -> Rc<T> {
        self.inner().inc_strong();
        Self::from_inner(self.ptr)
    }
}

impl<T: ?Sized> Clone for Weak<T> {
    fn clone(&self) -> Weak<T> {
        if let Some(inner) = self.inner() {
            inner.inc_weak()
        }
        Weak { ptr: self.ptr }
    }
}
```

### 对 Rc<MaybeUninit<T>> 初始化后assume\_init实现方法:

```
impl<T> Rc<mem::MaybeUninit<T>> {
    pub unsafe fn assume_init(self) -> Rc<T> {
        //先用ManuallyDrop将self封装以便不对self做drop操作
        //然后取出内部的堆指针形成新的Rc<T>。
        Rc::from_inner(mem::ManuallyDrop::new(self).ptr.cast())
    }
}
```

#### Rc<T> 其他方法:

```
impl<T: ?Sized> Rc<T> {
   //相当于Rc<T>的Leak函数
   pub fn into_raw(this: Self) -> *const T {
      let ptr = Self::as_ptr(&this);
      //把堆内存指针取出后,由调用代码负责释放,
      //本结构体要规避后继的释放操作
      mem::forget(this);
      ptr
   }
   //获得堆内存变量的指针,不会涉及安全问题,注意,这里ptr不是堆内存块的首地址,而是向
后有偏移
   //因为RcBox<T>采用C语言的内存布局,所以value在最后
   pub fn as_ptr(this: &Self) -> *const T {
      let ptr: *mut RcBox<T> = NonNull::as_ptr(this.ptr);
      unsafe { ptr::addr_of_mut!((*ptr).value) }
   }
   //从堆内存T类型变量的指针重建Rc<T>,注意,这里的ptr一般是调用Rc<T>::into_raw()获
得的裸指针
   //ptr不是堆内存块首地址,需要减去strong和weak的内存大小
   pub unsafe fn from_raw(ptr: *const T) -> Self {
      let offset = unsafe { data_offset(ptr) };
      // 减去偏移量,得到正确的RcBox堆内存的首地址
      let rc_ptr =
          unsafe { (ptr as *mut RcBox<T>).set_ptr_value((ptr as *mut
u8).offset(-offset)) };
      unsafe { Self::from ptr(rc ptr) }
   }
```

into\_raw, from\_raw要成对使用,否则就必须对这两个方法的内存由清晰的认知。否则极易出现问题。 Rc<T> 转换为 Weak<T>

```
pub fn get_mut(this: &mut Self) -> Option<&mut T> {
    if Rc::is_unique(this) { unsafe { Some(Rc::get_mut_unchecked(this)) } }
else { None }
}

pub unsafe fn get_mut_unchecked(this: &mut Self) -> &mut T {
    unsafe { &mut (*this.ptr.as_ptr()).value }
}
```

# Arc<T> 的代码实现

Arc<T> 是 Rc<T> 的多线程版本,实际上,就连代码都基本类似,只是把计数值的类型换成了原子变量 Arc<T> 类型结构定义如下:

```
//在堆内存分配的结构体
#[repr(C)]
struct ArcInner<T: ?Sized> {
   //用原子变量实现计数,使得计数修改不会因多线程竞争而出错
   //AtomicUsize 如下:
   // pub struct AtomicUsize { v: UnsafeCell<usize>}
   strong: atomic::AtomicUsize,
   weak: atomic::AtomicUsize,
   data: T,
}
//支持Send
unsafe impl<T: ?Sized + Sync + Send> Send for ArcInner<T> {}
//支持Sync
unsafe impl<T: ?Sized + Sync + Send> Sync for ArcInner<T> {}
//Arc<T>的结构
pub struct Arc<T: ?Sized> {
    ptr: NonNull<ArcInner<T>>,
    phantom: PhantomData<ArcInner<T>>,
}
//对Send支持
unsafe impl<T: ?Sized + Sync + Send> Send for Arc<T> {}
//ヌオSvnc 支持
unsafe impl<T: ?Sized + Sync + Send> Sync for Arc<T> {}
//Weak<T>的结构
pub struct Weak<T: ?Sized> {
    ptr: NonNull<ArcInner<T>>,
}
unsafe impl<T: ?Sized + Sync + Send> Send for Weak<T> {}
unsafe impl<T: ?Sized + Sync + Send> Sync for Weak<T> {}
```

ArcInner<T> 对应 RcBox<T>, Arc<T> 对应 Rc<T>, sync::Weak<T> 对应 rc::Weak<T>。逻辑与 Rc<T> 模块的逻辑都基本相同。 Arc<T> 除了 ArcInner<T> 与 RcBox<T> 有区别,计数器用原子变量实现,使得计数器的加减操作不会受多线程数据竞争的影响,从而使得 Arc<T> 能够在多线程环境下使用。这里需要注意 Rc<T> 及 Arc<T> 实际上仅仅是不可变引用的多线程替代(多于两个以上),因此 Arc<T> 的实现中仅仅关注 Arc<T> 类型本身的多线程共享的保护机制。至于内部的泛型类型变量data,仍然需要泛型类型自身对多线程共享的实现。

与 Rc<T>相同,Arc<T>也提供了weak和strong两种堆内存指针的方式,Arc<T>申请的堆内存可以没有初始化,未初始化的堆内存可以生成 WeakT>用于给其他结构访问堆内存。同时堆内存用strong的方式来保护 Arc<T> 在未初始化时不被读写。且weak和strong可以相互之间转换,这就以rust方式解决了生命周期陷阱问题。 利用 Weak<T> 做指针的结构体,在需要访问堆内存时,可以从 Weak<T> 另外创建 Arc<T> , 完成访问后即可让创建的Arc<T> 生命周期终结。实际上,各需要访问堆内存的类型仅使用 Weak<T> 应该是一个非常好的做法。

Arc<T>的创建方法及析构方法代码如下:

```
//已经存在堆内存,从堆内存来创建Arc<T>
impl<T:?Sized> Arc<T> {
  //注意这里没有增加strong计数,
  fn from_inner(ptr: NonNull<ArcInner<T>>) -> Self {
      Self { ptr, phantom: PhantomData }
  }
  //注意这里没有增加strong的计数
  unsafe fn from_ptr(ptr: *mut ArcInner<T>) -> Self {
      unsafe { Self::from_inner(NonNull::new_unchecked(ptr)) }
  }
}
impl<T> Arc<T> {
   //由已初始化变量创建Arc<T>
   pub fn new(data: T) -> Arc<T> {
       //首先创建ArcInner<T>,然后生成Box<ArcInner<T>>,随后用Leak得到ArcInner<T>
的堆内存指针,
       //用堆内存指针创建Rc<T>,内存申请由Box<T>实际执行
      let x: Box<_> = box ArcInner {
          strong: atomic::AtomicUsize::new(1),
         weak: atomic::AtomicUsize::new(1),
         data,
      };
      Self::from_inner(Box::leak(x).into())
  }
   //用于创建一个互相引用场景的Arc<T>
  pub fn new_cyclic(data_fn: impl FnOnce(&Weak<T>) -> T) -> Arc<T> {
       // 下面与new函数代码类似,只是value没有初始化。
       // 因为value没有初始化,strong赋值为0,但可以支持Weak<T>的引用
      let uninit_ptr: NonNull<_> = Box::leak(box ArcInner {
          strong: atomic::AtomicUsize::new(0),
         weak: atomic::AtomicUsize::new(1),
         data: mem::MaybeUninit::<T>::uninit(),
      })
      .into();
       //init ptr后继会被初始化,但此时还没有
      let init ptr: NonNull<ArcInner<T>> = uninit ptr.cast();
```

```
//生成Weak
      let weak = Weak { ptr: init_ptr };
      // 利用回调闭包获得value的值,将weak传递出去是因为cyclic默认结构体初始化需要
使用weak.
      // 用回调函数的处理可以让初始化一次完成,以免初始化以后还要修改结构体的指针。
      let data = data_fn(&weak);
      // 完成对值的初始化.并转化Weak为Strong.
      unsafe {
         let inner = init_ptr.as_ptr();
          //addr_of_mut!可以万无一失,写入值后,初始化已经完成
         ptr::write(ptr::addr_of_mut!((*inner).data), data);
          //可以更新strong的值为1了,注意这里的原子函数,这个函数不会被其他线程打断
导致更新失败
         let prev_value = (*inner).strong.fetch_add(1, Release);
         debug_assert_eq!(prev_value, 0, "No prior strong references should
exist");
     }
      //strong登场
      let strong = Arc::from_inner(init_ptr);
      // 这里是因为strong整体拥有一个weak计数,所以此处不对weak做drop处理以维持
weak计数。前面的回调函数中应该使用weak.clone增加weak的计数。
      mem::forget(weak);
      strong
  }
   //生成一个未初始化的Arc<T>,选择直接做内存申请
  pub fn new_uninit() -> Arc<mem::MaybeUninit<T>> {
      unsafe {
          //Arc自身的内存申请函数,后继有分析
         Arc::from ptr(Arc::allocate for layout(
             Layout::new::<T>(),
             |layout| Global.allocate(layout),
             |mem| mem as *mut ArcInner<mem::MaybeUninit<T>>,
         ))
      }
  }
   //防止内存不足的创建函数
  pub fn try_new(data: T) -> Result<Arc<T>, AllocError> {
      // 就是用Box::try_new来完成try的工作
      let x: Box<_> = Box::try_new(ArcInner {
         strong: atomic::AtomicUsize::new(1),
         weak: atomic::AtomicUsize::new(1),
         data,
      })?;
      Ok(Self::from_inner(Box::leak(x).into()))
```

```
//对未初始化的Rc的try new
  pub fn try_new_uninit() -> Result<Arc<mem::MaybeUninit<T>>, AllocError> {
      unsafe {
           //内存申请函数需要考虑申请不到的情况
          Ok(Arc::from_ptr(Arc::try_allocate_for_layout(
              Layout::new::<T>(),
              //就用Global Allocator,没有考虑其他Allocator
              |layout| Global.allocate(layout),
              |mem| mem as *mut ArcInner<mem::MaybeUninit<T>>,
          )?))
      }
  }
}
//堆内存申请函数
impl<T: ?Sized> Arc<T> {
  unsafe fn allocate_for_layout(
      value_layout: Layout,
      allocate: impl FnOnce(Layout) -> Result<NonNull<[u8]>, AllocError>,
      mem_to_arcinner: impl FnOnce(*mut u8) -> *mut ArcInner<T>,
  ) -> *mut ArcInner<T> {
      // 根据T计算ArcInner需要的内存块布局,与Rc<T>的同名函数基本相同,请参考
      let layout = Layout::new::<ArcInner<()>>
().extend(value_layout).unwrap().0.pad_to_align();
      unsafe {
          //要考虑不成功的可能性
          Arc::try_allocate_for_layout(value_layout, allocate,
mem to arcinner)
              .unwrap_or_else(|_| handle_alloc_error(layout))
      }
  }
  unsafe fn try allocate for layout(
      value layout: Layout,
      allocate: impl FnOnce(Layout) -> Result<NonNull<[u8]>, AllocError>,
      mem to arcinner: impl FnOnce(*mut u8) -> *mut ArcInner<T>,
   ) -> Result<*mut ArcInner<T>, AllocError> {
      //计算需要的内存块布局Layout
      let layout = Layout::new::<ArcInner<()>>
().extend(value_layout).unwrap().0.pad_to_align();
      // 申请内存, 有可能不成功
      let ptr = allocate(layout)?;
      // 将裸指针类型内存类型转换成*mut ArcInner<xxx>类型,xxx有可能是
MaybeUninit<T>,但也可能是初始化完毕的类型。总之,调用代码会保证初始化,所以此处正常的
设置strong及weak,
      let inner = mem_to_arcinner(ptr.as_non_null_ptr().as_ptr());
```

```
debug_assert_eq!(unsafe { Layout::for_value(&*inner) }, layout);
      unsafe {
          ptr::write(&mut (*inner).strong, atomic::AtomicUsize::new(1));
          ptr::write(&mut (*inner).weak, atomic::AtomicUsize::new(1));
      }
      Ok(inner)
  }
  //根据一个裸指针来创建ArcInner<T>,返回裸指针,这个函数完成时堆内存没有初始化,后继
需要写入值
  unsafe fn allocate_for_ptr(ptr: *const T) -> *mut ArcInner<T> {
      unsafe {
          Self::allocate_for_layout(
             // 用*const T获取Layout
             Layout::for_value(&*ptr),
              |layout| Global.allocate(layout),
             //此处应该也可以用mem as *mut ArcInner<T>,
              |mem| (ptr as *mut ArcInner<T>).set_ptr_value(mem) as *mut
ArcInner<T>,
      }
  }
  //从Box<T>转换成Arc<T>
   fn from_box(v: Box<T>) -> Arc<T> {
      unsafe {
          //解封装Box, 获取堆内存指针
          let (box_unique, alloc) = Box::into_unique(v);
          let bptr = box_unique.as_ptr();
          let value_size = size_of_val(&*bptr);
          //获得* mut ArcInner<T>
          let ptr = Self::allocate_for_ptr(bptr);
          // 将T的内容拷贝入ArcInner的value
          ptr::copy_nonoverlapping(
             bptr as *const T as *const u8,
             &mut (*ptr).data as *mut _ as *mut u8,
             value_size,
          );
          // 重要,这里仅仅释放堆内存,但是如果堆内存中的T类型变量还有其他需要释放的
内存,则没有处理,即没有调用drop(T),drop(T)由新生成的ArcInner<T>再释放的时候负责
          box_free(box_unique, alloc);
          // 生成Arc<T>
          Self::from_ptr(ptr)
      }
  }
```

```
//析构
unsafe impl<#[may_dangle] T: ?Sized> Drop for Arc<T> {
  fn drop(&mut self) {
      //如果当前的strong不是1,则返回,fetch_xxx函数返回之前的值
      if self.inner().strong.fetch_sub(1, Release) != 1 {
          return;
      }
      acquire!(self.inner().strong);
      unsafe {
         //见下面代码的分析
          self.drop_slow();
      }
  }
}
impl <T:?Sized> Arc<T> {
  unsafe fn drop_slow(&mut self) {
      // 对堆内存的变量做drop操作,注意,这里不释放堆内存,只是释放变量所有权
      unsafe { ptr::drop_in_place(Self::get_mut_unchecked(self)) };
      // 所有的strong会创建一个Weak,对这个Weak做drop操作
      drop(Weak { ptr: self.ptr });
  }
}
impl<T: ?Sized> Deref for Arc<T> {
  type Target = T;
  fn deref(&self) -> &T {
      &self.inner().data
  }
}
```

Weak<T> 的结构体及创建,析构方法: 在RC方法内部,Weak可以由 Weak{ptr:self\_ptr} 直接创建,可见前面代码的例子,但要注意weak计数和Weak变量需要匹配

```
impl<T> Weak<T> {
    //创建一个空的Weak
    pub fn new() -> Weak<T> {
        Weak { ptr: NonNull::new(usize::MAX as *mut ArcInner<T>).expect("MAX is not 0") }
    }
}
```

```
struct WeakInner<'a> {
  weak: &'a atomic::AtomicUsize,
  strong: &'a atomic::AtomicUsize,
}
//判断Weak是否为空的关联函数
pub(crate) fn is_dangling<T: ?Sized>(ptr: *mut T) -> bool {
  let address = ptr as *mut () as usize;
  address == usize::MAX
}
impl <T:?Sized> Weak<T> {
  pub fn as_ptr(&self) -> *const T {
      let ptr: *mut ArcInner<T> = NonNull::as_ptr(self.ptr);
      if is_dangling(ptr) {
          ptr as *const T
      } else {
          //返回T类型变量的指针
          unsafe { ptr::addr_of_mut!((*ptr).data) }
      }
  }
  //会消费掉Weak,获取T类型变量指针,此指针以后需要重新组建Weak<T>,否则
  //堆内存中的ArcInner的weak会出现计数错误
  pub fn into_raw(self) -> *const T {
      let result = self.as ptr();
      mem::forget(self);
      result
  }
  //ptr是从into_raw得到的返回值
  pub unsafe fn from raw(ptr: *const T) -> Self {
      let ptr = if is_dangling(ptr as *mut T) {
          ptr as *mut ArcInner<T>
      } else {
          //需要从T类型的指针恢复ArcInner的指针
          let offset = unsafe { data offset(ptr) };
          unsafe { (ptr as *mut ArcInner<T>).set ptr value((ptr as *mut
u8).offset(-offset)) }
      //ArcInner的weak的计数已经有了这个计数
      Weak { ptr: unsafe { NonNull::new_unchecked(ptr) } }
  }
  //创建一介WeakInner
  fn inner(&self) -> Option<WeakInner<'_>>> {
      if is_dangling(self.ptr.as_ptr()) {
          None
      } else {
          //获取ArcInner<T>中strong和weak的引用
          Some(unsafe {
              let ptr = self.ptr.as_ptr();
```

```
WeakInner { strong: &(*ptr).strong, weak: &(*ptr).weak }
         })
     }
  }
  //从Weak得到Arc,如前所述,对Arc正确的打开方式应该是仅用Weak,然后适当的时候升级到
  //并且在使用完毕后就将Arc<T>生命周期终止掉,即这个函数返回Arc<T>生命周期最好仅在一
个函数中。
  pub fn upgrade(&self) -> Option<Arc<T>> {
     //获取内部的ArcInner
     let inner = self.inner()?;
     //原子操作获得strong的值
     let mut n = inner.strong.load(Relaxed);
     //因为是多线程操作,所以此时n已经可能被改写,所以用Loop
     //来确保n在已经改写的情况下正确
     loop {
         //如果strong是0,那堆内存已经被释放掉,不能再使用
         if n == 0 {
            return None;
         }
         // 不能多于最大的引用数目
         if n > MAX_REFCOUNT {
            abort();
         }
         //以下确保在strong当前值是n的时候做加1操作
         match inner.strong.compare_exchange_weak(n, n + 1, Acquire, Relaxed)
{
            //当前值为1且已经加1,生成Arc<T>
            Ok(_) => return Some(Arc::from_inner(self.ptr)), // null checked
above
            //如果当前值不为n,则将n设置为当前值,进入下一轮循环。
            Err(old) \Rightarrow n = old,
         }
      }
  }
}
impl <T:?Sized> Arc<T> {
  //生成新的Weak<T>
  pub fn downgrade(this: &Self) -> Weak<T> {
     // 获取weak count.
     let mut cur = this.inner().weak.load(Relaxed);
     //要确定当前的weak count与上面取得一致
     loop {
         // 如果是usize::MAX,证明在创建过程中,等创建完毕后
```

```
// 再获取一次
          if cur == usize::MAX {
             hint::spin_loop();
             cur = this.inner().weak.load(Relaxed);
             continue;
          }
          //确保在weak与当前值一致的情况下做原子操作,将weak加1
          match this.inner().weak.compare_exchange_weak(cur, cur + 1, Acquire,
Relaxed) {
             0k(_) \Rightarrow \{
                 // 确保不创建对不存在的变量的Weak
                 debug_assert!(!is_dangling(this.ptr.as_ptr()));
                 //创建Weak
                 return Weak { ptr: this.ptr };
             }
             //如果当前的值与取值不一致,将取值更换为当前值,再做一次循环
             Err(old) => cur = old,
          }
      }
  }
}
```

以上代码中,对于多线程的处理需要额外注意并理解。这是原子变量处理多线程的典型用法

#### Arc<T> 的其他方法:

```
impl<T: Clone> Arc<T> {
   //Rc<T> 实际上是需要配合RefCell<T>来完成对堆内存的修改需求
   //下面的函数用了类似写时复制的方式,仅能在某些场景下使用
   pub fn make mut(this: &mut Self) -> &mut T {
      //判断strong的值是否为1,如果为1,则设置为0,以防止其他线程做修改
      if this.inner().strong.compare_exchange(1, 0, Acquire,
Relaxed).is_err() {
         // strong不为1,需要创建一个复制的Arc<T>变量
         let mut arc = Self::new_uninit();
         unsafe {
             let data = Arc::get mut unchecked(&mut arc);
             (**this).write_clone_into_raw(data.as_mut_ptr());
             *this = arc.assume init();
      } else if this.inner().weak.load(Relaxed) != 1 {
         //当前为原strong为1且已经strong已经做了减1操作为0
         //那此时weak如果为1,证明没有多余的Weak<T>被派生
         //如果weak不为1,则证明有其他的Weak<T>存在,需要创建一个复制的Arc<T>
         //这里因为strong已经被减1,所以本线程已经没有Arc<T>,所以创建一个
         //Weak并由此变量的drop完成对weak计数的处理
         let _weak = Weak { ptr: this.ptr };
```

```
// 创建一个新的复制的Arc<T>
let mut arc = Self::new_uninit();
unsafe {
    let data = Arc::get_mut_unchecked(&mut arc);
    data.as_mut_ptr().copy_from_nonoverlapping(&**this, 1);
    ptr::write(this, arc.assume_init());
    }
} else {
    // strong及weak都是1, 则恢复strong为1, 直接使用当前的Arc<T>
    this.inner().strong.store(1, Release);
}

//逐四&mut T
unsafe { Self::get_mut_unchecked(this) }

}
```

上面的函数与 Rc<T>::make\_mut() 有所不同,是因为原子变量的原因带来的,可以对比学习,更深刻的了解原子变量。 Clone trait实现:

```
impl<T: ?Sized> Clone for Arc<T> {
  fn clone(&self) -> Arc<T> {
      //增加一个strong计数
      let old_size = self.inner().strong.fetch_add(1, Relaxed);
      if old_size > MAX_REFCOUNT {
          abort();
      //从内部创建一个新的ARC<T>
      Self::from_inner(self.ptr)
   }
}
impl<T: ?Sized> Clone for Weak<T> {
  fn clone(&self) -> Weak<T> {
      if let Some(inner) = self.inner() {
          inner.inc_weak()
      }
      Weak { ptr: self.ptr }
  fn clone(&self) -> Weak<T> {
      let inner = if let Some(inner) = self.inner() {
          inner
      } else {
          //inner不存在,直接创建一个Weak<T>
          return Weak { ptr: self.ptr };
      };
      //对weak计数加1
```

```
let old_size = inner.weak.fetch_add(1, Relaxed);

if old_size > MAX_REFCOUNT {
    abort();
}
//创建Weak<T>
Weak { ptr: self.ptr }
}
```

对 Arc<MaybeUninit<T>> 初始化后assume\_init实现方法:

```
impl<T> Arc<mem::MaybeUninit<T>> {
    pub unsafe fn assume_init(self) -> Arc<T> {
        //先用ManuallyDrop将self封装以便不对self做drop操作
        //然后取出内部的堆指针形成新的Arc<T>。
        Arc::from_inner(mem::ManuallyDrop::new(self).ptr.cast())
    }
}
```

#### Arc<T> 其他方法:

```
impl<T: ?Sized> Arc<T> {
   //相当于Arc<T>的Leak函数
   pub fn into_raw(this: Self) -> *const T {
      let ptr = Self::as_ptr(&this);
      //把堆内存指针取出后,由调用代码负责释放,
      //本结构体要规避后继的释放操作
      mem::forget(this);
      ptr
   }
   //获得堆内存变量的指针,不会涉及安全问题,注意,这里ptr不是堆内存块的首地址,而是向
后有偏移
   //因为ArcInner<T>采用C语言的内存布局,所以value在最后
   pub fn as_ptr(this: &Self) -> *const T {
      let ptr: *mut ArcInner<T> = NonNull::as ptr(this.ptr);
      unsafe { ptr::addr_of_mut!((*ptr).value) }
   }
   //从堆内存T类型变量的指针重建Arc<T>,注意,这里的ptr一般是调用
`Arc<T>::into_raw()获得的裸指针
   //ptr不是堆内存块首地址,需要减去strong和weak的内存大小。
   pub unsafe fn from raw(ptr: *const T) -> Self {
      let offset = unsafe { data_offset(ptr) };
      // 减去偏移量,得到正确的ArcInner堆内存的首地址
```

```
let rc_ptr =
          unsafe { (ptr as *mut ArcInner<T>).set_ptr_value((ptr as *mut
u8).offset(-offset)) };

    unsafe { Self::from_ptr(rc_ptr) }
}
```

into\_raw, from\_raw要成对使用,否则就必须对这两个方法的内存有清晰的认知。否则极易出现问题。

```
pub fn get_mut(this: &mut Self) -> Option<&mut T> {
      if this.is_unique() { unsafe { Some(Arc::get_mut_unchecked(this)) } }
else { None }
  }

pub unsafe fn get_mut_unchecked(this: &mut Self) -> &mut T {
      unsafe { &mut (*this.ptr.as_ptr()).data }
}
```