洲江水学

本科实验报告

课程名称: 计算机网络基础

实验名称: 使用三层交换机组网

姓 名: 猜猜

学院: 计算机学院

系: 数字媒体技术

专 业: 数字媒体技术

学号: 猜猜

指导教师:

2019年 11月 14日

浙江大学实验报告

一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口;
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机;

二、 实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

四、操作方法与实验步骤

Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机:
- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口;
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。


Part 2. 三层交换

- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机;
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址,并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。

五、 实验数据记录和处理

----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。



在交换机上增加 VLAN2:



PC1 所连端口属于 VLAN1,给 PC1 分配 ip 地址:

```
PC1> ip 10.0.0.1 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.0.1 255.255.255.0
```

PC2 所连端口属于 VLAN2,给 PC2 分配 ip 地址:

```
PC2> ip 10.0.1.1 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.1.1 255.255.255.0
```

2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通)

PC1 ping PC2, 无法 ping 通:


```
PC1> ping 10.0.1.1
host (255.255.255.0) not reachable
```

PC2ping PC1,无法 ping 通:

```
PC2> ping 10.0.0.1
host (255.255.255.0) not reachable
```

3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式 (使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图,使用实际设备时,请参考"实验 1"进行配置并截图)。

配置截图 (输入的命令或配置界面):



配置后的结果截图:

Port 4	• VLAN	Type	EtherType
1	1	access	
2	2	access	
3	1	access	
4	1	access	
5	1	access	
6	1	access	
7	1	access	
8	1	dot1q	

4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口所属的 VLAN(命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

输入的命令:

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#interface fa0/0.1

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1

R1(config-subif)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shutdown

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface fa0/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2

R1(config-subif)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shutdown

R1(config-subif)#exit

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

配置截图 (输入的命令或配置界面):

```
PC1> ip 10.0.0.1 255.255.255.0 10.0.0.2
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.0.1 255.255.255.0 gateway 10.0.0.2
```

```
PC2> ip 10.0.1.1 255.255.255.0 10.0.1.2
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.1.1 255.255.255.0 gateway 10.0.1.2
```

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

结果截图:

```
PC1> ping 10.0.0.2
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=7.980 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.001 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.044 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.979 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.993 ms
```

```
PC2> ping 10.0.1.2

10.0.1.2 icmp_seq=1 timeout

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.068 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=7.979 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.981 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.988 ms
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

结果截图:

PC1 ping PC2,可以ping 通:

```
PC1> ping 10.0.1.2
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=6.430 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.589 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.993 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.976 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=9.972 ms
```

PC2 ping PC1,可以 ping 通:

```
PC2> ping 10.0.0.2
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=4.032 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.997 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.714 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.145 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.116 ms
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)

结果截图:

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1


C 10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0.2
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本。

```
! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0.1 encapsulation dot1Q 1 native ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 2 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 !
```

----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN (给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

输入的命令:

Switch2#vlan database

Switch2(vlan)#vlan 2

Switch2(vlan)#exit

Switch2#conf t

Switch2(config)#interface fa1/4

Switch2(config-if)#switchport access vlan 2

配置的结果:

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3 Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8 Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12 Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
2	VLAN0002	active	Fa1/4

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

输入的命令:

Switch2(config)#interface vlan 1

Switch2(config-if)#ip address 10.0.0.4 255.255.255.0

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface vlan 2

Switch2(config-if)#ip address 10.0.1.4 255.255.255.0

4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)

由于我们在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机,因此已经默认启用路由功能,不需要这一 步骤。

5. 按照前述拓扑图,给 PC3、PC4 配置 IP 地址,并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

配置截图:

```
PC3> ip 10.0.0.3 255.255.255.0 10.0.0.4
Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.0.3 255.255.255.0 gateway 10.0.0.4
PC4> ip 10.0.1.3 255.255.255.0 10.0.1.4
Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.1.3 255.255.255.0 gateway 10.0.1.4
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

结果截图:

```
PC3> ping 10.0.0.4
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.963 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.989 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.998 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.970 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=5 ttl=255 time=9.001 ms
PC4> ping 10.0.1.4
```

```
PC4> ping 10.0.1.4
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.973 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.928 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=3 ttl=255 time=10.951 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=4 ttl=255 time=11.109 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=5 ttl=255 time=10.971 ms
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

结果截图:

PC3 ping PC4

```
PC3> ping 10.0.1.4
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=1 ttl=255 time=6.936 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.998 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.981 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.963 ms
84 bytes from 10.0.1.4 icmp_seq=5 ttl=255 time=7.927 ms
```

PC4 ping PC3

```
PC4> ping 10.0.0.4
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=1 ttl=255 time=6.003 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=2 ttl=255 time=6.754 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=3 ttl=255 time=10.947 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=4 ttl=255 time=2.999 ms
84 bytes from 10.0.0.4 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.633 ms
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

结果截图:

$PC1 \rightarrow PC4$

```
PC1> ping 10.0.1.3
host (10.0.0.2) not reachable
```

PC2→PC3

```
PC2> ping 10.0.0.3
host (10.0.1.2) not reachable
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的,思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

输入的命令:

Switch2(config)#interface fa1/8

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

结果截图:

PC2→PC3

```
PC2> ping 10.0.0.3

10.0.0.3 icmp_seq=1 timeout

10.0.0.3 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.038 ms

84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.685 ms

84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=35.699 ms
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

结果截图:

```
Switch2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, Vlan1

C 10.0.1.0 is directly connected, Vlan2
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置, 复制粘贴本节相关的文本。

```
! interface FastEthernet1/4 switchport access vlan 2 ! interface FastEthernet1/8 switchport mode trunk ! interface Vlan1 ip address 10.0.0.4 255.255.255.0 ! interface Vlan2 ip address 10.0.1.4 255.255.255.0
```

六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能 配置 IP 地址?

三层交换机的实质是二层交换机加上路由背板,也就是将路由技术与交换技术合二为一。一般的三层交换机端口下都是二层透传,通过路由模块来实现三层功能,所以本

质上跟二层交换机一样,不能在物理端口配置 IP 地址,只能通过 vlan 逻辑端口间接配置 IP 地址。而路由器可以在物理端口下配置 IP 地址。

2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗?

在 VLAN 虚拟局域网中,通常是一个物理接口对应一个 VLAN。在多个 VLAN 的网络上,无法使用单台路由器的一个物理接口实现 VLAN 间通信,同时路由器有其物理局限性,不可能带有大量的物理接口。因为本实验要求在同一个物理接口下有两个 VLAN,所以要使用子接口。

子接口的好处在于能打破物理接口的数量局限性,在一个接口中实现多个 VLAN 间的路由和通信。

可以使用物理接口,只要其接口数大于2即可。

3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么?

设为对应 VLAN 的 IP 地址。

4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通 连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?

因为这时三层交换机连接二层交换机的端口还没有被设置成 trunk 模式,二层交换机到三层交换机不同 VLAN 之间的通道还没打开。

5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了?

因为需要一段时间建立路由表,寻找目标 PC 的地址。等到之后通过网关,就可以 ping 通了。

6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢?

- 三层交换机与传统路由器相比有如下优点:
- 1. 子网间传输带宽可任意分配:三层交换机可以把多个端口定义成一个虚拟网,把 多个端口组成的虚拟网作为虚拟网接口,且端口数可任意指定,子网间传输带宽没有限制。
- 2. 有利于信息资源的合理配置:子网设置单独服务器存在一定的资源浪费。三层交换机可以在全局网中设置服务器群,不仅节省费用,更可以合理配置信息资源。
- 3. 方便交换机之间的连接:三层交换机用生成树算法阻塞造成回路的端口,但进行路由选择时,依然把阻塞掉的通路作为可选路径参与路由选择。

交换机交换速度快,但控制功能弱,路由器控制性能强,但报文转发速度慢。三层 交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,减少了金钱和人力 成本。

7. 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

在实验 part2 的第 8 题中,要求我们以 PC1 ping PC4,并应当得到能够 ping 通的结果。然而,PC1 属于 vlan1,PC4 属于 vlan2,且此时交换机的互联端口并未配置成 vlan trunk 模式,按理说两台 PC 应该不能 ping 通。在实际实验中,我们也的确无法 ping 通这两台 PC。因此我们感到疑惑:为什么在实验指导中 PC1 似乎可以 ping 通 PC4,而 PC2 却无法 ping 通 PC3 呢?毕竟这两组 PC 都属于不同 vlan,理应有相同的实验结果。

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

在实验 part1 的第 6、7 题中,要注意提前打开路由器上的父接口,即也需对其父接口进行 no shutdown 操作。在实验过程中因为没有打开路由器的父端口,导致 PC 一直无法 ping 通自己的路由器子接口地址,最后发现了这个问题,才得以 ping 通。

你对本实验安排有哪些更好的建议呢? 欢迎献计献策:

实验安排合理,内容充实详细,经此实验我们对三层交换机和路由器的工作原理有了切实的体会。