「计算机网络及应用」实验指导书

参考阅读: 教材附录实验 9 - 实验 12

地点: 华中科技大学东校区工程实训中心

开机启动: 进入 WIN7_x64_2 或者 WIN10_x64_2(不同教室操作系统版本有差异)

Cisco Packet Tracer 版本: 5.3.0.0088(不需要登录)

1 Cisco Packet Tracer 使用基础

Packet Tracer 是思科(Cisco)公司针对其网络设备产品开发的一款用于网络设计、配置和故障排除的模拟软件。使用者可以自己选择设备,包括路由器、交换机、集线器、无线 AP、无线宽带路由器、各种线缆、计算机和服务器等,然后完成设备的配置,并进行测试、感觉和真实场景几乎没有差别。

1.1 基本界面




图 1-1 Packet Tracer 8.1.0 主界面

1.2 选择并添加设备

先选择备类型,再选择网络设备,用鼠标拖到工作区即可。

1.3 连接设备

选取合适的线型将设备链接起来。最简单的方式可以自动选择连接线型。

如果选择双绞线,要注意交换机与路由器之间、交换机与 PC 之间使用直连线 (Straight-Through) 连接,而两个交换机之间、两个路由器之间以及路由器和 PC 之间要使用交叉线(Cross-Over)连接。

连接完成后,可以看到各线缆两端有不同颜色的三角形,他们表示的含义如表 1-1 所示。

表 1-1 线缆两端状态及含义

链路状态	含义	
绿色	物理连接准备就绪	
闪烁的绿色	连接激活	
红色	物理连接不通,没有信号	
黄色	交换机端口处于"阻塞"状态	

1.4 实时/模拟导航

默认为*实时模式*,不显示包轨迹。当需要观察包的运动轨迹时,需要切换到*模拟模式*下。此时会出现 Event List 对话框,显示当前捕获到数据包的详细情况。要进一步了解协议的详细情况,可单击协议类型信息,也可以单击具体设备上显示的包,得到 OSI模型信息和各层 PDU。

可编辑过滤特定协议包,并通过单击上一步 (下一步) 及播放 按钮等反复观看,从而更清晰地观察特定协议包的封装及其走向。

图 1-2 中选择*只观察 ICMP 包*。另外,Show All/None 按钮可以帮助更有效地选择协议。




图 1-2 模拟面板

1.5 配置模式

配置交换机或路由器时,首先进入的是用户模式,此时只能查看设备的某些信息。需要进行其他操作时,必须先进入到特权模式,然后再根据需要进入其他模式。以交换机为例,模式之间的切换如图 1-3 所示。




图 1-3 设备配置模式

1. 用户模式

设备启动后按 Enter,首先进入的就是用户模式。在此模式下用户功能受到限制,只能查看一些统计信息。

2. 特权模式

在用户模式下输入 enable(可简写为 en),进入特权模式,用户在此模式下可查看并修改设备配置。

3. 全局配置模式

在特权模式下输入 config terminal(可简写为 conf t),进入全局配置模式,用户在此模式下可修改设备的全局配置,如主机名等。

3a. 接口配置模式

在全局配置模式下输入 interface fastethernet 0/1(可简写为 int f0/1),进入接口配置模式。在此模式下所做的配置都是针对 f0/1 接口进行的,如设定 IP 等。

3b. 线路配置模式

在全局配置模式下输入 line vty 0 5, 进入线路配置模式,进行虚通道的配置,如远程登录。

2 交换机 VLAN 实验

2.1 实验目的

- (1) 熟悉 Cisco Packet Tracer 的基本使用。
- (2) 理解交换机的 VLAN, 掌握其应用场合。
- (3) 掌握二层交换机 VLAN 的基本配置方法。

2.2 VLAN 基础知识

一个二层交换网络属于一个广播域,广播域也可以理解为一个广播帧所能达到的范围。在网络中存在大量的广播,许多协议及应用通过广播来完成某种功能,如 MAC 地址的查询、ARP 协议等。但过多的广播包在网络中会发生碰撞,使得网络性能下降,甚至造成网络瘫痪。

VLAN 可将一个较大的二层交换网络划分为若干个较小的逻辑网络,每个逻辑网络为一个广播域,且与具体的物理位置没有关系,这使得 VLAN 在局域网中被普遍使用。

VLAN 有如下优点:

- (1) 控制广播域。每个 VLAN 属于一个广播域,通过划分不同的 VLAN,广播被限制在一个 VLAN 内部,有效控制了广播范围。
- (2) 增强网络安全性。对于有敏感数据的用户组可与其他用户通过 VLAN 隔离,减少被广播监听而造成泄密的可能性。
- (3) 组网灵活,便于管理。可以按职能部门、项目组或其他管理逻辑来划分 VLAN,便于部门内部的资源共享。由于 VLAN 只是逻辑上的分组网络,因此可以将不同地理位置上的用户划分到同一 VLAN。

交换机中的每个 VLAN 都被赋予一个 VLAN 号,以区别于其他 VLAN,也可以对每个 VLAN 起个有意义的名字,方便理解。

VLAN 划分的方式有:

- (1) 基于端口的划分。如将交换机端口划分到某个 VLAN,则连接到该端口上的用户即属于该 VLAN。优点是简单、方便,缺点是当该用户离开端口时,需要根据情况重新定义该端口的 VLAN。
- (2) 基于 MAC 地址、网络层协议类型等划分 VLAN。

基于端口的划分方式应用最多,所有支持 VLAN 的交换机都支持这种方式。

交换机及其 VLAN 常用配置命令如表 2-1 所示。

表 2-1 交换机及其 VLAN 常用配置命令

命令格式	含义	
vlan vlan-id	创建 VLAN,如 vlan 10	
name vlan-name	给 VLAN 命名	
int switchport	指定交换机端口,例如: int f0/1	
int range switchport	指定交换机一组端口,例如:int range f0/2-5	
switchport mode access	将端口定义为 access 模式,应用于端口模式下	
switchport access vlan vlan-id	将端口划分到特定 VLAN,应用于端口模式下	
show vlan	<i>特权模式</i> 下显示 VLAN 及端口信息	
do show vlan	配置模式下显示 VLAN 及端口信息	
no vlan vlan-id	删除特定 VLAN	
show mac ad	查看交换机转发表	
clear mac ad	清除交换机转发表	

2.3 实验流程

用一台主机去 ping 另一台主机,并在不同情况下观察帧的轨迹,理解碰撞域。实验流程如图 2-1 所示。




图 2-1 实验流程图

2.4 实验步骤

2.4.1 布置拓扑

实验拓扑如图 2-2 所示,包括 1 台 24 端口二层交换机 2960 和 6 台主机,通过快速网络接口相连,其中 6 台主机的 IP 地址均属于 192.168.1.0/24 网段。




图 2-2 创建 VLAN 10 和 VLAN 20

交换机 VLAN 号、端口分配和各 PC 的 IP 地址如表 2-2 所示。

VLAN	交换机端口	PC	PC 端口	IP 地址	掩码
	Fa0/1	PC0	Fa0	192.168.1.1	255.255.255.0
VLAN 10	Fa0/2	PC1	Fa0	192.168.1.2	255.255.255.0
	Fa0/5	PC2	Fa0	192.168.1.5	255.255.255.0
	Fa0/3	PC2	Fa0	192.168.1.3	255.255.255.0
VLAN 20	Fa0/4	PC3	Fa0	192.168.1.4	255.255.255.0
	Fa0/6	PC5	Fa0	192.168.1.6	255.255.255.0

表 2-2 交换机 VLAN 配置参数

可以通过 Config 或者 Desktop 面板下的 IP Configuration 为每台 PC 的 FastEthernet0 端口按表 2-2 配置好 IP 地址和掩码。

2.4.2 配置交换机

按如下命令在 CLI 中配置交换机 VLAN:

Switch>en
Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10 // 创建 VLAN 10

Switch(config)#int range f0/1-2, f0/5 // 将端口 f0/1、f0/2 和 f0/5 划入 VLAN 10

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config)#int range f0/3-4, f0/6 // 将端口 f0/3、f0/4 和 f0/6 划入 VLAN 20

// VLAN 20 不存在, 自动创建

注:以上所有 VLAN 配置也可以通过图形界面 Config 进行操作。

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

查看交换机 VLAN 信息:

Switch(config)#do show vlan			
VLAN Name	Status Ports		
1 default	active Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/	10	
	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13	3, Fa0/14	
	Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17	7, Fa0/18	
	Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21	., Fa0/22	
	Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1	., Gig0/2	
10 VLAN0010	active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/5		
20 VLAN0020	active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/6		
1002 fddi-default	active		
1003 token-ring-default	active		
1004 fddinet-default	active		
1005 trnet-default	active		

可以发现, 默认情况下所有端口均属于 VLAN 1。

2.4.3 同一 VLAN 广播帧

在模拟模式下,从 PC0 ping PC1,选择只观察 ARP 和 ICMP 分组。其中第一个 ARP 分组是广播帧,这里我们暂时只关注其广播属性。由于该包从 Fa0/1 端口进入,属于 VLAN 10,因此它将在 VLAN 10 中广播。观察 VLAN 10 的广播域,显然,只有 PC1、 PC4 可以收到这个帧,其中 PC4 丢弃该帧。不属于 VLAN 10 的主机将收不到该广播帧。

注意观察 PC0 处封装的 ARP 广播帧,其目的地址为广播地址(全 1),如图 2-3 所示。




图 2-3 PC0 封装的广播帧

注:除了第一次模拟,如果要观察 ARP 帧,需要清除 PC 上的 ARP 缓存(可以思考下为什么?):

arp –d

可通过 arp -a 命令查看 PC 上的 ARP 缓存。

ping 命令结束后,查看交换机 MAC 地址表,注意地址表中 MAC 地址前都有 VLAN 标识,目前转发表中没有 VLAN 20 的记录。

Switch#show mac-address-table
Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports

10 000a.f30a.6b6d DYNAMIC Fa0/1

10 00e0.8f29.c530 DYNAMIC Fa0/2

可使用 clear mac-address-table dynamic 清除动态 MAC 地址列表。

2.4.4 同一 VLAN 单播帧

ARP 广播帧到达 PC1 后,PC1 会向 PC0 回复一个单播帧,根据交换机的交换表自学习算法,PC0 的 MAC 地址会被交换机学习到,所以单播帧将被直接转发到 PC0,而不会向其他端口转发。当然,若转发表中没有该地址,则会在 VLAN 10 中广播该帧。

需要注意的是,前面自学习算法没有提到 VLAN,而转发表是基于 VLAN 的,因为转发表的建立需要用到广播功能,而广播只能在同一 VLAN 内部进行。当交换机的 Fa0/2(该端口属于 VLAN 10)收到该 ARP 回复帧后,接下来只会查询 VLAN 10 的交换表,而不会查询 VLAN 20 的交换表。

实际上,属于哪个 VLAN 是交换机的事情,对于主机来说,对此毫不知情。主机端封装的帧在进入交换机端口时才被打上 VLAN 标识,而在离开端口时会删掉 VLAN 标识,再交给主机。

2.4.5 不同 VLAN 单播帧

从 PC0 ping PC3, 此时 2 台 PC 属于不同的 VLAN, 交换机从 Fa0/1 端口收到 ARP 广播 帧后, 会在 VLAN 10 中广播, PC1 和 PC4 收到广播帧后均被丢弃, 而 PC3 则收不到该 广播帧, 说明该单播帧局限于 VLAN 10 之内。

查看交换机转发表,注意转发表中 MAC 地址前都有 VLAN 标识,目前转发表中没有 VLAN 20 的记录。

Switch#show mac ad	
Mac Address Table	
VLAN Mac Address Type Ports	
10 000a.f30a.6b6d DYNAMIC Fa0/1	
10 00e0.8f29.c530 DYNAMIC Fa0/2	

2.5 实验报告要求

实验报告应包括如下内容:

[实验名称]

交换机 VLAN 实验。

[实验过程]

按照 2.4 进行实验,记录实验结果,并描述实验过程中遇到的问题以及解决问题的过程。

1、实验结果:

要求使用 ping 命令观察主机之间的连通情况:

- a. 未划分 VLAN 时 6 台主机的连通情况;
- b. 划分 VLAN 后,同一 VLAN 内部主机的连通情况;
- c. 划分 VLAN 后,不同 VLAN 之间主机的连通情况。
- 2、问题及解决过程:

[回答问题]

- 1、PCO 能否 ping 通 PC2、PC3、PC4、PC5? 为什么?
- 2、使用二层交换机连接的网络需要配置网关吗? 为什么?

[实验小结]

通过实验,可以得出关于 VLAN 的哪些结论?

[实验心得]

解决问题过程中自己的收获。

3 静态路由与默认路由配置

3.1 实验目的

掌握基本的路由器配置命令, 并配置静态路由和默认路由。

3.2 基础知识

静态路由是指路由信息由管理员手工配置,而不是路由器通过路由算法和其他路由器学习得到。所以,静态路由主要适合网络规模不大、拓扑结构相对固定的网络使用。当网络环境比较复杂时,由于其拓扑或链路状态相对容易变化,就需要管理员再手工改变路由,工作既繁琐又频受人工干预,此时使用静态路由就不合适了。

默认路由也是一种静态路由,它位于路由表的最后,当数据报与路由表中前面的表项都不匹配时,数据报将根据默认路由转发。默认路由可以大大简化路由器的项目数量及配置,减轻路由器和网络管理员的工作负担。

静态路由常用配置命令如表 3-1 所示。

表 3-1 静态路由常用配置命令

命令格式	含义	
ip route 目的网络号 目的网络子网掩码 下一跳 IP 地址	配置静态路由	
no ip route 目的网络号 目的网络子网掩码 下一跳 IP 地址	删除静态路由	
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳 IP 地址	配置默认路由	
int f0/0	选择路由器端口	
ip add IP 地址 掩码	为路由器端口配置 IP 地址	
no sh / sh	激活(no shut down)/关闭(shut down)路由器端口	
show ip route	特权模式下查看路由表	
do show ip route	配置模式下查看路由表	

3.3 实验流程

配置静态路由和默认路由,要求各IP全部可达。实验流程如图 3-1 所示。




图 3-1 实验流程图

3.4 实验步骤

3.4.1 布置拓扑

实验拓扑如图 3-2 所示,包括 3 台路由器、2 台交换机和 2 台 PC。其中 3 台路由器之间用交叉线相连。




图 3-2 拓扑图

路由器和 PC 的 IP 地址配置见表 3-2。

表 3-2 IP 地址配置

设备名称	端口	IP 地址	默认网关
路由器 RO	Fa0/0	192.168.1.254	
时由命 KU	Fa0/1	192.168.2.1	
路由器 R1	Fa0/0	192.168.2.2	
时田奇 KI	Fa0/1	192.168.3.1	
路由器 R2	Fa0/0	192.168.3.2	
时田命 K2	Fa0/1	192.168.4.254	
PC0	Fa0	192.168.1.1	192.168.1.254
PC1	Fa0	192.168.4.1	192.168.4.254

PC 的 IP 地址可通过 Config 或者 Desktop 面板下的 IP Configuration 进行配置,路由器的 IP 地址既可以通过 Config 面板配置,也可以通过命令行接口 CLI 进行配置。

IP 地址配置好以后,如果拓扑图中某段线缆两端为红色,说明该段物理连接不通,请检查线缆两端的路由器或者 PC 机上使用的相应端口是否激活。

可通过命令行接口 CLI 激活路由器端口:

Router(config)#int f0/0	// 选择路由器端口
Router(config-if)#no sh	// 激活该端口
Router(config-if)#int f0/1	
Router(config-if)#no sh	

也可以通过图形界面 Config 进行操作。

物理连接准备就绪后,所有链路状态显示为绿色。此时,从 PC0 可以 ping 通路由器 R0 两个端口的 IP(从 PC1 也可以 ping 通路由器 R2 的两个端口的 IP),但除此之外的其他 IP 地址均不能 ping 通。需要配置所有路由器的路由表之后,不同网络之间才能连通。

3.4.2 配置静态路由

路由器 R0:

R0 有两个直连网络,分别是 192.168.1.0 和 192.168.2.0,这两个网络不需要配置静态路由。R0 不知道的是到 192.168.3.0 和 192.168.4.0 的路由。所以需要在 R0 上配置到这两个网络的路由:

Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2 注:以上静态路由配置也可以通过图形界面 Config 进行操作,如图 3-3 所示。可以看到,等效的 IOS 命令与上述配置命令是一致的。




图 3-3 图形界面配置 RO 静态路由

路由器 R1:

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2

路由器 R2:

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1

查看路由器的路由表,以 R1 为例,其中 S 开头的为静态路由, C 开头的为直连路由。

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.1 C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

S 192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.3.2

验证网络的连通情况:

静态路由配置好后,可以从 PC1 ping PC0 检查网络的连通情况:如果能够 ping 通,说明 IP 地址、网关以及静态路由配置正确;否则,检查出错误,直到 ping 通为止。

3.4.3 配置默认路由

对于路由器 R0 来说,两个直连网络 192.168.1.0 和 192.168.2.0 不需要配置静态路由,到 192.168.3.0 和 192.168.4.0 两个网络的下一跳都是 192.168.2.2,所以,这两条静态路由可由一条指向 192.168.2.2 的默认路由替代。在前面配置的基础上,删除静态路由,再增加一条默认路由即可。

Router(config)#no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2

Router(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2

路由器 R2 的默认路由配置与 R0 类似。

Router(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

Router(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1

查看 R0 的路由表, 其中, 以 S*开头的为默认路由。

Gateway of last resort is 192.168.2.2 to network 0.0.0.0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2

验证网络的连通情况:

与静态路由类似,默认路由配置好后,同样可以从 PC1 ping PC0 检查网络的连通情况,直到 ping 通为止。

3.5 实验报告要求

实验报告应包括如下内容:

[实验名称]

静态路由与默认路由配置。

[实验过程]

按照 3.4 进行实验,记录实验结果,并描述实验过程中遇到的问题以及解决问题的过程。

1、实验结果:

要求使用 ping 命令观察主机 PC1 和 PC0 之间的连通情况:

- a. 配置静态路由时主机的连通情况;
- b. 配置默认路由时主机的连通情况。
- 2、问题及解决过程:

[回答问题]

- 1、简单讨论 192.168.1.0 和 192.168.1.255 这两个 IP 地址所代表的含义。
- 2、在配置 R0 静态路由时,命令"ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2"中,192.168.3.0 和 192.168.2.2 分别代表什么?能不能用 192.168.3.1 代替 192.168.3.0,用 192.168.2.1 代替 192.168.2.2?请测试并说明原因。
- 3、若 PC 不配置默认网关,PC0 和 PC1 是否能够相互 ping 通?进行测试并解释原因。

[实验小结]

通过实验,可以得出关于静态路由和默认路由的哪些结论?

[实验心得]

解决问题过程中自己的收获。