

Rust 工具链生态完整指南

rustup • Toolchain • Components • Targets • Profiles

全面覆盖 Rust 工具链安装、切换机制、组件隔离、优先级体系与最佳实践

- stable / beta / nightly
- rust-toolchain.toml
- 交叉编译
- CI 最佳实践

rustup 本质	代理层（Proxy Layer），不是传统安装器
工具链存储位置	~/.rustup/toolchains/<channel>-<host>/
组件隔离原则	每个工具链完全独立，切换时不迁移组件
项目锁定文件	rust-toolchain.toml（提交至 VCS）
工具链选择优先级	+参数 > 环境变量 > 目录覆盖 > toml 文件 > 全局 default

目录

1. Rust 发布体系概览

- 1.1 三大发布渠道：stable / beta / nightly
- 1.2 Train Model 发布流水线
- 1.3 版本命名规则与工具链标识符

2. rustup 的本质：代理层架构

- 2.1 安装过程中实际发生了什么
- 2.2 Proxy 拦截机制详解
- 2.3 完整磁盘目录结构

3. 工具链（Toolchain）深入解析

- 3.1 工具链的组成
- 3.2 安装、更新与卸载
- 3.3 自定义工具链

4. 组件（Component）体系

- 4.1 必装组件与可选组件详解
- 4.2 安装 Profile：minimal / default / complete
- 4.3 nightly 组件可用性问题
- 4.4 组件命令速查

5. 切换工具链：深度机制解析

- 5.1 切换到底做了什么
- 5.2 组件是否随工具链切换
- 5.3 五级工具链选择优先级体系
- 5.4 rust-toolchain.toml 完整格式说明

6. Target 与交叉编译

- 6.1 Target Triple 的构成
- 6.2 常用 Target 一览
- 6.3 安装与使用 Target

7. 最佳实践与常见问题

- 7.1 推荐工作流（个人 / 团队 / CI）
- 7.2 nightly 使用指南
- 7.3 常见错误排查

7.4 完整命令速查表

1. Rust 发布体系概览

Rust 采用严格的「列车模型」（Train Model）进行版本发布，将功能开发、稳定化和用户使用解耦为三条并行轨道。理解这个模型是掌握 rustup 工具链管理的基础。

1.1 三大发布渠道：stable / beta / nightly

stable（稳定版）

- 每 6 周发布一次
- 所有特性经完整 RFC 流程、实现、测试和 beta 验证
- 向后兼容性有严格保证
- 生产环境的唯一推荐选择
- 示例：1.82.0、1.83.0

beta（测试版）

- 下一个 stable 的预发布版本
- stable 分支冻结后从 nightly 分叉
- 处于 6 周测试窗口，只接受 bugfix
- 一般无需手动安装
- 示例：1.84.0-beta.2

nightly（夜间版）

- 每天从 main 分支自动构建
- 可使用 `#![feature(...)]` 开启不稳定特性
- 某些组件可能因 bug 当日缺失
- 不保证 API 稳定性
- 示例：
nightly-2024-11-01

1.2 Train Model 发布流水线

Rust 的发布如同一列不停运行的列车：nightly 每天构建，每 6 周 beta 从当日 nightly 分叉出一列新车，再过 6 周该列车进站成为 stable。三条轨道同时并行，互不干扰。

阶段	描述	时长
nightly 开发	main 分支每日构建，功能以 feature gate 形式加入，不影响 stable	持续
beta 冻结	从当日 nightly 分叉 beta 分支，只接受关键 bugfix，不加新功能	6 周
stable 发布	beta 提升为 stable，同时开启下一个 6 周 nightly 开发周期	每 6 周

1.3 版本命名规则与工具链标识符

rustup 用统一的字符串格式标识工具链：

```
<channel>[-<date>][-<host>]

channel = stable | beta | nightly | <major.minor> | <major.minor.patch>
date    = YYYY-MM-DD
host     = <target-triple>      # 例: x86_64-unknown-linux-gnu
```

工具链标识符	含义
stable	最新 stable 版本（浮动指针，随 rustup update 推进）
stable-x86_64-pc-windows-msvc	Windows MSVC 环境下的 stable

<code>nightly</code>	最新 nightly（每天更新）
<code>nightly-2024-11-01</code>	固定到指定日期的 nightly，完全可复现
<code>1.82.0</code>	精确版本号，完全固定
<code>1.82</code>	主次版本号，等同最新 1.82.x patch 版本

2. rustup 的本质：代理层架构

大多数开发者把 rustup 理解为「安装 Rust 的工具」，但这只是表象。rustup 的核心是一个**代理层（Proxy Layer）**——它在 PATH 中放置代理程序，拦截每次 rustc/cargo 等命令调用，根据上下文动态路由到正确的工具链二进制文件。

2.1 安装过程中实际发生了什么

执行官方安装脚本 `curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh` 时，系统完成以下步骤：

1. 下载 `rustup-init` 可执行文件
2. 将 rustup 二进制安装到 `~/.cargo/bin/rustup`
3. 在 `~/.cargo/bin/` 中为常用命令创建代理硬链接（内容与 rustup 相同，靠文件名判断角色）
4. 下载并安装 default 工具链（通常为 stable）到 `~/.rustup/toolchains/`
5. 修改 shell 配置文件（`~/.bashrc` / `~/.zshrc` 等），将 `~/.cargo/bin` 加入 PATH

```
~/.cargo/bin/
├─ rustup          ← rustup 本体
├─ rustc           ← 代理程序（文件内容与 rustup 完全相同）
├─ cargo           ← 代理程序
├─ rustfmt         ← 代理程序
├─ clippy-driver   ← 代理程序
├─ rust-analyzer   ← 代理程序
└─ ...            ← 其余代理程序
```

✓ 设计原则

rustup 从不修改系统目录（`/usr/bin`、`/usr/local/bin`）。所有内容都安装在用户家目录下，因此无需 `sudo` 权限，也不会影响系统其他程序。

2.2 Proxy 拦截机制详解

当你输入 `cargo build` 时，实际调用链如下：

你输入：`cargo build`

Shell 在 PATH 中找到：`~/.cargo/bin/cargo` ← 这是代理程序

代理程序执行以下查找链（按优先级从高到低）：

1. 命令行参数是否有 `+toolchain`？（如 `cargo +nightly build`）
2. 环境变量 `RUSTUP_TOOLCHAIN` 是否设置？
3. 从当前目录向上查找 `rust-toolchain.toml` / `rust-toolchain`
4. `~/.rustup/settings.toml` 中的目录覆盖记录（rustup override set）
5. `~/.rustup/settings.toml` 中的 `default_toolchain`

确定活跃工具链后，转发到真实二进制：

```
~/.rustup/toolchains/<active-toolchain>/bin/cargo
```

这个机制使得同一台机器上可以有数十个工具链版本并存，proxy 的路由决策让每个项目「看到」不同的编译器，而用户几乎感知不到这层抽象的存在。不同工具链的 rustfmt、clippy 也各自独立，proxy 确保始终调用匹配的版本。

2.3 完整磁盘目录结构

```
~/.rustup/                                ← RUSTUP_HOME (可通过环境变量覆盖)
├─ toolchains/                             ← 所有已安装工具链
│  ├─ stable-x86_64-unknown-linux-gnu/
│  │  ├─ bin/
│  │  │  ├─ rustc                          ← 真正的编译器二进制
│  │  │  ├─ cargo
│  │  │  ├─ rustfmt
│  │  │  └─ clippy-driver
│  │  └─ lib/
│  │     └─ rustlib/
│  │        ├─ x86_64-unknown-linux-gnu/    ← 主机标准库
│  │        └─ wasm32-unknown-unknown/      ← 额外安装的 target
│  └─ share/doc/                           ← rust-docs 组件内容
├─ nightly-x86_64-unknown-linux-gnu/       ← 完全独立的目录树
│  └─ ...
├─ 1.82.0-x86_64-unknown-linux-gnu/
│  └─ ...
├─ downloads/                             ← 下载缓存 (组件 .tar.xz 压缩包)
├─ tmp/                                    ← 安装事务临时目录
└─ settings.toml                          ← 全局配置 (default、overrides)

~/.cargo/                                 ← CARGO_HOME
├─ bin/                                    ← 代理程序 + cargo install 安装的工具
├─ registry/                              ← crates.io 索引和源码缓存
└─ git/                                    ← git 依赖缓存
```

关键理解

每个工具链目录是完全自包含的。stable 的 rustc 和 nightly 的 rustc 住在不同子目录，彼此没有共享文件。切换工具链只改变 proxy 的路由目标，**不移动、复制或删除任何文件**，切换在毫秒内完成。

3. 工具链（Toolchain）深入解析

3.1 工具链的组成

一个工具链（Toolchain）是 Rust 编译所需工具和库的完整集合，以特定版本和目标平台为单位进行管理。

组成部分	说明	类型
rustc	Rust 编译器本体，也包含 rustdoc	必须
cargo	包管理器与构建系统	必须
rust-std	Rust 标准库，每个 target 单独一份	必须
rustfmt	代码格式化工具	default
clippy	静态分析 lint 工具集，数百条规则	default
rust-docs	本地 HTML 文档（rustup doc 命令使用）	default
rust-analyzer	IDE 语言服务器，实现 LSP 协议	可选
rust-src	标准库源码，供 IDE 补全和 miri 使用	可选
miri	MIR 解释器，检测未定义行为（仅 nightly）	nightly
llvm-tools	LLVM 工具集，分析编译产物（未稳定）	可选
rustc-dev	编译器作为库，用于开发 clippy 插件等	可选

3.2 安装、更新与卸载

```
# 安装渠道 (channel)
rustup toolchain install stable
rustup toolchain install nightly
rustup toolchain install beta

# 安装特定版本
rustup toolchain install 1.82.0
rustup toolchain install 1.82

# 安装固定日期的 nightly
rustup toolchain install nightly-2024-11-01

# 安装时同时指定组件和 target (推荐一步到位)
rustup toolchain install nightly --component rust-analyzer --component rust-src --target
wasm32-unknown-unknown --profile minimal

# 查看已安装工具链
rustup toolchain list
rustup show

# 更新所有已安装渠道到最新版本
rustup update

# 只更新特定渠道
```



```
rustup update stable
rustup update nightly

# 更新 rustup 本身
rustup self update

# 卸载工具链
rustup toolchain uninstall nightly
rustup toolchain uninstall 1.70.0
```

3.3 自定义工具链（Custom Toolchain）

rustup 支持链接本地编译的 Rust 工具链，适合参与编译器开发、测试 RFC 或使用私有 fork。

```
# 从本地构建目录链接工具链
rustup toolchain link my-dev-rust ~/rust/build/x86_64-unknown-linux-gnu/stage2

# 像普通工具链一样使用
rustup default my-dev-rust
cargo +my-dev-rust build

# 注意：自定义工具链没有 cargo 时，rustup 按以下顺序查找替代：
# nightly > beta > stable 中的 cargo
```

4. 组件（Component）体系

组件（Component）是工具链内部的子软件包单元。rustup 将工具链拆分为组件，让用户按需下载，减少不必要的磁盘占用。组件与工具链绑定，不同工具链之间的组件完全隔离，不共享。

4.1 必装组件与可选组件详解

rust-analyzer

现代 IDE 的首选语言服务器，实现了 LSP（Language Server Protocol）协议，提供代码补全、跳转定义、重构、内联类型标注等功能。VS Code 的 rust-analyzer 插件依赖此组件。安装：`rustup component add rust-analyzer`

rust-src

标准库的完整源代码副本。rust-analyzer 需要它来提供标准库内部函数的代码补全；miri 需要它来模拟标准库行为；Cargo 实验性的 build-std 特性需要它重新编译标准库。

miri

MIR（Mid-level Intermediate Representation）解释器，可以检测内存对齐错误、use-after-free、数据竞争、未定义行为等问题。仅在 nightly 上可用，需要 rust-src 配合。

llvm-tools

包含 llvm-objdump、llvm-nm、llvm-size 等工具，用于分析编译产物。**注意：**该组件未稳定，不受稳定性保证约束，LLVM 版本升级可能导致工具变化甚至移除。

rustc-dev

将编译器本身作为库暴露出来，是开发 Clippy lint 插件、编译器扩展或其他与编译器深度集成工具的必要组件。

4.2 安装 Profile：minimal / default / complete

Profile 是预定义的组件集合，简化安装时的选择。通过 `rustup set profile <name>` 设置默认 profile，影响后续新安装的工具链。

Profile	包含组件	适用场景
minimal	rustc + cargo + rust-std	CI 环境、Docker 镜像、Windows（避免 Antivirus 误报大量小文件）
default	minimal + rust-docs + rustfmt + clippy	推荐，适合大多数开发者
complete	所有可用组件	几乎总会因缺失组件失败， 不推荐使用

说明

Profile 只影响首次安装该工具链时的初始组件集合。安装完成后，可以随时用 `rustup component add` 添加额外组件，或用 `rustup component remove` 移除。components 的声明是对 profile 的追加，不是替换。

4.3 nightly 组件可用性问题

不是所有组件在所有工具链上都可用，nightly 尤其如此：

- 每个 nightly 构建都是当天 main 分支的快照。如果某个组件（如 rustfmt）当天无法成功编译，它会从该 nightly 的发布包中被**移除**。
- rustup 在安装 nightly 时检测到所需组件缺失，会**自动回退**到最近一个包含全部所需组件的 nightly 日期。
- 可以在 <https://rust-lang.github.io/rustup-components-history/> 查看各组件在各 nightly 日期的可用状态。

最佳实践

如果需要某个 nightly-only 组件（如 miri），建议在 rust-toolchain.toml 中固定到一个已知稳定的日期，例如 `nightly-2024-11-01`，而不是浮动的 `nightly`。

4.4 组件命令速查

```
# 查看当前工具链的组件状态 (installed / available)
rustup component list
rustup component list --toolchain nightly

# 为当前工具链添加组件
rustup component add rust-analyzer
rustup component add rust-src

# 为指定工具链添加组件
rustup component add clippy --toolchain nightly
rustup component add miri --toolchain nightly-2024-11-01

# 移除组件
rustup component remove rust-docs

# 安装工具链时同时指定组件（推荐：一步完成）
rustup toolchain install nightly -c rust-analyzer -c rust-src -c miri
```

5. 切换工具链：深度机制解析

5.1 切换到底做了什么

执行 `rustup default nightly` 时，rustup 只做一件事：修改 `~/.rustup/settings.toml` 中的 `default_toolchain` 字段。

```
# ~/.rustup/settings.toml 修改前
[toolchain]
default_toolchain = "stable-x86_64-unknown-linux-gnu"

# 执行 rustup default nightly 后
[toolchain]
default_toolchain = "nightly-x86_64-unknown-linux-gnu"
```

整个切换过程在毫秒内完成——没有文件移动，没有组件复制，没有编译。如果目标工具链尚未安装，rustup 会先下载安装（按当前 profile），然后再更新配置。

5.2 组件是否随工具链切换

核心原则

组件不随工具链切换而迁移。 每个工具链维护完全独立的组件集合。在 stable 上安装的 clippy 只存在于 stable 的目录中，切换到 nightly 后，proxy 会去 nightly 目录查找 clippy，如果没有就报错。

组件	stable 状态	切换到 nightly 后	nightly 是否可用
clippy	✓ 已安装	未为 nightly 安装	✗ 报错
rust-analyzer	✓ 已安装	未为 nightly 安装	✗ 报错
rust-src	✓ 已安装	未为 nightly 安装	✗ 报错
rustfmt	✓ 已安装	nightly default profile 含	✓ 可用（若当日构建含）
cargo	✓ 必装	nightly 必装组件	✓ 始终可用

解决方案：在 `rust-toolchain.toml` 中声明所需组件（见 5.4 节），或手动为目标工具链安装：

```
# 为 nightly 安装与 stable 相同的常用组件
rustup component add rust-analyzer rust-src clippy --toolchain nightly

# 或在安装 nightly 时一步到位
rustup toolchain install nightly -c rust-analyzer -c rust-src -c clippy -c rustfmt
```

5.3 五级工具链选择优先级体系

rustup proxy 在每次命令调用时按以下顺序确定活跃工具链，使用第一个匹配到的方式：

优先级	来源	说明与示例
1	<code>+toolchain</code> 参数	<code>cargo +nightly build</code> 或 <code>rustc +1.82.0 --version</code> 。 最高优先级，临时生效，只影响当次命令，不影响其他目录或 shell 会话。
2	<code>RUSTUP_TOOLCHAIN</code>	<code>export RUSTUP_TOOLCHAIN=nightly</code> 。 适合 CI 脚本或临时会话。优先于任何文件配置，整个 shell 会话生效。
3	<code>rustup override set</code>	在目录 A 中执行，记录在 <code>settings.toml</code> 的 <code>overrides</code> 表中。 不进入版本控制，属于个人本地设置，适合临时实验。
4	<code>rust-toolchain.toml</code>	项目根目录（或父目录）中的文件，提交到 VCS。 rustup 从当前目录向上遍历目录树，越近的文件优先级越高。团队协作推荐方式。
5	<code>rustup default</code>	全局兜底，修改 <code>settings.toml</code> 的 <code>default_toolchain</code> 字段。 所有未被前四级覆盖的目录和命令都使用此工具链。

细节说明

优先级 3（override）和 4（toml 文件）都是目录相关的，rustup 对这两者的查找方式是「向上遍历目录树」，离当前目录越近的规则优先级越高，而不是简单的先后顺序比较。

5.4 rust-toolchain.toml 完整格式说明

这是推荐的项目级工具链锁定方案。提交到版本控制后，任何克隆了仓库的开发者或 CI 环境，在执行 `cargo/rustc` 命令时，rustup 会自动检测并安装文件中声明的工具链和组件。

```
# rust-toolchain.toml (rustup >= 1.23.0 支持的 TOML 格式)
[toolchain]
channel = "nightly-2024-11-01" # 固定日期，完全可复现
                                # 也可用 stable、nightly、1.82.0

components = [                 # 声明额外组件（叠加在 profile 之上）
    "rustfmt",
    "clippy",
    "rust-analyzer",
    "rust-src",
]

targets = [                    # 声明交叉编译 target
    "wasm32-unknown-unknown",
    "aarch64-unknown-linux-gnu",
]

profile = "minimal"           # 可选: minimal / default / complete
                                # components 是对 profile 的追加，不是替换
```

旧版格式（单行文本）

```
# rust-toolchain（无 .toml 后缀，rustup < 1.23.0 格式）  
nightly-2024-11-01  
  
# 注意：旧格式不支持声明 components 和 targets  
# 如果两个文件都存在，rust-toolchain（无后缀）优先（向后兼容）
```

最佳实践

建议与 Cargo.lock 一同提交 rust-toolchain.toml。当工具链固定到特定版本时，依赖的兼容性也需要通过 Cargo.lock 锁定，才能实现跨机器、跨时间的完全可复现构建。

6. Target 与交叉编译

Target（目标平台）决定了编译产物运行的操作系统和 CPU 架构。rustup 通过为每个工具链安装对应平台的标准库（rust-std 组件）来支持交叉编译。

6.1 Target Triple 的构成

Rust 沿用 LLVM 的 target triple 格式，由三到四个字段组成：

```
<arch>-<vendor>-<os>[-<abi>]
```

示例解析

x86_64-unknown-linux-gnu

- └ arch: x86_64 (64位 x86)
- └ vendor: unknown (无特定厂商)
- └ os: linux
- └ abi: gnu (glibc)

aarch64-apple-darwin

- └ arch: aarch64 (ARM 64位)
- └ vendor: apple
- └ os: darwin (macOS)

wasm32-unknown-unknown

- └ arch: wasm32 (WebAssembly)
- └ os: unknown (裸机/浏览器，无标准 OS)

thumbv7em-none-eabihf

- └ 嵌入式 ARM Cortex-M4 (带硬件 FPU)

6.2 常用 Target 一览

Target Triple	说明
x86_64-unknown-linux-gnu	Linux 64位 (glibc) —— 最常见的 Linux 目标
x86_64-unknown-linux-musl	Linux 64位 (musl libc) —— 生成完全静态链接的二进制
aarch64-unknown-linux-gnu	Linux ARM64, 适用于树莓派 4、云服务器等
x86_64-apple-darwin	macOS Intel
aarch64-apple-darwin	macOS Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)
x86_64-pc-windows-msvc	Windows 64位 (MSVC 链接器, 推荐 Windows 平台默认)
x86_64-pc-windows-gnu	Windows 64位 (MinGW GNU 链接器)
wasm32-unknown-unknown	WebAssembly (无 OS, 前端 / WASM 运行时)
wasm32-wasi	WebAssembly + WASI 系统接口 (原 wasm32-wasi)
thumbv7em-none-eabihf	ARM Cortex-M4/M7 嵌入式 (带硬件 FPU)

riscv32imac-unknown-none-elf

RISC-V 32位裸机嵌入式

6.3 安装与使用 Target

```
# 为当前工具链添加 target
rustup target add wasm32-unknown-unknown
rustup target add aarch64-unknown-linux-gnu

# 为指定工具链添加 target
rustup target add wasm32-unknown-unknown --toolchain stable

# 查看已安装的 target
rustup target list --installed
rustup target list --installed --toolchain nightly

# 使用特定 target 构建
cargo build --target wasm32-unknown-unknown
cargo build --target x86_64-unknown-linux-musl

# 交叉编译通常还需要对应平台的链接器
# 在 .cargo/config.toml 中配置:
[target.aarch64-unknown-linux-gnu]
linker = "aarch64-linux-gnu-gcc"
```

注意

Target 与工具链的关系和组件类似：每个工具链独立维护自己安装了哪些 target。为 stable 安装了 wasm32-unknown-unknown，切换到 nightly 后需要重新安装。在 rust-toolchain.toml 的 targets 字段声明是避免遗漏的推荐方式。

7. 最佳实践与常见问题

7.1 推荐工作流

个人开发者

- 保持 stable 作为全局 default，安装 default profile
- 对每个需要 nightly 的项目，在项目根目录创建 rust-toolchain.toml
- 定期运行 `rustup update` 保持 stable/nightly 为最新
- 定期清理不再使用的工具链：`rustup toolchain uninstall <old>`
- 每个工具链约占 500MB~1.5GB，多工具链会快速消耗磁盘空间

团队与开源项目

- 在仓库根目录提交 rust-toolchain.toml，声明 channel、components、targets
- 同时提交 Cargo.lock，与工具链版本配合实现完全可复现构建
- CI 中使用 rust-toolchain.toml 而非硬编码 rustup 命令，保持一致性
- 对 nightly 项目，固定到具体日期（nightly-YYYY-MM-DD）而非浮动 nightly

CI/CD 环境

- 使用 minimal profile 减少下载时间：`rustup set profile minimal`
- 缓存 `~/.cargo/registry` 和 `~/.cargo/git` 目录以复用依赖下载
- 如果不使用 rust-toolchain.toml，在 CI 环境变量中设置 RUSTUP_TOOLCHAIN
- Docker 镜像中使用 minimal profile + 只装所需组件，显著减小镜像体积

7.2 nightly 使用指南

nightly 工具链用于访问不稳定特性（unstable features）。使用时需要在 crate 根部声明：

```
// main.rs 或 lib.rs 顶部
#![feature(trait_upcasting)]
#![feature(specialization)]
#![feature(generic_const_exprs)]

// 不带 #![feature(...)] 的代码在 nightly 上运行结果与 stable 完全相同
// nightly 完全向后兼容 stable 的所有语法和标准库 API
```

工具 / 功能	说明与使用方式
<code>miri</code>	内存安全和 UB 检测： <code>cargo +nightly miri run</code>
<code>rustfmt</code> nightly 选项	部分格式化选项（如 <code>imports_granularity</code> ）仅 nightly <code>rustfmt</code> 支持
<code>build-std</code>	重新编译标准库（需 <code>rust-src</code> ）： <code>cargo +nightly build -Z build-std</code>

<code>-Z flags</code>	Cargo 的实验性选项，均以 <code>-Z</code> 开头，仅 nightly 可用
<code>proc-macro diagnostics</code>	更丰富的过程宏诊断信息，部分仅 nightly

7.3 常见错误排查

```
error: component 'clippy' is not available for 'nightly-...'
```

原因：当日 nightly 构建中 clippy 编译失败，被移除出发布包。

```
rustup toolchain install nightly --component clippy
# rustup 会自动回退到最近有 clippy 的日期
# 或固定到已知可用日期：
rustup toolchain install nightly-2024-10-15 -c clippy
```

```
error: toolchain 'stable' is not installed
```

原因：指定的工具链尚未安装，常见于新机器或 CI 环境。

```
rustup toolchain install stable
```

```
error: 'rustc' is not installed for the toolchain '...'
```

原因：工具链安装不完整，或使用了 minimal profile 但缺少必要组件。

```
rustup toolchain install <toolchain-name>
# 或补装缺失组件：
rustup component add rustc --toolchain <toolchain-name>
```

```
rustc: command not found
```

原因：`~/.cargo/bin` 不在 PATH 中，或 shell 配置未重新加载。

```
source ~/.cargo/env
# 或重启终端
# 排查：which rustc (若指向 /usr/bin 则使用的是系统包，非 rustup)
```

⚠ 混用系统包管理器与 rustup

如果通过 apt/brew/pacman 安装了 Rust，再安装 rustup，会产生两套 Rust。PATH 可能指向系统版本，导致 rustup update 对你实际使用的编译器无效。运行 `which rustc`，如果指向 `/usr/bin` 而非 `~/.cargo/bin`，建议卸载系统包后重新使用 rustup。

7.4 完整命令速查表

命令	说明
<code>rustup toolchain install stable</code>	安装最新 stable
<code>rustup toolchain install nightly -c rust-analyzer -c rust-src</code>	安装 nightly 并附带常用组件
<code>rustup toolchain install 1.82.0</code>	安装精确版本
<code>rustup toolchain install nightly-2024-11-01</code>	安装固定日期 nightly
<code>rustup default stable</code>	设置全局默认工具链
<code>cargo +nightly build</code>	临时使用 nightly 编译，不改变默认
<code>rustup override set nightly</code>	设置当前目录的工具链覆盖
<code>rustup override unset</code>	移除当前目录的覆盖
<code>rustup show</code>	显示活跃工具链及完整安装列表
<code>rustup show active-toolchain</code>	只显示活跃工具链名称
<code>rustup which rustc</code>	显示当前 rustc 的实际路径
<code>rustup toolchain list</code>	列出所有已安装工具链
<code>rustup component list --installed</code>	列出当前工具链已装组件
<code>rustup component add clippy --toolchain nightly</code>	为指定工具链添加组件
<code>rustup target list --installed</code>	列出已安装的交叉编译 target
<code>rustup target add wasm32-unknown-unknown</code>	为当前工具链添加 target
<code>rustup update</code>	更新所有已安装渠道到最新
<code>rustup self update</code>	更新 rustup 本身
<code>rustup toolchain uninstall 1.70.0</code>	卸载指定工具链
<code>rustup run nightly rustfmt src/main.rs</code>	用特定工具链运行命令
<code>rustup self uninstall</code>	完全卸载 rustup 及所有工具链

本文档覆盖 rustup 工具链生态的完整体系。建议配合官方手册阅读：<https://rust-lang.github.io/rustup/>

8. crates.io 注册表、镜像与 Cargo 配置体系

这一章解答两个紧密相关的问题：crates.io 是如何工作的（注册表协议），以及在国内网络环境下如何配置镜像加速（`~/.cargo/config.toml`）。

8.1 crates.io 是什么

crates.io 是 Rust 官方的 **中央包注册表（Package Registry）**，功能类似 PyPI（Python）或 npm（Node.js）。每个 Rust 包（crate）都通过两个独立的部分提供服务：

组成部分	内容	地址
Index（索引）	所有 crate 的元数据：版本号、依赖关系、特性标志、校验和。Cargo 用它做版本解析。	index.crates.io (sparse) github.com/rust-lang/crates.io-index (git)
.crate 文件	实际的源码压缩包（.tar.gz），由 <code>cargo package</code> 生成。Cargo 用它构建。	static.crates.io/crates/...

Cargo 的依赖解析流程如下：先查询 Index 找到满足版本约束的所有候选版本，计算出锁定的依赖树（Cargo.lock），然后按需下载对应的 .crate 文件并解压到本地缓存（`~/.cargo/registry/`）。

8.2 两种 Index 协议：git vs sparse

Cargo 支持两种获取 Index 的协议，核心区别在于「拿多少数据」。

协议	工作方式	首次使用耗时	增量更新	默认启用版本
git	克隆整个 git 仓库（含所有 crate 的历史元数据），大小超过 500MB	很慢（需要 clone 全量）	较快（git pull）	Rust 1.68 之前
sparse	通过 HTTP GET 按需拉取单个 crate 的元数据文件，只拿用到的	极快（按需请求）	极快（只请求变更的文件）	Rust 1.70+（默认）

sparse 协议的 URL 格式以 `sparse+` 为前缀，例如：

```
sparse+https://index.crates.io/      # 官方 sparse index
sparse+https://rsproxy.cn/index/     # 字节跳动镜像 sparse index
sparse+https://mirrors.ustc.edu.cn/crates.io-index/  # USTC 镜像
```

推荐

Rust >= 1.68 时，**始终使用 sparse 协议**。git 协议需要拉取的 git 仓库即使在国内镜像下也有几百 MB，而 sparse 协议只拉取项目实际用到的那几十个 crate 的元数据，快几个数量级。

8.3 Cargo 配置文件体系

配置文件的位置与层级

Cargo 的配置文件名为 `config.toml`（旧版为无后缀的 `config`），采用**层级合并策略**——从当前目录向上逐级查找，越靠近项目的配置优先级越高。

```
# 当 cargo 在 /projects/foo/bar/baz 中运行时，按顺序查找以下文件：
/projects/foo/bar/baz/.cargo/config.toml    ← 最高优先级（项目级）
/projects/foo/bar/.cargo/config.toml
/projects/foo/.cargo/config.toml
/projects/.cargo/config.toml
/home/user/.cargo/config.toml                ← 最低优先级（用户全局级）
$CARGO_HOME/config.toml                      ← 等同于上一行（CARGO_HOME 默认为 ~/.cargo）
```

合并规则：字符串、数字、布尔值——深层目录的值覆盖浅层；数组——所有层级的值合并拼接。

四种配置方式的优先级

优先级	方式	示例
1（最高）	<code>--config</code> 命令行参数	<code>cargo --config net.git-fetch-with-cli=true fetch</code>
2	环境变量 <code>CARGO_*</code>	<code>CARGO_NET_GIT_FETCH_WITH_CLI=true cargo build</code>
3	层级 <code>config.toml</code> 文件	项目 <code>.cargo/config.toml</code> 优先于 <code>~/.cargo/config.toml</code>
4（最低）	Cargo 内置默认值	无需显式配置

8.4 Source Replacement（源替换）原理

镜像配置的核心机制是 Cargo 的 **Source Replacement（源替换）**。配置后，Cargo 在解析依赖时，会用指定的镜像源来替代原始的 crates-io 源，但**校验和（checksum）仍从原始源验证**，保证安全性。

```
# 源替换的工作流程
1. Cargo 看到 Cargo.toml 中的依赖 → 需要查询 crates-io 源
2. 读取 config.toml → 发现 crates-io 被替换为 rsproxy-sparse
3. 向 rsproxy-sparse 的 index URL 发出请求 → 获取元数据
4. 从镜像的 dl URL 下载 .crate 文件
5. 用文件内的 SHA-256 校验和验证完整性 → 防止镜像篡改
```

索引替换 vs 文件下载替换

不同镜像的覆盖范围不同。部分镜像（如早期清华镜像）只镜像 Index，`.crate` 文件仍从 `static.crates.io` 下载——在国内网络下依然慢。完整镜像（如 USTC、rsproxy）同时镜像 Index 和 `.crate` 文件，速度提升最显著。判断方法：查看镜像的 `config.json` 文件中的 `dl` 字段，若指向境内域名则是完整镜像。

8.5 国内镜像一览

提供方	sparse index URL	特点
-----	------------------	----

镜像名称			
rsproxy	字节跳动	<code>sparse+https://rsproxy.cn/index/</code>	同时镜像 Index 和 .crate 文件，支持 cargo search/publish，同步频率高， 首选推荐
USTC	中国科学技术大学	<code>sparse+https://mirrors.ustc.edu.cn/crates.io-index/</code>	同时镜像 Index 和 .crate 文件，历史悠久，稳定性好
TUNA	清华大学	<code>sparse+https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/crates.io-index/</code>	只镜像 Index，.crate 仍从官方下载，适合 Index 同步慢的场景
SJTU	上海交通大学	git 协议为主，sparse 有限支持	主要提供 git 协议，sparse 支持情况需确认

此外，还有两个 rustup 本体（工具链下载）的镜像，通过环境变量配置，与 crates 镜像独立：

镜像	RUSTUP_DIST_SERVER	RUSTUP_UPDATE_ROOT
rsproxy (字节)	<code>https://rsproxy.cn</code>	<code>https://rsproxy.cn/rustup</code>
USTC	<code>https://mirrors.ustc.edu.cn/rust-static</code>	<code>https://mirrors.ustc.edu.cn/rust-static/rustup</code>
TUNA	<code>https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rustup</code>	<code>https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rustup/rustup</code>

8.6 完整配置示例

场景一：国内环境全量加速（推荐配置，rsproxy + sparse）

```
# ~/.cargo/config.toml
# Rust >= 1.68, 使用 sparse 协议

[source.crates-io]
replace-with = "rsproxy-sparse"          # 将 crates-io 替换为 rsproxy sparse 源

[source.rsproxy-sparse]
registry = "sparse+https://rsproxy.cn/index/" # sparse 协议 index

# 以下为发布 crate 时需要的注册表配置（可选）
[registries.rsproxy]
index = "https://rsproxy.cn/crates.io-index"

[net]
git-fetch-with-cli = true                # 通过系统 git 而非内置实现拉取 git 依赖
                                          # 可绕过某些 SSL 或代理问题
```

场景二：同时配置 rustup 镜像（全新安装前）

```
# 在 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc 中添加 (macOS/Linux)
export RUSTUP_DIST_SERVER="https://rsproxy.cn"
```

```
export RUSTUP_UPDATE_ROOT="https://rsproxy.cn/rustup"

# 然后安装 Rust (使用镜像)
curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://rsproxy.cn/rustup-init.sh | sh

# Windows: 在系统环境变量中添加
# RUSTUP_DIST_SERVER = https://rsproxy.cn
# RUSTUP_UPDATE_ROOT = https://rsproxy.cn/rustup
```

场景三：USTC 镜像配置

```
# ~/.cargo/config.toml
[source.crates-io]
replace-with = "ustc"

[source.ustc]
registry = "sparse+https://mirrors.ustc.edu.cn/crates.io-index/"
```

场景四：企业内网私有 Registry（无需国内镜像）

```
# ~/.cargo/config.toml
[source.crates-io]
replace-with = "my-internal"

[source.my-internal]
registry = "sparse+https://cargo.internal.company.com/index/"

# Cargo.toml 中使用私有 crate:
# [dependencies]
# private-lib = { version = "1.0", registry = "my-internal" }
```

场景五：离线/air-gap 环境（vendor 模式）

```
# 在有网络的机器上先 vendor 所有依赖
cargo vendor                                # 生成 vendor/ 目录，包含所有依赖源码

# 将 vendor/ 和以下配置一同提交到 VCS 或拷贝到目标机器
# .cargo/config.toml (项目级)
[source.crates-io]
replace-with = "vendored-sources"

[source.vendored-sources]
directory = "vendor"                        # 从本地 vendor/ 目录读取，完全离线
```

8.7 config.toml 其他常用配置项

除镜像外，`~/.cargo/config.toml` 还支持很多有用的配置：

```
# — 构建配置 —————
[build]
jobs = 8 # 并行编译 job 数 (默认 CPU 核心数)
rustflags = ["-C", "target-cpu=native"] # 全局传给 rustc 的额外 flag
incremental = true # 是否启用增量编译

# — 目标平台配置 —————
[target.x86_64-unknown-linux-gnu]
linker = "clang" # 指定链接器
rustflags = ["-C", "link-arg=-fuse-ld=lld"]

[target.aarch64-unknown-linux-gnu]
linker = "aarch64-linux-gnu-gcc" # 交叉编译链接器

# — 网络配置 —————
[net]
git-fetch-with-cli = true # 用系统 git 而非 libgit2 (可绕过代理/SSL 问题)
retry = 3 # 网络请求失败后重试次数

[http]
proxy = "socks5h://127.0.0.1:1080" # HTTP/SOCKS 代理 (libcurl 格式)
timeout = 30 # 单次请求超时 (秒)
multiplexing = true # 是否用 HTTP/2 多路复用

# — Cargo 新建项目默认配置 —————
[cargo-new]
vcs = "git" # cargo new 初始化 vcs (git/hg/none)

# — 编译缓存 (sccache 加速重复编译) —————
[build]
rustc-wrapper = "sccache" # 所有 rustc 调用先经过 sccache
```

⚠ 注意

source replacement 不能通过环境变量配置，只能写在 config.toml 文件中。其他大多数配置项（如 `net.git-fetch-with-cli`）都支持对应的 `CARGO_*` 环境变量形式。

8.8 缓存位置与清理

```
~/ .cargo/
├─ registry/
│  ├─ index/ ← Index 缓存 (sparse 协议的 HTTP 响应缓存)
│  │  └─ index.crates.io-*/
│  ├─ cache/ ← 下载的 .crate 压缩包 (不会自动清理)
│  │  └─ index.crates.io-*/
│  └─ src/ ← 解压后的 crate 源码 (编译用)
│     └─ index.crates.io-*/
└─ git/
   ├─ db/ ← git 协议 Index 的裸 git 仓库
   └─ checkouts/ ← git 依赖的检出目录
```



```
# 清理命令
cargo cache                # 需安装: cargo install cargo-cache
cargo cache --autoclean    # 自动清理旧版本缓存

# 手动清理（粗暴但有效）
rm -rf ~/.cargo/registry/cache # 只删缓存，不删 Index
rm -rf ~/.cargo/registry       # 全部重新下载
```

9. 环境变量完整参考

Rust 生态中有三类环境变量，分别作用于不同层次：**rustup 控制变量**（影响工具链管理器自身行为）、**Cargo 行为控制变量**（影响构建系统行为）、**Cargo 注入变量**（由 Cargo 在编译时/运行时写入进程环境，供代码读取）。理清三者边界是正确配置开发环境的基础。

9.1 两个"家目录"变量

这两个变量是整个 Rust 工具链的根基，决定了所有文件的存储位置，应当优先理解。

变量名	默认值	作用
<code>RUSTUP_HOME</code>	<code>~/.rustup</code> (Windows: %USERPROFILE%\rustup)	rustup 的根目录。所有已安装的 工具链 、rustup 自身的配置文件（settings.toml）、目录覆盖记录，全部存储在这里。 修改此变量可将工具链安装到非 HOME 目录（如 /opt/rust 或独立磁盘），常用于：多用户共享安装、CI 镜像构建、容器环境隔离。 注意： 修改后必须确保该变量在所有 shell 会话中始终可见，否则 proxy 找不到工具链会报错。
<code>CARGO_HOME</code>	<code>~/.cargo</code> (Windows: %USERPROFILE%\cargo)	Cargo 的根目录。包含： <code>bin/</code>：rustup 代理程序 + cargo install 安装的工具 <code>registry/</code>：crates.io 索引和 .crate 文件缓存 <code>git/</code>：git 依赖的裸仓库和检出 <code>config.toml</code>：全局用户级配置 修改此变量可将缓存和工具移到更大的磁盘，或在 CI 中精确控制缓存目录以便复用。 注意： <code>\$CARGO_HOME/bin</code> 必须在 PATH 中，否则 rustc/cargo 命令找不到。

```
# 典型的多用户/CI 隔离配置示例
export RUSTUP_HOME=/opt/rust/rustup      # 工具链安装到共享目录
export CARGO_HOME=/opt/rust/cargo        # cargo 缓存和 bin 也放这里
export PATH="$CARGO_HOME/bin:$PATH"      # 将代理程序加入 PATH

# 验证配置生效
rustup show                             # 应显示 rustup home 为 /opt/rust/rustup
cargo --version                          # 应能找到 cargo
```

9.2 rustup 环境变量完整列表

以下变量由 rustup 读取，用于控制工具链管理器自身的行为。

工具链选择与镜像（最常用）

变量名	默认值	作用
<code>RUSTUP_TOOLCHAIN</code>	无	

		覆盖所有 rust 工具调用使用的工具链，优先级仅次于命令行 +toolchain 参数（实际上二者等效，+参数内部也是设置此变量）。可指定具体工具链名（如 nightly-2024-11-01）或绝对路径。常用于 CI 脚本中临时切换工具链，避免修改文件。
RUSTUP_DIST_SERVER	https://static.rust-lang.org	rustup 下载工具链组件（rustc、cargo、rust-std 等）的根 URL。设置国内镜像的核心变量，影响 rustup install/update 时的下载速度。 示例：export RUSTUP_DIST_SERVER="https://rsproxy.cn"
RUSTUP_UPDATE_ROOT	https://static.rust-lang.org/rustup	rustup 自身（rustup-init、rustup 二进制）的下载根 URL。与 RUSTUP_DIST_SERVER 分开设置：前者管工具链，后者管 rustup 本身的自更新。 示例：export RUSTUP_UPDATE_ROOT="https://rsproxy.cn/rustup"

行为控制

变量名	默认值	作用
RUSTUP_AUTO_INSTALL	1	设为 0 时禁止 rustup 自动安装缺失的工具链。在 CI 中有时需要预先明确安装，而不希望自动触发（例如为了精确控制下载时机）。
RUSTUP_NO_BACKTRACE	未设置	设置后即使 RUST_BACKTRACE=1 也不打印 rustup 的错误回溯，减少日志噪音。
RUSTUP_LOG	无	启用 rustup 的详细日志（使用 tracing_subscriber 指令语法）。调试 rustup 行为时使用，例如 RUSTUP_LOG=rustup=debug。
RUSTUP_TERM_COLOR	auto	控制终端彩色输出：auto（仅 tty 时显示） / always / never。CI 中通常设为 never 避免 ANSI 乱码。
RUSTUP_TERM_PROGRESS_WHEN	auto	控制进度条显示：auto / always / never。
RUSTUP_TERM_WIDTH	无（自动检测）	覆盖终端宽度检测，影响进度条宽度。
RUSTUP_CONCURRENT_DOWNLOADS unstable	2	并发下载组件的数量。网络好时可适当调高（如 4）以加快安装速度。
RUSTUP_DOWNLOAD_TIMEOUT unstable	180（秒）	下载组件的超时时间（秒）。网络不稳定时可调高，CI 中可调低以快速失败。
RUSTUP_PERMIT_COPY_RENAME unstable	未设置	

		设置后允许 rustup 在 rename 跨设备失败时回退到 copy（用于 Docker OverlayFS 场景，牺牲事务一致性）。仅 Linux。
<code>RUSTUP_UNPACK_RAM</code> unstable	可用内存或 500MiB	限制解压工具链时的最大内存用量（字节）。内存紧张的容器环境中可用于防止 OOM。
<code>RUSTUP_VERSION</code>	无	覆盖 rustup-init.sh 或 self update 下载的 rustup 版本号，可固定到特定版本（如 1.27.1）。

9.3 Cargo 行为控制变量

这些变量由用户设置，改变 Cargo 的运行行为，优先级高于 config.toml 文件。

路径与目录

变量名	默认值 / 说明
<code>CARGO_HOME</code>	见 9.1 节。同时作为 config.toml 全局配置的搜索起点和注册表缓存的根目录。
<code>CARGO_TARGET_DIR</code>	默认 <code>./target</code> （相对项目根目录）。将编译产物输出到指定目录，适合多项目共享一个 target 目录（减少重复编译）： <code>export CARGO_TARGET_DIR=/tmp/cargo-target</code>
<code>CARGO_INSTALL_ROOT</code>	默认 <code>\$CARGO_HOME</code> 。覆盖 <code>cargo install</code> 的安装目录，可将工具安装到项目本地而非全局。

编译器与工具替换

变量名	说明
<code>RUSTC</code>	替换 Cargo 使用的 Rust 编译器路径。可指向自定义的 rustc wrapper 或交叉编译器。等同于 config.toml 的 <code>build.rustc</code> 。
<code>RUSTC_WRAPPER</code>	Cargo 在调用 rustc 时会先经过此 wrapper（wrapper 的第一个参数是 rustc 路径）。 最常见用途： 设置 sccache 实现编译缓存： <code>export RUSTC_WRAPPER=sccache</code> 设为空字符串可覆盖 config.toml 中的设置。
<code>RUSTC_WORKSPACE_WRAPPER</code>	类似 <code>RUSTC_WRAPPER</code> ，但只对 workspace 成员生效（不影响外部依赖）。影响编译产物的哈希，使 wrapper 产生的缓存与普通编译分开存储。若同时设置两者，最终调用为 <code>\$RUSTC_WRAPPER \$RUSTC_WORKSPACE_WRAPPER \$RUSTC</code> 。
<code>RUSTDOC</code>	替换 Cargo 使用的 rustdoc 路径。
<code>RUSTFMT</code>	替换 <code>cargo fmt</code> 使用的 rustfmt 路径。

编译标志

变量名	说明
<code>RUSTFLAGS</code>	空格分隔的额外 rustc 标志，对 Cargo 的 所有 rustc 调用生效（包括依赖项）。 常见用法： <code>RUSTFLAGS="-C target-cpu=native" cargo build --release</code> 注意： 内容变化会导致所有编译产物缓存失效（全量重编）。多参数时推荐用 <code>CARGO_ENCODED_RUSTFLAGS</code> （以 ASCII 0x1f 分隔，避免空格歧义）。
<code>RUSTDOCFLAGS</code>	空格分隔的额外 rustdoc 标志，对所有 rustdoc 调用生效。
<code>CARGO_ENCODED_RUSTFLAGS</code>	

以 ASCII Unit Separator (0x1f) 分隔的 rustc 标志，避免含空格的参数产生歧义。
Cargo 内部使用此形式传递标志给子进程。

网络与构建行为

变量名	说明
<code>HTTPS_PROXY</code> / <code>https_proxy</code> / <code>http_proxy</code>	HTTP/HTTPS 代理，Cargo 在访问 crates.io 或 git 仓库时使用。支持 socks5h:// 格式。 等同于 config.toml 的 <code>http.proxy</code> 。
<code>HTTP_TIMEOUT</code>	HTTP 请求超时（秒）。等同于 <code>http.timeout</code> 。
<code>CARGO_NET_GIT_FETCH_WITH_CLI</code>	设为 <code>true</code> 时用系统 git 而非内置 libgit2 拉取 git 依赖，可绕过某些代理或 SSL 问题。等同于 <code>net.git-fetch-with-cli</code> 。
<code>CARGO_NET_OFFLINE</code>	设为 <code>true</code> 启用离线模式，Cargo 不尝试任何网络连接，仅使用本地缓存。
<code>CARGO_NET_RETRY</code>	网络请求失败时的重试次数（默认 2）。
<code>CARGO_INCREMENTAL</code>	设为 <code>1</code> 强制启用增量编译，设为 <code>0</code> 强制禁用。常在 CI 中设为 <code>0</code> （增量编译在干净 CI 环境中反而更慢且可能有缓存问题）。
<code>CARGO_LOG</code>	启用 Cargo 内部调试日志（trace/debug/warn）。调试 Cargo 本身行为时使用，例如 <code>CARGO_LOG=cargo:core=debug</code> 。
<code>CARGO_CACHE_RUSTC_INFO</code>	设为 <code>0</code> 禁止 Cargo 缓存编译器版本信息（偶发的缓存问题排查用）。
<code>TERM</code>	设为 <code>dumb</code> 时禁用进度条（在不支持 ANSI 的终端或重定向到文件时使用）。
<code>CARGO_TERM_COLOR</code>	输出颜色控制： <code>auto</code> （默认）/ <code>always</code> / <code>never</code> 。CI 中常设为 <code>never</code> 。
<code>CARGO_BUILD_JOBS</code>	并行编译 job 数，等同于 <code>-j</code> 参数和 config.toml 的 <code>build.jobs</code> 。
<code>CARGO_BUILD_TARGET</code>	默认编译目标 triple，等同于 <code>--target</code> 参数。用于交叉编译时省略每次指定 target。
<code>CARGO_REGISTRIES_CRATES_IO_PROTOCOL</code>	强制指定 crates.io 的 index 协议： <code>sparse</code> 或 <code>git</code> 。 Rust >= 1.70 默认为 <code>sparse</code> ，旧版本可手动设为 <code>sparse</code> 提升速度。 <code>export CARGO_REGISTRIES_CRATES_IO_PROTOCOL=sparse</code>

9.4 Cargo 在编译时注入的变量

这些变量由 Cargo 写入，供 Rust 代码中用 `env!()` 宏或 `std::env::var()` 在编译期/运行期读取，不需要用户手动设置。

包信息变量（编译时可用）

```
// 在代码中读取这些变量
const VERSION: &str = env!("CARGO_PKG_VERSION");
const NAME: &str = env!("CARGO_PKG_NAME");
```

变量名	值来源
<code>CARGO_PKG_NAME</code>	Cargo.toml 中的 <code>name</code> 字段

<code>CARGO_PKG_VERSION</code>	完整版本号，如 <code>1.2.3-alpha.1</code>
<code>CARGO_PKG_VERSION_MAJOR</code>	主版本号（1）
<code>CARGO_PKG_VERSION_MINOR</code>	次版本号（2）
<code>CARGO_PKG_VERSION_PATCH</code>	补丁版本号（3）
<code>CARGO_PKG_VERSION_PRE</code>	预发布标识（ <code>alpha.1</code> ，无则为空）
<code>CARGO_PKG_AUTHORS</code>	冒号分隔的作者列表
<code>CARGO_PKG_DESCRIPTION</code>	包描述
<code>CARGO_PKG_HOMEPAGE</code>	主页 URL
<code>CARGO_PKG_REPOSITORY</code>	仓库 URL
<code>CARGO_PKG_LICENSE</code>	许可证标识符
<code>CARGO_PKG_RUST_VERSION</code>	Cargo.toml 中声明的最低支持 Rust 版本（MSRV）
<code>CARGO_MANIFEST_DIR</code>	包含 Cargo.toml 的目录的绝对路径
<code>CARGO_MANIFEST_PATH</code>	Cargo.toml 文件本身的绝对路径
<code>CARGO_CRATE_NAME</code>	当前正在编译的 crate 名（- 转为 _）
<code>CARGO_BIN_NAME</code>	当前编译的二进制名（仅 binary target 可用，无扩展名）
<code>OUT_DIR</code>	构建脚本（build.rs）的输出目录，仅在 build script 时设置

构建脚本（build.rs）专用变量

这些变量在 `build.rs` 运行时可用，代码主体编译时不可用（需要用 `std::env::var()` 而非 `env!()` 宏读取）：

变量名	说明
<code>OUT_DIR</code>	build script 应将生成文件放到此目录，Cargo 会将其纳入编译路径
<code>TARGET</code>	编译目标 triple（如 <code>x86_64-unknown-linux-gnu</code> ），用于条件编译原生代码
<code>HOST</code>	编译器所在主机的 triple，交叉编译时与 <code>TARGET</code> 不同
<code>NUM_JOBS</code>	顶层并行度，可传给 <code>make -j</code> 等工具
<code>OPT_LEVEL</code>	当前 profile 的优化级别（0/1/2/3/s/z）
<code>DEBUG</code>	当前 profile 是否启用调试信息（ <code>true / false</code> ）
<code>PROFILE</code>	构建 profile 名称： <code>debug</code> 或 <code>release</code>
<code>CARGO_MANIFEST_LINKS</code>	Cargo.toml 中 <code>links</code> 字段的值
<code>CARGO_FEATURE_<NAME></code>	每个激活的 feature 对应一个此变量（NAME 大写，- → _）
<code>CARGO_CFG_<CFG></code>	每个编译配置项对应一个此变量，如 <code>CARGO_CFG_TARGET_OS=linux</code>
<code>DEP_<NAME>_<KEY></code>	来自依赖库的 build script 通过 <code>cargo:<KEY>=<VALUE></code> 传递的元数据

9.5 环境变量优先级总览

将前面所有内容整合为一张优先级全景图：

```
# — rustup 工具链选择优先级 —————
+toolchain 命令行参数          (最高)
RUSTUP_TOOLCHAIN 环境变量
rustup override set (目录记录)
rust-toolchain.toml 文件
rustup default (全局默认)      (最低)

# — Cargo 配置优先级 —————
cargo --config KEY=VALUE        (最高, 命令行覆盖)
CARGO_* 环境变量
项目 .cargo/config.toml        (当前目录向上查找, 越近越优先)
~/.cargo/config.toml           (用户全局配置)
Cargo 内置默认值                (最低)

# — 特殊限制 —————
# source replacement ([source.*]) 不能通过环境变量配置
# 只能写在 config.toml 文件中
```

9.6 CI/CD 环境变量推荐模板

在 GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins 等 CI 环境中，以下是经过验证的推荐配置：

```
# — 国内 CI (字节跳动镜像) —————
env:
  RUSTUP_DIST_SERVER: "https://rsproxy.cn"
  RUSTUP_UPDATE_ROOT: "https://rsproxy.cn/rustup"
  CARGO_NET_GIT_FETCH_WITH_CLI: "true"
  CARGO_INCREMENTAL: "0"          # CI 环境禁用增量编译
  CARGO_TERM_COLOR: "never"       # 禁用颜色, 避免日志乱码
  RUSTFLAGS: "-D warnings"        # 将警告视为错误, 确保代码质量
  RUSTUP_AUTO_INSTALL: "1"        # 自动安装 rust-toolchain.toml 指定版本
  RUSTUP_CONCURRENT_DOWNLOADS: "4" # 加快组件下载

# — 标准 CI (无镜像, 直连官方) —————
env:
  CARGO_INCREMENTAL: "0"
  CARGO_NET_RETRY: "5"            # 网络不稳定时增加重试
  CARGO_TERM_COLOR: "never"
  RUSTFLAGS: "-D warnings"
  # 可选: 使用 sccache 加速重复构建
  RUSTC_WRAPPER: "sccache"
  SCCACHE_GHA_ENABLED: "true"
```

最佳实践

在 CI 中，优先使用 `rust-toolchain.toml` 锁定工具链版本，配合少量环境变量控制行为（如禁用颜色、禁用增量编译），而不是把所有工具链参数都放到环境变量里。这样项目仓库本身就携带了完整的构建环境描述，任何人 clone 后都能复现相同行为。