denny的学习专栏



博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 📶

随笔-115 文章-0 评论-190

Caffe学习系列(5): 其它常用层及参数

本文讲解一些其它的常用层,包括:softmax_loss层,Inner Product层, accuracy层, reshape层和dropout层及其 它们的参数配置。

1, softmax-loss

softmax-loss层和softmax层计算大致是相同的。softmax是一个分类器,计算的是类别的概率(Likelihood),是 Logistic Regression 的一种推广。Logistic Regression 只能用于二分类,而softmax可以用于多分类。

softmax与softmax-loss的区别:

softmax计算公式:

$$p_j = \frac{e^o_j}{\sum_k e^{o_k}}$$

而softmax-loss计算公式:

$$L = -\sum_{m{j}} y_{m{j}} \log p_{m{j}},$$

关于两者的区别更加具体的介绍,可参考:softmax vs. softmax-loss

用户可能最终目的就是得到各个类别的概率似然值,这个时候就只需要一个 Softmax层,而不一定要进行softmax-Loss 操作;或者是用户有通过其他什么方式已经得到了某种概率似然值,然后要做最大似然估计,此时则只需要后 面的 softmax-Loss 而不需要前面的 Softmax 操作。因此提供两个不同的 Layer 结构比只提供一个合在一起的 Softmax-Loss Layer 要灵活许多。

不管是softmax layer还是softmax-loss layer,都是没有参数的,只是层类型不同而也

softmax-loss layer:输出loss值

```
layer {
  name: "loss"
  type: "SoftmaxWithLoss"
  bottom: "ip1"
  bottom: "label"
  top: "loss"
}
```

softmax layer: 输出似然值

```
lavers {
  bottom: "cls3_fc"
  top: "prob"
  name: "prob"
  type: "Softmax"
}
```

2、Inner Product

全连接层,把输入当作成一个向量,输出也是一个简单向量(把输入数据blobs的width和height全变为1)。

输入: n*c0*h*w 输出: n*c1*1*1

全连接层实际上也是一种卷积层,只是它的卷积核大小和原数据大小一致。因此它的参数基本和卷积层的参数一

昵称:denny402 园龄:5年10个月 粉丝:74 关注:2

+加关注

2010年3月						
				四	五	六
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	110	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	1

2016年6日

主搜索

找找看

谷歌搜索

三 常用链接

我的评论

我的参与 最新评论

我的标签

更多链接

主我的标签

python(26)

caffe(25)

opencv3(10) matlab(9)

mvc(9)

MVC3(8)

ajax(7)

geos(6)

opencv(6)

ml(5)

➡ 隨笔分类

caffe(26)

GDAL(2)

GEOS(6) matlab(11)

opencv(19)

Python(25)

2016年1月 (33)

2015年12月 (29)

2015年11月 (10)

2015年7月 (7)

2014年10月 (4)

样。

层类型:InnerProduct

lr_mult: 学习率的系数,最终的学习率是这个数乘以solver.prototxt配置文件中的base_lr。如果有两个lr_mult, 则第 一个表示权值的学习率,第二个表示偏置项的学习率。一般偏置项的学习率是权值学习率的两倍。

必须设置的参数:

num_output: 过滤器 (filfter)的个数

其它参数:

weight_filler: 权值初始化。 默认为"constant",值全为0,很多时候我们用"xavier"算法来进行初始化,也可以 设置为"gaussian"

bias_filler: 偏置项的初始化。一般设置为"constant",值全为0。

bias_term: 是否开启偏置项,默认为true,开启

```
layer {
  name: "ip1"
  type: "InnerProduct"
  bottom: "pool2"
  top: "ip1"
  param {
   lr_mult: 1
  }
  param {
   lr_mult: 2
  inner_product_param {
    num output: 500
    weight_filler {
      type: "xavier"
    bias_filler {
      type: "constant"
    }
  }
}
```

3, accuracy

输出分类(预测)精确度,只有test阶段才有,因此需要加入include参数。

层类型: Accuracy

```
layer {
 name: "accuracy"
  type: "Accuracy"
 bottom: "ip2"
 bottom: "label"
  top: "accuracy"
 include {
   phase: TEST
}
```

4, reshape

在不改变数据的情况下,改变输入的维度。

层类型: Reshape

先来看例子

```
layer {
   name: "reshape"
   type: "Reshape"
   bottom: "input"
   top: "output"
   reshape_param {
     shape {
```

2014年7月 (4)

2013年10月 (3)

2013年8月 (5)

2013年7月 (7)

2013年6月 (6) 2011年4月 (4)

2010年6月 (3)

1. Re:Caffe学习系列(23):如何将别人训练 好的model用到自己的数据上

您好,看到您的教程学到很多,我没用digs t,直接用的命令操作,但是由于电脑原 因,我在做图片的Imdb的时候吧图片设置成 125~125的,然后运行的时候就出现了错误

--weichang88688

2. Re:Caffe学习系列(4):激活层(Activiati on Layers)及参数

错误内容是: Check failed......

给博主赞一个,对入门小白帮助真大!另外 可以请问下你,为什么sigmoid层是另建一 层,然后将自己输出,relu则本地操作不添 加新的层,而后面的TanH,absolute value, power等都是.....

-- MaiYatang

3. Re:Caffe学习系列(13):数据可视化环境 (python接口)配置 在哪个路径下Make Clear 呢? Caffe的编译

会被清除么?

-- Tony Faith

4. Re:Caffe学习系列(13):数据可视化环境 (pvthon接口)配置

@TonyFaith清除以前的编译可以make clea r,再重新编译就可以了。缺少python.h我 不知道是什么原因...

--denny402

5. Re:Caffe学习系列(17):模型各层数据和 参数可视化

@weichang88688卷积层的输出数据就是ne t.blobs['conv1'].data[0],用一个变量保存起 来就可以了c1=net.blobs['conv1'].data[0]...

--denny402

三 阅读排行榜

1. SqlDataReader的关闭问题(9287)

2. 索引超出范围。必须为非负值并小于集合 大小。(4655)

3. Caffe学习系列(1): 安装配置ubuntu14.0

4+cuda7 5+caffe+cudnn(3166)

4. Caffe学习系列(12): 训练和测试自己的 图片(2919)

5. Caffe学习系列(2):数据层及参数(2492)

三 评论排行榜

1. Caffe学习系列(12): 训练和测试自己的 图片(38)

2. SqlDataReader的关闭问题(22)

3. caffe windows 学习第一步:编译和安装 (vs2012+win 64)(15)

4. Caffe学习系列(23):如何将别人训练好 的model用到自己的数据上(15)

5. Caffe学习系列(3): 视觉层 (Vision Laye rs)及参数(11)

• 推荐排行榜

1. SqlDataReader的关闭问题(5)

2. Caffe学习系列(12): 训练和测试自己的

3. Caffe学习系列(11): 图像数据转换成db (leveldb/lmdb)文件(2)

5. MVC3学习:利用mvc3+ajax结合MVCPa

ger实现分页(2)

```
2016/5/11
dim: 0 # copy the dimension from below
           dim: 2
          dim: 3
           \operatorname{dim}: -1 # infer it from the other dimensions
        }
      }
    }
```

有一个可选的参数组shape, 用于指定blob数据的各维的值(blob是一个四维的数据:n*c*w*h)。

dim:0 表示维度不变,即输入和输出是相同的维度。

dim:2 或 dim:3 将原来的维度变成2或3

dim:-1 表示由系统自动计算维度。数据的总量不变,系统会根据blob数据的其它三维来自动计算当前维的维度值。

假设原数据为:64*3*28*28,表示64张3通道的28*28的彩色图片

经过reshape变换:

```
reshape_param {
     shape {
       dim: 0
       dim: 0
       dim: 14
       dim: -1
     }
   }
```

输出数据为:64*3*14*56

5, Dropout

Dropout是一个防止过拟合的trick。可以随机让网络某些隐含层节点的权重不工作。

先看例子:

```
layer {
 name: "drop7"
 type: "Dropout"
 bottom: "fc7-conv"
 top: "fc7-conv"
 dropout_param {
    dropout_ratio: 0.5
 }
}
```

只需要设置一个dropout_ratio就可以了。

还有其它更多的层,但用的地方不多,就不一一介绍了。

随着深度学习的深入,各种各样的新模型会不断的出现,因此对应的各种新类型的层也在不断的出现。这些新出现 的层,我们只有在等caffe更新到新版本后,再去慢慢地摸索了。

分类: caffe

标签: caffe





(请您对文章做出评价)

« 上一篇: Caffe学习系列(4): 激活层 (Activiation Layers)及参数

» 下一篇:Caffe学习系列(6):Blob,Layer and Net以及对应配置文件的编写

posted @ 2015-12-24 13:24 denny402 阅读(1708) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0040 0000000000

🤜 注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册, 访问网站首页。

最新IT新闻:

- Mac笔记本电脑出货量大幅跳水 相比去年跌40%
- Slack开放第三方服务使用登入授权机制"Sign in with Slack"
- 迪士尼财报低于预期, Disney Infinity 电玩产品线断头
- 高晓松: 我现在是wannabe企业家 未来要做真的企业家
- 八成摄像头存安全隐患 家庭生活或被网上直播
- » 更多新闻...

最新知识库文章:

- ·架构漫谈(九):理清技术、业务和架构的关系
- 架构漫谈(八):从架构的角度看如何写好代码
- ·架构漫谈(七):不要空设架构师这个职位,给他实权
- 架构漫谈(六):软件架构到底是要解决什么问题?
- ·架构漫谈(五):什么是软件
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2016 denny402