7/2

기본 명령2



cntl + z 는 멈춘 것 백그라운드에 대기 중

less,more : 긴 문서파일 보기

less 파일명

less는 뒤로 가기 가능

v 키를 입력하면 편집 가능

cat: 짧은 문서파일 보기, 짧은 문서 작성

cat 파일명 : 문서 보기

cat > 파일명 : 화면 입력하는 내용을 파일에 저장. 입력 후 cntl + d를 입력해서 저장하고 종료

>> : 기존 파일 내용에 추가

표준 파일 입력(0), 출력(1), 표준 에러(화면), redirection(표준 입출력, 에러의 방향을 바꿈)

```
winter[root@rocky ~]# cat test2
spring
summer
autumn
winter[root@rocky ~]# cat >> test2
fruit[root@rocky ~]# cat test2
spring
summer
autumn
wintermelon
fruit[root@rocky ~]# cat > test3 < test2</pre>
[root@rocky ~]# cat test3
spring
summer
autumn
wintermelon
fruit[root@rocky ~]# |
```

>: 표준 출력 <: 표준 입력

```
[root@rocky ~]# a 2> error.txt
[root@rocky ~]# cat error.txt
-bash: a: command not found
[root@rocky ~]#
```

소유권(Ownership), 허가권(Permission)

소유권 : 파일이나 디렉토리의 소유자, 그룹을 표시, 소유자도 그룹도 아닌 사용자 그 외(Other) 해당 사용자가 파일에 접근 하고자 할 때 소유권에 따라 접근 권한이 달라짐.

소유권을 확인하는 명령 : ls -l

```
leejeuk@DESKTOP-KM62UF8:~/.ssh$ ls -l
total 32
-rw-r--r-- 1 leejeuk leejeuk 405 Jul 1 09:47 authorized_keys
-rw------ 1 leejeuk leejeuk 1831 Jul 1 09:46 id_rsa
-rw-r--r-- 1 leejeuk leejeuk 405 Jul 1 09:46 id_rsa.pub
-rw------ 1 leejeuk leejeuk 1831 Jul 1 10:38 id_rsa3
-rw-r--r-- 1 leejeuk leejeuk 405 Jul 1 10:38 id_rsa3.pub
-rw------ 1 leejeuk leejeuk 3076 Jul 1 14:22 known_hosts
-rw------ 1 leejeuk leejeuk 2240 Jul 1 14:22 known_hosts.old
-r------ 1 leejeuk leejeuk 1678 Jul 1 10:41 ljk-keypair.pem
```

3개씩 유저 - 그룹 - 그 외

소유자(USER), 그룹(GROUP), 그 외(OTHER) 별로 권한을 가짐.

허가권(Permission): 파일이나 디렉토리에 대한 권한(Read, Write, eXecute)

파일: r(읽기), w(쓰기), x(실행)

디렉토리 : r(목록 읽기), w(디렉토리에 파일 쓰기), x(cd로 접근하기)

4 2 1 이다.

허가권은 user, group, other 별로 부여됨.

rwx rwx rwx 퍼미션을 숫자로 표시 7 7 7

user group other

예) 644 = rw- r- -r- -

소유권 변경: chown new_user.new_group 파일명

chgrp new_group 파일명

허가권 변경: chmod 숫자 방식

문자 방식

숫자 방식은 모든 사용자별로 모두 작성: 755, 640, 400

문자 방식은 변경되는 사용자만 작성: u+x, o-w, ug +x, a=rw

- +: 기존꺼에 더함
- -: 기존꺼에 뺸다
- =: 기존꺼 무시하고 부여
- a: all

사용자를 특정 그룹에 포함시킬 경우

- -a: add
- G: 서브 그룹

usermod -aG 그룹명 사용자: 이 사용자를 이 그룹을 2차 그룹으로 하게끔 가입시키겠다.

특수 퍼미션: setuid, setgid, stickybit

setuid, setgid : 실행 파일을 실행할 떄 실행 파일의 소유자 권한이 아닌 실행하는 사용자의 권한으로 실행이 되는 것이 일 반적인 상황.

소유자 혹은 소유 그룹의 권한으로 실행하는 것이 필요할 경우 setuid, setgid 퍼미션을 부여해야함.

stickybit: 디렉토리에 부여하는 특수퍼미션으로 해당 퍼미션이 부여된 디렉토리에는 모든 사용자가 쓰기 가능하지만 삭제는 소유자만 가능

4755(setuid), 2755(setgid), 1755(stickybit): 특수 퍼미션이 붙으면 숫자가 4개이다 앞에 붙는다.

실행권한이 잘못 걸리면 대문자 s로 나옴

```
Lauminerocky
admin@rocky ~]$ ls -l
합계 2996
rwsr-xr-x. 1 root root 3067776 7월
                                     1 07:41 vim
admin@rocky ~]$ ./vim /etc/shadow
admin@rocky ~]$ ls -l /tmp
합계 8
                                 1 07:43 ks-script-l
                            7월
rwx----. 1 root root 701
                            7월
rwx-----. 1 root root 291
                                 1 07:43 ks-script-r
    ----. 3 root root
                            7월
                       17
                                 1
                                    2024 systemd-pri
admin@rocky ~]$ ls -ld /tmp
rwxrwxrwt. 8 root root 4096 7월 1 07:15 /tmp
admin@rocky ~]$ sudo chmod 4644 vim
admin@rocky ~]$ ls -l
합계 2996
rwSr--r--. 1 root root 3067776 7월 1 07:41 <mark>vim</mark>
```

프로세스와 서비스

프로세스: 프로그램이 실행되어 메인 메모리에서 동작하고 있는 상태

서비스 : 데몬이라고도 하며 백그라운드에서 동작하면서 요청이 있을 경우 응답하는 프로세스

ps: 현재 터미널에서 동작시킨 프로세스 확인

ps -ef: 현재 시스템에서 동작 중인 모든 프로세스

ps aux: 메모리 cpu 점유율 확인

kill -1: 모든 시그널 출력

&: 백그라운드 동작

jobs를 하면 현재 실행중인 작업 보여

```
[admin@rocky tmp]$ jobs
[1]+ Stopped sleep 1000
[2]- Running sleep 2000 &
[admin@rocky tmp]$
```

fg % 작업 번호 : 백그라운드 작업 포그라운드로 bg % 작업 번호: 포그라운드 작업 백그라운드로

kill % 작업번호 : 작업을 제거한다.

kill -9 % 작업번호 : 작업을 죽인다.

```
[admin@rocky tmp]$ sleep 1000 &
[1] 25188
[admin@rocky tmp]$ jobs
[1]+ Running sleep 1000 &
[admin@rocky tmp]$ kill -9 %1
[admin@rocky tmp]$ jobs
[1]+ Killed sleep 1000
```

SIGHUP(1): 프로세스 일시중지했다가 다시 실행. 설정파일을 다시 읽어들임.

그냥 다시 껐다 키는 것과 달리 프로세스 번호가 변하지 않는다.

SIGINT(2): Ctrl + C에 의해 발생. 강제 종료

SIGKILL(9): 강제 종료

SIGTERM(15): 기본 시그널. 정상 종료

SIGTSTP(20): 일시 정지

sudo kill 시그널 번호 프로세스 번호

서비스(데몬): 서비스를 제어하는 명령 - systemctl, service

systemctl 명령 서비스명.service ⇒ .service 생략 가능

o .socket

start : 서비스 시작stop : 서비스 종료

o status : 서비스 상태 확인

o restart : 서비스 재시작

o enable : 부팅시 서비스 시작

o disable : 부팅시 서비스 시작 안함

root가 아니면 sudo는 붙여야

예) systemctl start docker = service docker start

systemctl start telnet.socket = service telnet.socket start

Rocky Linux는 SELinux 가 활성화 돼 있음. 비활성화하고 사용할 경우 설정

vi /etc/sysconfig/selinux

SELINUX = enforcing ⇒ disabled 하고 저장한 후 리부팅 영구적으로 적용

setenforce 0 ⇒ 일시적으로 해제

job control

현재 터미널에서 동작중인 작업 제어

jobs : 작업 목록 출력

fg: 중단된 프로세스(작업)을 포그라운드에서 동작 fg에서 동작인 프로세스 중단시킬 떄 cntl + z

7/2 5

fg %작업번호: 현재 멈춰있는 작업을 포그라운드로 동작 % 생략가능

bg : 중단된 프로세스 (작업)을 백그라운드에서 동작

bg %작업번호: 현재 멈춰있는 작업을 백그라운드로 동작

명령 &: 해당 명령을 백그라운드에서 동작시킴.

kill %작업번호: 해당 작업 종료

작업 자동화: at, cron

at: 특정 시점에 수행할 작업을 지정하고 해당 시점에서 자동으로 작업 수행 cron: 주기적으로 수행할 작업을 지정하고 매 시점에서 해당 작업 수행

at 날짜,시간 지정

at 14:17 today

실행할 작업1

실행할 작업2

cnt

- 서버 시간을 시간 서버와 동기화 할 경우 :sudo systemctl restart chronyd
- timezone 변경: timedatectl set-timezone Asia/Seoul

crontab -e : 반복적으로 수행할 작업 등록(vi)

분 시간 일 월 요일(0~6)

10 * * * * 수행할 명령 등록

*/20 * * * * 수행할 쉘스크립트 파일 등록

at, cron에 대한 접근 제어:

at.deny , at.allow, cron.deny, cron.allow

.deny: 해당 파일에 등록된 사용자는 at, cron 사용 불가

.allow : 해당 파일에 등록된 사용자만 at,cron 사용 가능

.deny, .allow 파일이 모두 있는 경우 .allow 가 적용 됨

내용이 비어 있는 경우 모두 허용

sudo

일반 사용자가 root 권한으로 명령을 수행할 필요가 있는 경우 /etc/sudoers 파일에 사용자를 등록하고 사용할 수 있는 명령을 지정함. su 명령으로 root로 사용자를 전환하고 명령을 수행할 수 있으나 특정 명령만 허용할 수 없음.

tar, 압축프로그램

tar(tape archive) : 여러 파일들을 묶어서 하나의 파일로 만드는 유틸리티

옵션

c : 파일 묶기

x : 묶인 파일 풀기

v : 묶거나 푸는 과정 출력

t: 실제로 풀거나 묶지 않고 내용 확인

f: 장치나 파일 지정

예) tar cvf test.tar c*

tar xvf test.tar

tar tvf test.tar

tar xvf test.tar -C /tmp -c 옵션은 tar 해제 위치 지

ex)

tar cvf cfile.tar c* c로 시작하는 파일 cfile.tar로 묶는다. tar cf pfile.tar p* 묶되 과정 출력 x

압축프로그램 : gzip(gunzip), bzip(bunzip2), xz, compress, zip(unzip)

압축시:

gzip 파일명

bzip2 파일명

xz 파일명

compress 파일명

zip 파일명.zip 압축할 파일 명

```
zip error: Zip file structure invalid (cfile5.tar)
[admin@rocky workdir]$ ls -lh cfile?.*
-rw-rw-r--. 1 admin admin 3.9M 7월 2 03:29 cfile1.tar.gz
-rw-rw-r--. 1 admin admin 3.6M 7월 2 03:29 cfile2.tar.bz2
-rw-rw-r--. 1 admin admin 768K 7월 2 03:29 cfile3.tar.xz
-rw-rw-r--. 1 admin admin 5.6M 7월 2 03:29 cfile4.tar.Z
-rw-rw-r--. 1 admin admin 9.6M 7월 2 03:30 cfile5.tar
[admin@rocky workdir]$
```

압축 결과 xz가 가장 압축률이 좋음을 확인 가능

압축해제시:

gunzip 파일명

gzip -d 파일명

bunzip2 파일명

bzip2 -d 파일명

xz -d 파일명

uncompress 파일명

unzip 파일명.zip 압축할 파일명

tar와 압축프로그램을 함께 사용하여 tar 묶고 압축하는 과정을 한번에 처리

tar xvfz 파일명.tar.gz \Rightarrow gzip으로 압축해제하고 tar 파일 풀기 동시에 진행.(z 생략가능) tar xvfj 파일명.tar.bz2 \Rightarrow bzip2으로 압축해제하고 tar 파일 풀기 동시에 진행. tar xvfJ 파일명.tar.xz \Rightarrow xz으로 압축해제하고 tar 파일 풀기 동시에 진행. tar xvfZ 파일명.tar.Z \Rightarrow compress로 압축해제하고 tar 파일 풀기 동시에 진행

파일 시스템

물리적인 하드디스크에 파일 저장하기 위한 체계

리눅스 파일시스템: ext2, ext3, ext4, xfs

파일시스템 확인 : df -Th

리눅스에서는 모든 장치를 파일로 취급함. 그리고 모든 장치는 마운트가 되어야 사용할 수 있음.

시스템 종료 명령: poweroff, halt, shutdown -h now, init 0

시스템 리부팅 명령: reboot, shutdown -r now, init 6

mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/mpoint/

/mnt/mpoint에 /dev/sda1을 연결 연결할 떄 파일 시스템은 ext4이다.

앞으로 이 장치에 연결하고 싶으면 /mnt/mpoint을 통해 연결 가능하다.

새로운 하드 디스크를 추가한 경우

1) 파티션 생성

파티션은 파일 시스템을 생성하기 위한 구역

fdisk 장치파일: fdisk /dev/sda

2) 파일 시스템

파일 시스템은 파일을 저장하기 위한 체계. os마다 다름.

mkfs -t 파일시스템종류 파티션: mkfs -t ext4 /dev/sda1

3) 생성된 파일 시스템을 리눅스에서 사용 가능하도록 mount함 mount는 장치를 리눅스에서 사용 가능하도록 연결하는 것

mount 연결할 파티션 연결지점: mount /dev/sda1 /mnt/mpoint

umount 연결지점 또는 연결된 파티션: umount /mnt/mpoint

4) 시스템 리부팅 후에도 지속적으로 mount 상태로 사용하기 위해 /etc/fstab 파일에 등록해야 함.

파티션 또는 장치 연결지점 파일시스템 옵션 dump여부 fsck순서 /dev/sda1 /mnt/mpoint ext4 defaults 0 0

fsck : 파일 시스템 체크 0은 안하겠다. 1~순서 체크해서 해당 하면 검사

```
Trockgrocky ~]# fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.32.1).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x60b919c0

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 20971519 20969472 10G 83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Command (m for help): n
Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): |
```

- -p 현재 있는 디스크 보여주기
- -n 새로 만들기
- -d 지우기
- -w 저장하고 나오기

primary는 최대 4개까지 더 하고 싶으면 extended

RAID: 하드디스크를 묶어서 하나로 사용

묶어진 것을 VOLUMN이라 한다.

리눅스에서는 LVM을 사용한다.

장점

용량 확장, 장애 대비(백업)

파티션을 만들고 설정이 다 되어있는 상태에서 vi /etc/fstab으로 들어가서 수정

```
fdisk /dev/sda
fdisk -1 /dev/sda
mkfs -t ext4 /dev/sda1
mkfs -t xfs /dev/sda3

mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/mpoint1
mount -t xfs /dev/sda3 /mnt/mpoint2
```

```
/etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Jul 1 11:31:04 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd # units generated from this file.
/dev/mapper/rl-root /
UUID=8e5324f9-8594-4606-8937-dbd619752c93 /boot
                                                                     xfs
                                                                                 defaults
                                                                                                        0 0
                                                                                               xfs
                                                                                                           defaults
                                                                                                                                  0 0
/dev/mapper/rl-swap
                                                                                 defaults
                                                                                                        0 0
                                   none
                                                                     swap
/dev/sda1
/dev/sda3
                                   /mnt/mpoint1
/mnt/mpoint3
                                                                                 defaults
defaults
                                                                                                        0 0
                                                                     ext4
                                                                                                        0 0
                                                                     xfs
```



df -Th로 현재 디스크들 확인 가능하다.

[root@rocky ~]# df -Th						
Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	devtmpfs	1.8G	0	1.8G	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	1.8G	Θ	1.8G	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	1.8G	8.9M	1.8G	1%	/run
tmpfs	tmpfs	1.8G	Θ	1.8G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rl-root	xfs	26G	3.5G	23G	14%	/
/dev/nvme0n1p1	xfs	1014M	199M	816M	20%	/boot
tmpfs	tmpfs	364M	0	364M	0%	/run/user/0
/dev/sda1	ext4	4.9G	24K	4.6G	1%	/mnt/mpoint1
/dev/sda3	xfs	5.0G	68M	5.0G	2%	/mnt/mpoint2