## 7/9

## Docker 볼륨 & 네트워크

프론트랑 백엔드 나눴을 떄 서버가 굉장히 여러 개가 있고 db도 여러 개임

그럴 떄 프론트 서버 컨테이너 1 백 서버 컨테이너 2 db 서버 컨테이너 3 이렇게 각 컨테이너 사이의 통신이 필요 백과 db만 통신 가능하게끔 보안그룹 백과 프론트랑만 통신하면 됨 프론트는 db랑 통신 필요 x 그렇게 서브네팅하면 된다.


volumn은 파일을 공유할 떄

ec2 백엔드 서버 안에 여러 개의 컨테이너 작동 log 수집기, api서버, 매트릭 수집기, 이렇게 여러 컨테이너 사용 이런 수집 기도 이미지로 배포가 가능하다.

host를 매개로 api 서버 로그 디렉토리랑 log 주입기랑 각각 마운트해서 파일 공유 가능

도커에 volumn이라는 컴포넌트가 있고 각각의 컨테이너가 거길 마운트해서 파일 공유 db는 stateful하기에 컨테이너 잘 사용하지 않음 컨테이너가 삭제되면 다 날라가니까 그런데 vol이랑 마운트 되어있으면 dr마냥 다 저장이 되어 있기에 컨테이너 재생성해도 사용이 가능하다.

## 볼륨



볼륨이 서버1 콘테이너에 마운트를 한다. 서버2가 볼륨에 마운트할 경우 서버2도 볼륨을 통해 서버1 컨테이너랑 마운트 된곳에 접근 가능.

서버 1이 볼륨에 로그 쓰고 서버2가 볼륨에 저장된 로그 가져오기

## 1.5. Docker 볼륨

Usage: docker volume COMMAND

Manage volumes

Commands:

Create a volume create

inspect Display detailed information on one or more volumes

ls List volumes
prune Remove all unused local volumes rm Remove one or more volumes

- 컨테이너에서 사용 및 관리하는 저장 공간입니다.
- 컨테이너에 종속되어 있지 않으므로, 컨테이너의 라이프 사이클을 따라가지 않습니다.

## 볼륨 생성

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/volume\_create/

docker volume create [OPTIONS] [VOLUME]

### 주요 옵션

Option	Short	Default	Description
name			이름을 지정합니다.

PS C:\programming> docker volume create 5124e44aa7e2aa9d748621ee39b9b02ca320cd5a6194518baabd06d509e554af

이렇게 해시값만 나오기에 구분 힘들다 - - name옵션을 필수적으로 해야..

## 볼륨 목록 보기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/volume\_ls/

```
docker volume ls [OPTIONS]
```

### 주요 옵션

Option	Short	Default Description	
filter	-f		지정된 조건에 맞는 볼륨만 표시합니다.
quiet	-q		볼륨 이름만 표시합니다.

### [예시] 사용하지 않는 볼륨 목록 보기

```
PS C:\programming> docker volume ls
DRIVER VOLUME NAME
local 5124e44aa7e2aa9d748621ee39b9b02ca320cd5a6194518baabd06d509e554af
local eb3d036a45422c8f27615f56e72aa8e41bba3471ae66e52e4e7675ab8c5e0c34
PS C:\programming> docker volume ls -f "dangling=true"
DRIVER VOLUME NAME
local 5124e44aa7e2aa9d748621ee39b9b02ca320cd5a6194518baabd06d509e554af
```

## 볼륨 정보 보기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/volume\_inspect/

```
docker volume inspect [OPTIONS] VOLUME [VOLUME...]
```

## [예시] 볼륨 생성 일자 확인하기

```
$ docker volume inspect --format "{{ .CreatedAt }}" <VOLUME_NAME>
2023-12-22T01:23:07Z
```

## 볼륨 삭제

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/volume rm/

```
docker volume rm [OPTIONS] VOLUME [VOLUME...]
```

volume rm 은 한 개 이상의 명시된 볼륨들을 삭제하는 명령입니다.

## 모든 볼륨 삭제

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/volume\_prune/

```
docker volume prune [OPTIONS]
```

volume prune 은 사용하지 않는 모든 anonymous 볼륨을 삭제하는 명령어 입니다.

## 주요 옵션

Option	Short	Default	Description
a11	-a		사용하지 않는 모든 볼륨을 삭제합니다.
filter			필터링 조건을 설정합니다.

## 컨테이너 실행하기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/

```
docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
```

## 주요 옵션

Option	Short	Default	Description
name			컨테이너의 이름을 지정합니다.
detach	-d		컨테이너를 백그라운드에서 실행합니다.
env	-e		환경 변수를 설정합니다.
env-file			환경 변수를 저장한 파일을 설정합니다.
expose			포트 또는 포트 범위를 노출합니다.
publish	-р		컨테이너의 포트를 공개합니다.
rm			컨테이너가 종료되면 자동으로 삭제합니다.
interactive	-i		STDIN 을 활성화합니다.
tty	-t		pseudo-TTY 를 할당합니다.
volume	-v		볼륨을 설정합니다.

-v 볼륨 디렉토리 : 마운트할 컨테이너 디렉토리

## 연습1 DB를 사용하여 VOLUME 작동 확인

#### Practice

#### [연습] Volume에 DB 데이터 저장하기

- postgres:16.1-bullseye 이미지를 사용합니다.
- 컨테이너의 이름은 psq1\_db로 설정합니다.
- 컨테이너 생성시 다음 환경변수가 설정되어야 합니다.
- POSTGRES\_PASSWORD
- 생성한 Volume은 컨테이너의 /var/lib/postgresql/data에 마운트합니다.

DB 에서 사용할 볼륨을 다음과 같이 생성합니다.

```
$ docker volume create db_data db_data
```

생성된 볼륨은 docker volume list 명령어를 통해서 확인할 수 있습니다.

```
S docker volume list
DRIVER VOLUME NAME
local db_data
```

PostgreSQL 의 데이터는 /var/lib/postgresq1/data 에 저장됩니다. 그러므로, db\_data 볼륨을 해당 디렉토리에 마운트합니다.

```
$ docker run --rm -d --name psql_db -v db_data:/var/lib/postgresql/data -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword postgres:16.1-bullseye
```

컨테이너 터미널에 접근하여 psgl 을 이용해 DB에 접속합니다.

```
$ docker exec -it psql_db /bin/bash
rootm7523c983f729:/# psql -U postgres
psql (16.1 (Debian 16.1-1.pgdg110+1))
Type "help" for help.
```

SQL을 이용하여 테이블을 생성합니다.

```
# SQL
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cloud_wave (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   timestamp timestamp
);
```

생성한 테이블을 \dt 를 이용하여 확인합니다.

DB를 종료합니다.

```
$ docker stop psql_db
psql_db

# 컨텐이너 이름에 'psql_db'가 포함된 컨텐이너 목욕을 보여줍니다.
$ docker ps -a -f name=psql_db
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
```

컨테이너를 재생성 합니다.

컨테이너 내부에서 DB 테이블이 남아있는 것을 확인합니다.

## 연습2

#### [연습] bind mount를 사용하여 소스코드 변경하기

- Host의 ../app.는 컨테이너의 /code/app 와 바인드 되어야 합니다.
   이미지 이름은 was 로 설정합니다.

## 폴더 구조는 다음과 같습니다.

from typing import Union from fastapi import FastAPI app = FastAPI() @app.get("/")
def read\_root():
 return {"Hello": "World"}



Dockerfile 이 위치한 폴더에서 다음 명령어를 실행하여 이미지를 빌드합니다.

\$ docker build -t was:fast.1 .

#### 다음 명령어를 통해서 FastAPI 서버를 실행합니다.

1 docker run --mame bind -p 80:80 -v =FOLDER\_PATHO-lappy/code/App wasffast.1

INVO: will watch for changes in these directories: [//code/app wasffast.1

INVO: will watch for changes in these directories: [//code/app wasffast.1


INVO: started reloader process [1] using stateload

INVO: started server process [3]

INVO: wasfing for application startup.

INVO: Application startup.

#### http://localhost/redoc 에 접속하여 API 목록을 확인합니다.



#### File 업데이트 하기

main.py를 다음과 같이 수정합니다.



http://localhost/redoc 에 접속하면 get\_hostname API가 추가된 것을 확인할 수 있습니다.



바인드를 통해서 호스트 디렉토리랑 컨테이너 디렉토리가 바인드 되어서 호스트에서 수정한 파일이 컨테이너에도 즉각즉 각 반영이 되는 것

```
requirement.txt
안에는
fastapi
```

인터프리터 언어에서만 이런 작업이 가능하고 자바 스프링은 빌드를 해야하기 때문에 이런 작업이 힘들다 <folder\_path $> \Rightarrow .$ 

## 네트워크

## 1.6. Docker 네트워크

Usage: docker network COMMAND

Manage networks

Commands:

connect Connect a container to a network

create Create a network

disconnect Disconnect a container from a network

inspect Display detailed information on one or more networks

List networks 1s

prune Remove all unused networks Remove one or more networks

## 네트워크 생성

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network\_create/

docker network create [OPTIONS] NETWORK

### 주요 옵션

Option	Short	Default	ult Description	
driver	-d	bridge	네트워크에서 사용할 드라이버를 선언합니다.	
label			네트워크의 라벨을 설정합니다.	

### 네트워크 드라이버

• bridge

동일한 Host 컴퓨터 내에서 컨테이너끼리 통신하기 위해 사용합니다.

host

컨테이너가 Host 와 동일한 네트워크를 사용합니다.

none

Host 와 완벽히 격리된 네트워크입니다.

#### 주의사항

• host 네트워크는 인스턴스 별로 한 개만 생성할 수 있습니다.

## [예시] bridge 네트워크 생성하기

**\$** docker network create -d bridge private

브릿지 = 컨테이너끼리 사설 ip로 묶는다 따라서 호스트에서 컨테이너로 전송은 안된다.

호스트 = 로컬에서 컨테이너로 마음대로 전송 접속 가능

호스트랑 컨테이너가 네트워크가 묶어진 것이기에 둘이 같은 포트로 작업 불가능하다.

none = ip가 할당이 안된 수준 접근 불가 통신 안하겠다

```
PS C:\programming\test4> docker network create -d bridge private
cd3a6fb9794c6ba972a66871c4f26bc158591eccc6fe34bc1ae59301be58c54d
PS C:\programming\test4> docker network ls
NETWORK ID
               NAME
                         DRIVER
              bridge
a32dab3c0b5b
                         bridge
                                   local
c007d12986a4
                         host
                                   local
               host
74a194193d67
               none
                         null
                                   local
                                   local
cd3a6fb9794c
               private
                         bridge
PS C:\programming\test4>
```

## 네트워크 목록 보기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network ls/

```
docker network ls [OPTIONS]

Aliases:
docker network ls, docker network list
```

#### 주요 옵션

Option	Short	Default Description	
filter	-f		지정된 조건에 맞는 네트워크만 표시합니다.
quiet	-q		네트워크 ID만 표기합니다.

## [예시] host 네트워크만 조회하기

```
$ docker network ls -f driver=host

NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE
b107e82764b5 host host local
```

## 네트워크 연결

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network\_connect/

docker network connect [OPTIONS] NETWORK CONTAINER

#### 주요 옵션

Option	Short	Default	Description
alias			네트워크 alias를 추가합니다.
ip			IPv4 주소를 지정합니다.

## 네트워크 연결 제거

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network disconnect/

docker network disconnect [OPTIONS] NETWORK CONTAINER

## 네트워크 삭제

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network\_rm/

docker network rm NETWORK [NETWORK...]

network rm은 한 개 이상의 명시된 네트워크들을 삭제하는 명령입니다.

## 모든 네트워크 삭제

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network\_prune/

docker network prune [OPTIONS]

network prune 은 사용하지 않는 모든 네트워크들을 삭제하는 명령어 입니다.

#### 주요 옵션

Option	Short	Default	Description
filter			필터링 조건을 설정합니다.

## 연습1









## 연습2

#### [연습] alias를 이용하여 ip 없이 컨테이너 통신하기

다음과 같이 ubuntu 컨테이너를 생성하고 필요한 Package 를 생성합니다.

```
$ docker run --name main -itd ubuntu:22.04
$ docker exec main /bin/bash -c "apt-get update && apt-get upgrade && apt-get
install -y wget dnsutils"
```

nginx 컨테이너를 다음과 같이 3개 생성합니다.

```
$ docker run --rm -d --net private --net-alias web_app --name nginx1 nginx:latest
$ docker run --rm -d --net private --net-alias web_app --name nginx2 nginx:latest
$ docker run --rm -d --net private --net-alias web_app --net-alias ready --name
nginx3 nginx:latest
```

main 컨테이너에서 web\_app에 대해 dig을 사용하면, 다음과 같이 DNS 질의에 대한 용답이 없는 것을 확인할 수 있습니다.

nslookup web app 을 이용하여 확인해도 됩니다.

```
S docker exec main dig web_app

; <>> Dig 9.18.18-Oubuntu0.22.04.1-Ubuntu <>> web_app
;; global options: -cnd
;; Got answer:
;; >>>HEADER<-< opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 53782
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COONIE: bodz/efl/fla57fd (echoed)
;; QUESTION SECTION:
```

main 컨테이너에 private 네트워크를 다음과 같이 연결합니다.

```
$ docker network connect --alias main private main
$ docker inspect main -f "Alias:{{ println
.Networksettings.Networks.private.Aliases }}P:{{ println
.Networksettings.Networks.private.IPAddress }}"
Alias:[main 51c471535b96]
IP:172.19.0.5
```

다시 한번 main 서버에서 dig를 사용하면 3개 컨테이너의 IP가 반환된 것을 확인할 수 있습니다.

```
$ docker exec main dig web_app

; <>> Di6 9.18.18-Oubuntu0.22.04.1-ubuntu <>> web_app
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; >>>HEADER</->
;; >>>HEADER</->
; (Got answer:
;; >>>HEADER</->
; (Guestion section:
;web_app. In A

;; ANSWER SECTION:
web_app. 600 IN A 172.19.0.4
web_app. 600 IN A 172.19.0.2
web_app. 600 IN A 172.19.0.3

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.11853(127.0.0.11) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 23 07:51:11 UTC 2023
;; MSG SIZE rcvd: 94
```

다음과 같이 ping 을 사용할 때마다 응답하는 IP가 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.

```
$ docker exec main apt-get install -y iputils-ping
$ docker exec main ping web_app
PTNG web_app (172.19.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nginxl.private (172.19.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from nginxl.private (172.19.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from nginxl.private (172.19.0.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.076 ms
...
$ docker exec main ping web_app
PTNG web_app (172.19.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nginx3.private (172.19.0.4): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.136 ms
64 bytes from nginx3.private (172.19.0.4): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.073 ms
...
```

```
root@a85f93f19ce4:/# ping web_app
PING web_app (172.18.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nginx1.private (172.18.0.4): icmp seq=1 ttl=64 time=0.029 m
64 bytes from nginx1.private (172.18.0.4): icmp seq=2 ttl=64 time=0.105 m
^C
--- web_app ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.029/0.067/0.105/0.038 ms
root@a85f93f19ce4:/# ping web_app
PING web_app (172.18.0.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nginx3.private (172.18.0.6): icmp seq=1 ttl=64 time=0.095 m
64 bytes from nginx3.private (172.18.0.6): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.099 m
64 bytes from nginx3.private (172.18.0.6): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.130 m
S
^C
--- web_app ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.095/0.108/0.130/0.015 ms
root@a85f93f19ce4:/# ping web app
PING web_app (172.18.0.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nginx2.private (172.18.0.5): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.081 m
64 bytes from nginx2.private (172.18.0.5): icmp seq=2 ttl=64 time=0.077 m
```

### 바뀌는 거 확인 가능하다

```
root@a85f93f19ce4:/# nslookup web_app
Server: 127.0.0.11
Address: 127.0.0.11#53

Non-authoritative answer:
Name: web_app
Address: 172.18.0.5
Name: web_app
Address: 172.18.0.4
Name: web_app
Address: 172.18.0.6
```

#### 실습 1


## [실습] DB를 alias를 이용하여 연결하기

연습 문제(bridge 네트워크를 이용하여 컨테이너 연결하기)에서 IP 대신 DNS를 이용하세요

- PostgreSQL과 PgAdmin 컨테이너를 생성합니다
- private 네트워크를 DB에 연결하면서 Alias 를 설정합니다.
- PgAdmin 에서 IP 대신 Alias 를 이용하여 DB에 연결합니다.

### 서버 레지스터 할 떄 ip가 아닌 alias를 넣어보자

```
PS C:\programming\test4> docker run --rm -d --net private --net-alias rea l_db --name real_db -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword postgres:16.1-b ullseye da463e67606174272a2d9077a9912a86638c92631b6789116ae7985478261bc3
```



### **Docker commit**

## 1.7. Docker Advance - Image

### **Docker commit**

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/commit/

docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]

#### 주요 옵션

Option	Short	Default	Description
author	-a		Author 를 설정합니다.
change	-c		추가로 적용할 Dockerfile 명령어를 설정합니다.
message	-m		Commit message
pause	-p	true	commit 동안 컨테이너를 중지합니다.

### 주의사항

- Production 에서 사용할 이미지라면 commit 대신 Dockerfile 을 기반으로 제작하는 것이 좋습니다.
- 볼륨(volume)에 저장된 데이터는 포함되지 않습니다.
- --pause 옵션을 설정하지 않은 경우, commit 하는 동안 컨테이너를 중지(pause)됩니다.
- --change 에서 지원하는 명령어는 다음과 같습니다
  - o CMD
  - ENTRYPOINT
  - o ENV
  - EXPOSE
  - LABEL
  - o ONBUILD
  - USER
  - VOLUME
  - WORKDIR

일종의 스냅샷이다. 어떠한 이미지에 변경을 가했을 때 그 변경까지 저장하며 다른 이미지로 기록하고 싶을 때 commit을 한다.

## 연습1

Χ

## 연습 문제

### [연습] Commit을 이용하여 패키지가 추가로 설치된 이미지 생성하기

다음과 같이 Ubuntu 컨테이너를 실행합니다.

```
$ docker run -it -d --name base ubuntu:22.04
ebb9fe13e5cfb0747e5bea1db7c41ef30bf416bdcd643d7311e161ee4300b628
```

curl 설치 여부를 확인합니다.

```
$ docker exec base apt list --installed "curl*"
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Listing...
```

다음과 같이 Curl 을 설치한 후, 설치 여부를 재확인합니다.

```
$ docker exec base /bin/bash -c "apt-get update && apt-get upgrade && apt-get
install -y curl"

$ docker exec base apt list --installed "curl*"

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Listing...
curl/jammy-updates,jammy-security,now 7.81.0-lubuntul.15 amd64 [installed]
```

commit 을 이용하여 base 컨테이너를 다음과 같이 저장합니다.

```
$ docker commit base commit:v1
sha256:56c923d569eccda8bd094286ca7356ea2fa1a3a7794df6f22369980dd78bc943

$ docker images commit
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
commit v1 56c923d569ec 16 seconds ago 132MB
```

저장된 이미지를 실행하여 curl 이 설치되어 있는지 확인합니다.

```
$ docker run --name restore commit:v1 apt list --installed "curl*"

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Listing...

curl/jammy-updates,jammy-security,now 7.81.0-lubuntu1.15 amd64 [installed]
```

### [연습] 실행중인 컨테이너의 Port를 추가로 Expose 하기

컨테이너를 다음과 같이 생성하고, Port 가 노출되지 않은 것을 체크합니다다.

```
$ docker run -it -d --name base ubuntu:22.04
$ docker ps

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS

PORTS NAMES

51c471535b96 ubuntu:22.04 "/bin/bash" 2 hours ago Up 2 hours

base
```

--change 옵션을 이용하여 80번 포트를 Expose 합니다.

이 때, 기존에 실행중인 컨테이너가 멈추지 않도록 --pause 를 false 로 설정합니다.

```
$ docker commit --change="EXPOSE 80" --pause=false base commit:v1 sha256:f908d82f79101ec792d5383a627c8ffa9dd92d65bf5674cf0ad8e9c0c7c943b2
```

저장한 이미지를 사용하여 새로운 컨테이너를 생성하고, 80번 포트가 열려있는 것을 확인합니다.

```
$ docker run -itd commit:v1
c551f14323f9bc6dccf23b0a68fb9c4610e73079e7d76fe09306ed35aa8c0f57
$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE
                        COMMAND
                                                CREATED
            PORTS
                         NAMES
                         "/bin/bash"
c551f14323f9 commit:v1
                                               About a minute ago Up
About a minute 80/tcp commit
51c471535b96 ubuntu:22.04 "/bin/bash"
                                               2 hours ago
                                                                  Up 2
hours
                     base
```

inspect 를 사용하면 다음과 같이 commit:v1 이미지에 새로운 레이어가 추가되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

jg 가 설치되어 있지 않은 경우, Appendix 를 참고하여 설치해주세요.

```
$ docker inspect ubuntu:22.04 | jq ".[0].RootFS.Layers"
[
    "sha256:a1360aae5271bbbf575b4057cb4158dbdfbcae76698189b55fb1039bc0207400"
]
$ docker inspect commit:v1 | jq ".[0].RootFS.Layers"
[
    "sha256:a1360aae5271bbbf575b4057cb4158dbdfbcae76698189b55fb1039bc0207400",
    "sha256:36005e181ab5ff954b4d4191c6a3f6a69a62cf2d3367c53e6889ee2d14757c44"
]
```

### Docker build x

## **Docker buildx**

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/buildx/

```
Usage: docker buildx [OPTIONS] COMMAND
Extended build capabilities with BuildKit
Options:
     --builder string Override the configured builder instance
Management Commands:
 imagetools Commands to work on images in registry
Commands:
 bake
            Build from a file
 build
           Start a build
 create
            Create a new builder instance
            Disk usage
 inspect
           Inspect current builder instance
 1s
            List builder instances
            Remove build cache
 prune
            Remove a builder instance
 rm
            Stop builder instance
 stop
            Set the current builder instance
 use
 version
            Show buildx version information
Run 'docker buildx COMMAND --help' for more information on a command.
```

doucker buildx build <> ⇒ builder 를 사용

#### builder 목록 확인하기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/buildx\_ls/

docker buildx ls

#### [예시] 현재 사용중인 builder 확인하기

현재 선택된 builder는 \*이 붙어있습니다.

\$ docker buildx ls NAME/NODE DRIVER/ENDPOINT STATUS BUILDKIT default \* docker default default running v0.11.6+616c3f613b54 linux/amd64, linux/amd64/v2, linux/amd64/v3, linux/am64, linux/riscv64, linux/prc64le, linux/s390x, linux/386, linux/mips64le, linux/mips64, linux/arm/v7, linux/arm/v6

#### builder 생성하기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/buildx\_create/

docker buildx create [OPTIONS] [CONTEXT|ENDPOINT]

Option	Short	Default	Description
driver			사용할 드라이버를 설정합니다. (docker-container, kubernetes, remote)
driver-opt			드라이버에 따른 옵션을 설정합니다.
name			builder 이름을 지정합니다.
platform			platform을 지정합니다.
use			생성 후 해당 builder 를 사용합니다.

#### Dirver별 특징

### https://docs.docker.com/build/drivers/

Feature	docker	docker- container	kubernetes	remote
Automatically load image				

Feature	docker	docker- container	kubernetes	remote
Cache export	<b>/*</b>	<b>~</b>		
Tarball output		<u>~</u>	<u>~</u>	<u>~</u>
Multi-arch images		<b>~</b>		
BuildKit configuration		<b>~</b>		Managed externally

### [예시] Multi-platform용 builder 생성하기

\$ docker buildx create --driver docker-container --name multi-builder --platform linux/amd64,linux/arm64

\$ docker buildx inspect multi-builder

multi-builder docker-container Driver: Last Activity: 2024-07-07 06:39:02 +0000 UTC

Nodes:

multi-builder0

Endpoint: npipe:///./pipe/docker\_engine
Status: inactive

Platforms: linux/amd64\*, linux/arm64\*

## builder 정보 조회

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/buildx\_inspect/

```
docker buildx inspect [NAME]
```

### [예시] 현재 사용중인 builder 조회하기

```
Platforms: linux/amd64, linux/amd64/v2, linux/amd64/v3, linux/arm64,
linux/riscv64, linux/ppc64le, linux/s390x, linux/386, linux/mips64le,
linux/mips64, linux/arm/v7, linux/arm/v6
org.mobyproject.buildkit.worker.moby.host-gateway-ip: 192.168.65.254
GC Policy rule#0:
          false
A11:
type==source.local,type==exec.cachemount,type==source.git.checkout
Keep Duration: 172.8µs
Keep Bytes:
             2.764GiB
GC Policy rule#1:
              false
Keep Duration: 5.184ms
Keep Bytes: 20GiB
GC Policy rule#2:
All:
            false
Keep Bytes: 20GiB
GC Policy rule#3:
           true
A11:
 Keep Bytes: 20GiB
```

#### builder 선택하기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/buildx\_use/

docker buildx use [OPTIONS] NAME

Option	Short	Default	Description
default			default 로 설정합니다.

#### 이미지 빌드하기

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/buildx\_build/

docker buildx build [OPTIONS] PATH | URL | -

#### 주요 옵션

Option	Short	Default	Description	
build-arg			ARG 를 설정합니다.	
file	-f		Dockerfile 의 경로를 지정합니다.	

Option	Short	Default	Description
label			라벨을 추가합니다.
no-cache			이미지 빌드시 캐시를 사용하지 않습니다.
platform			platform을 지정합니다.
pull			관련된 이미지를 저장 유무에 관계없이 pull 합니다.
load			이미지를 host 에 저장합니다. (output=type=docker 와 동일합니다.)
push			이미지를 registry 에 저장합니다 (output=type=registry 와 동일합니다.)
tag	-t		이름과 Tag 를 설정합니다.

### 주의사항

- docker 드라이버를 사용하는 builder는 단일 platform 이미지만 빌드할 수 있습니다.
- [docker 드라이버가 아닌 다른 드라이버를 사용하는 경우 --1oad 를 사용하여야 이미지를 가져올 수 있습니다.
  - --load 는 export 를 이용하여 이미지를 추출하고 import 합니다.
- 2개 이상의 platform을 지원하는 이미지를 제작하는 경우 --load가 불가능하므로 --push를 통해 registry로 바로 업로드해야 합니다.

#### [예시] linux/arm/v7용 이미지 제작하기

현재 builder에서 지원하는 platform을 다음과 같이 확인합니다.

```
$ docker buildx inspect --bootstrap
Name: multi-arch-builder
Driver: docker-container
Last Activity: 2023-12-23 13:46:16 +0000 UTC
...
Platforms: linux/amd64, linux/amd64/v2, linux/amd64/v3, linux/arm64,
linux/riscv64, linux/pc64le, linux/as90x, linux/386, linux/mips64le,
linux/mips64, linux/arm/v7, linux/arm/v6
...
```

--platform 옵션을 이용하여 linux/arm/v7용 이미지를 제작합니다.

```
$ docker buildx build --platform linux/arm/v7 -t cloudwave:arm .
...
$ docker image inspect cloudwave:arm -f "arch: {{ .Architecture }}/{{ .Variant }}"
arch: arm/v7
```

build할 떄 load나 push 둘 중 하나는 무조건 해야 한다. 안그러면 로컬에 남아있기 때문에 사용 불가

### 연습1

### [연습] buildx를 이용하여 ARM용 cloudwave:base.v1 이미지 제작하기

[연습] 실습용 ubuntu 이미지 제작하기

buildx 1s 를 이용하여 현재 사용중인 builder 가 지원하는 platform 목록을 확인합니다.

```
$ NAME/NODE DRIVER/ENDPOINT STATUS BUILDKIT
PLATFORMS
default * docker
default default running v0.11.6+616c3f613b54
linux/amd64, linux/amd64/v2, linux/amd64/v3, linux/arm64, linux/riscv64,
linux/ppc64le, linux/s390x, linux/386, linux/mips64le, linux/mips64,
linux/arm/v7, linux/arm/v6
```

buildx build 명령어를 이용하여 linux/arm/v7용 이미지를 제작합니다.

```
# builder의 driver가 docker인 경우
$ docker buildx build --platform linux/arm/v7 -t cloudwave:arm.v1 .
# builder의 driver가 docker-container인 경우 `--load` 옵션을 추가합니다.
$ docker buildx build --platform linux/arm/v7 -t cloudwave:arm.v1 --load .
```

다음 명령어를 실행하여 생성한 이미지의 Architecture 를 확인 할 수 있습니다.

```
$ docker image inspect cloudwave:arm.v1 -f "arch: {{ .Architecture }}/{{ .Variant
}}"
arch: arm/v7
```

```
Dockerfile

FROM linuxserver/code-server:4.90.3

ENV TZ="Asia/Seoul"

ENV PUID=1000

ENV PGID=1000

RUN apt-get update && apt-get -y upgrade

RUN apt install -y ca-certificates curl gnupg software-properties-common wget unzi
```

해당 dockerfile로 할 경우 - -platform을 linux/arm64로 해야 한다. docker buildx build --platform linux/arm64 -t cloudwave:arm.v1


### 실습

## [실습] buildx를 이용하여 Multi-platform 이미지 제작하기

- 1. Docker Hub 에 로그인 합니다.
- 2. docker-container 를 사용하는 builder 를 생성합니다.
  - o --use 옵션을 사용하여 바로 사용할 수 있도록 설정합니다.
- 3. 다음 조건을 만족하는 Multi-platform 이미지를 build 합니다
  - o --push 를 이용하여 Docker Hub 로 업로드해야 합니다.
  - o 이미지는 1inux/amd64, arm/v6 를 지원해야 합니다.
- 4. Docker Hub 에서 업로드한 이미지를 확인합니다.

```
docker buildx create --use --driver docker-container --name multi-builder2 --platf

docker buildx build --push --platform linux/amd64,linux/arm/v7 -t dlwpdnr213/cloud
```





## Multi Stage

dockerfile (go - compile)

FROM 베이스 이미지로부터 시작

CMD 로 끝나는 것이 일반적 FROM이 두번 쓰였다

```
FROM golang:1.19-alpine as build
WORKDIR /app
COPY src ./
RUN CGO_ENABLED=0 go build -o main
FROM scratch as release
COPY --from=build /app/main /app/
```

# WORKDIR /app CMD ["/app/main"]

Build time시의 종속성과 Run Time 시의 종속성은 전혀 같지 않다.

scratch는 compile할 수는 없지만 compile된 bin 파일을 실행할 능력은 가진 이미지임 COPY --from=build /app/main /app/ 이 코드를 통해서 bin파일을 가져오는 것임


즉 멀티 스테이지는 오류 가능성을 줄이고 런타임 시에 필요한 것만 남겨놓기 위한 기법 이 것은 옵셔널한 방법 굳이 안해도 되지만 하면 매우 좋다

## 종합 실습 1

## 종합 문제

## [실습-1] code-server 실행하기

code-server 는 Web에서 VS Code를 사용할 수 있게 만들어주는 서비스입니다.



- linuxserver/code-server:4.90.3 이미지를 사용하여 컨테이너를 생성합니다.
  - o 컨테이너의 이름은 ide 로 설정합니다.
  - ㅇ 8443 포트를 노출합니다.
- 다음과 같이 환경변수를 설정합니다.

```
PASSWORD=password

DEFAULT_WORKSPACE=/code

PUID=1000

PGID=1000

TZ="Asia/Seoul"
```

- 다음과 같이 Volume을 설정합니다.
  - o 로컬 머신의 src 디렉토리를 컨테이너의 /code 디렉토리에 마운트 합니다.
  - o 로컬 머신의 /var/run/docker.sock 를 컨테이너의 /var/run/docker.sock 에 마운트 합니다.
- 브라우저에서 localhost:8443 로 접속하여 서비스가 사용 가능한지 확인합니다.

## local은 상관없지만 컨테이너 포트가 8443

환경변수 5개

```
docker volume create config

docker run -d --name ide -p 8443:8443 -e PASSWORD=password -e SUDO_PASSWORD=wave -
```

## 실습2

## [실습-2] Code-server에 Docker 설치하기

- exec 를 사용하여 컨테이너의 Shell에 접근합니다.
- 다음 스크립트를 사용하여 Docker를 설치합니다.
  - https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#install-using-the-repository

```
apt-get update
apt-get install ca-certificates curl
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fssL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
   "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
   tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
apt-get update
apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli
```

• VSC 터미널에서 다음 명령어를 사용하여 Docker 버젼을 확인합니다.

