
# 정수와 실수

- 보수와 Overflow
- 부동소수점 실수(IEEE 754)



# 정수



# 정수 리터럴

→ 정수를 표현하는 방법

→소수점 또는 10의 거듭제곱 없이 숫자문자로만 표현된 숫자

즉 소수부분이 없는 숫자 (예: 134)

### 보수: 특정한 수를 만들기 위한 보충해야하는 수

[ 10 진수 ]

19에 대한 9의 보수 (19에 대한 99의 보수) → 99을 만들기 위해 19에 보충해주어야 하는 수 → 80

 9 9

 1 9

 2 0

 8 0

 10의 보수 = 9의 보수 +1

 8 0

빼기의 결과를 더하기를 이용하여 얻기 위해 보수사용


## [2 진수]


0101에 대한 1의 보수 (0101에 대한 1111의 보수)

- → 1111을 만들기 위해 0101에 보충해주어야 하는 수
- **→** 1010

0101에 대한 2의 보수 (0101에 대한 10000의 보수)

- → 10000을 만들기 위해 0101에 보충해주어야 하는 수
- **→** 1011





unsigned ← 4bit 2진수 시스템 → signed

15	1	1	1	1
14	1	1	1	0
13	1	1	0	1
12	1	1	0	0
11	1	0	1	1
10	1	0	1	0
9	1	0	0	1
8	1	0	0	0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0

					_
15	1	1	1	1	-1
14	1	1	1	0	-2
13	1	1	0	1	• )
12	1	1	0	0	] -3
11	1	0	1	1	
10	1	0	1	0	
9	1	0	0	1	-7
8	1	0	0	0	2의 보수
 7	0	1	1	1	23
6	0	1	1	0	
5	0	1	0	1	
4	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	
2	0	0	1	0	
1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	
					 2의 보수→ 0000


1				
	0	1	1	1
-	0	1	1	0
	0	1	0	1
	0	1	0	0
	0	0	1	1
	0	0	1	0
-	0	0	0	1
	0	0	0	0
	1	1	1	1
	1	1	1	0
	1	1	0	1
	1	1	0	0
	1	0	1	1
	1	0	1	0
	1	0	0	1
	1	0	0	0
		0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

### 2의 보수 표현 (4bit)

						_				
7	,	0	1	1	1					
6		0	1	1	0					
5		0	1	0	1					
4		0	1	0	0	<del>(</del>		2	<b>- 4</b>	
3		0	0	1	1					
2		0	0	1	0			=2	+ (-4	.)
1		0	0	0	1					
0		0	0	0	0	2의	보수	=0	010+1	1100
-1	L	1	1	1	1					
-2	2	1	1	1	0			=1	110	
-3	3	1	1	0	1			•		
-4	1	1	1	0	0	<del>-</del>	J	= -	-2	
-5	5	1	0	1	1			_	_	
-6	6	1	0	1	0					
-7	7	1	0	0	1					
0		1	0	0	0					

## 4bit 2진수 시스템


### unsigned에는 2의 보수를 반환하는 단항연산자 – 를 사용할 수 없다!!!



## 4bit 2진수 시스템에서 뎟셈과 뺄셈




→ 계산 결과가 4비트로 표현할 수 있는 숫자 범위를 벗어나는 것




## 3+2 = 5

더한 결과 5가 4비트로 표현할 수 있는 숫자 범위(-8~+7)안에 있음
→ No Overflow



#### Overflow 확인 방법


→ 마지막 자리로 올라오는 올림수(carry)와 마지막 자리에서 다음 자리로 올려주는 올림수가 같으면 Overflow가 아니다.!!!




### **Overflow Check with XOR Gate**


Overflow 확인은 논리회로의 XOR 게이트를 이용해서 할 수 있다.

2 inp	ut XO	R gate
A	В	A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0







# 7-2=5




#### No Overflow!!




## 4-6=-2




#### No Overflow!!




# -2-5=-7




#### No Overflow!!




## 5+4=-7




#### Overflow !!



## -5-7=+4




### Overflow !!



00		양수 8+2=		수	큰 수-작은 수 <b>=</b> 양수 (7-2=7+(-2)=5)						작은 수 - 큰 수= 음수 (4-6=4+(-6)=-2)					
carry	0	1	0		carry	1	1	0			carry	0	0	0		
	0	0	1	1		0	1	1	1			0	1	0	0	
+	0	0	1	0	+	1	1	1	0		+	1	0	1	0	
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1		0	1	1	1	0	
음수 + 음수= 음수 (-2-5=+(-2)+(-5)=-7)					! 양수	+ = (5+4			음수		큰 음수		큰 음 -7=·		양수	
carry	1	1	0		carry	1	0	0			carry	0	1	1		
	1	1	1	0		0	1	0	1			1	0	1	1	
+	1	0	1	1	+	0	1	0	0		+	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1		1	0	1	0	0	

# 부동소수점 실수



# 실수 리터럴


→ 실수를 표현하는 방법

→소수점으로 표현된 숫자 (예: 13.4 / 1. / .5)


→10의 거듭제곱으로 표기하는 과학적 표기법이 적용된 숫자

(예: 123E-1 / 1e+3) 알파벳 e 또는 E,대소문자 구분없음

### IEEE 754 부동소수점 표현



#### 정수부분이 1이 되도록 이진수 지수형식으로 표현



메모리에 저장된 값

00 00 20 40