
§6-5循环过程 卡诺循环

(热力学第一定律的应用,引入第二定律的桥梁)

- 一. 循环过程
 - 1. 定义:系统经历一系列变化后又回到初始状态的整

个过程叫循环过程。

准静态循环过程: 相图中的闭合曲线




顺时针:正循环

逆时针: 逆循环

2. 共同特征

$$\Delta E = 0$$
 热力学第一定律: $Q_{\beta} = A_{\beta}$


3. 正循环及其效率



特征: $Q_{\alpha} = A_{\alpha} > 0$

热机的循环:

从外界吸热→对外做功



实例:蒸汽机的循环


$$A_{\text{th}} = A_1 - A_2 = A$$


$$Q_{/\!\!/}=Q_1-Q_2=A$$

效率:
$$\eta = rac{A_{\scriptscriptstyle{eta}}}{Q_{\scriptscriptstyle{oldsymbol{ ilde{Q}}}}}$$

$$=\frac{Q_{1}-Q_{2}}{Q_{1}}$$

$$=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$






热机的能量转换:

人高温热源吸热
$$Q_1$$
 (可能不止一个)
$$Q_1$$
 (可能不止一个)
$$A_{\mu} = Q_{\mu} = Q_1 - Q_2$$
 代价
$$\chi$$
 效果

热机效率:


$$\eta = \frac{A_{/\!\!\!/}}{Q_{/\!\!\!/}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

4. 逆循环及致冷系数




特点: $Q_{\mathcal{P}} = A_{\mathcal{P}} < 0$


致冷机的循环:
外界对系统做功——系统向外界放热




介绍:空调机的循环 — 致冷机与热泵原理的结合 压缩机作功,吸热传向高温热源

季节	作用	低温热源	高温热源	效果
夏天	冷泵 (A)	房间(Q2)	大气(Q1)	室内降温(对房间致冷)
冬天	热泵 (A)	大气 (Q2)	房间(Q1)	室内升温 (对大气致冷)





二、卡诺循环




卡诺: Sadi Carnot 1796—1832 法国青年工程师,具有科学家素质。 着眼点高,热力学创始人之一。

"为了最完整地研究由热得到动力的道理,必须不依赖于任何特定机构和任何特殊的工作物质,必须使所进行的讨论不仅适合于蒸汽机,而且可以应用于一切可以想象的热机,不管它们用的什么物质,也不管它们如何动作" - - - + 卷

1. 研究循环过程的理想模型 —— 卡诺循环

思考: 试设想最简单的循环模型



要无穷多个热源才能得以实现


外形简单,实际上复杂

卡诺循环:工作物质只与两个恒温热源交换能量的准静态循环

卡诺正循环或卡诺逆循环特点:

- 1) 与两个恒温热源交换能量(两个等温过程)
- 2) 不与其它热源交换能量(两个绝热过程)


如何在 P-V 图中表示?




特点:


简单: 只需要两 热源


重要:可以组成 何一种循环



卡诺循环过程:







正循环

 $A \rightarrow B$ 等温膨胀 从 T_1 吸热

B→C绝热膨胀 对外作功 内能降低

 $C \rightarrow D$ 等温压缩 向 T_2 放热

D→ A绝热压缩 外界对气体作功 内能升高


2. 理想气体的卡诺循环

1) 正循环效率

等温过程:

$$1 \to 2$$
 $Q_1 = A_1 = \frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$

$$3 \rightarrow 4$$
 $|Q_2| = \frac{M}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$ 绝热过程:



$$2 \to 3 \qquad T_1 V_2^{r-1} = T_2 V_3^{r-1}$$

$$4 \to 1 \qquad T_1 V_1^{r-1} = T_2 V_4^{r-1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{\frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - \frac{M}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{\frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta \in T_1, T_2$$
 決定
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad T_1 \neq \infty \quad T_2 \neq 0 \quad \eta < 1$$


提高 η 途径,升高 T_1 ,降低 T_2

2) 逆循环致冷系数

等温过程:

$$2 \to 1 \quad |Q_1| = A_1 = \frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$4 \to 3 \quad Q_2 = \frac{M}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$



绝热过程:

$$3 \to 2 \qquad T_1 V_2^{r-1} = T_2 V_3^{r-1}$$
$$1 \to 4 \qquad T_1 V_1^{r-1} = T_2 V_4^{r-1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{\frac{M}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{\frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - \frac{M}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}$$

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

 $T_2 \downarrow w \downarrow$ 要从温度越低的低温热源中吸热就要消耗更多的功。

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$w = \frac{Q_2}{A}$$

对一切循环适用

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

只对卡诺循环适用