
§ 5-7 玻尔兹曼分布律重力场中粒子按高度分布

1. 玻尔兹曼分布律

当分子处于保守力场时,麦克斯韦速率分布律中的指数项应以总能量 $E = E_k$ 代替动能 E_k , 这样在保守力场中分子的空间分布也不均匀。



玻尔兹曼

玻尔兹曼计算得到系统在某一微小区域 x-x+dx, y-y+dy, z-z+dz 及 $v_x-v_x+dv_x$, $v_y-v_y+dv_y$, $v_z-v_z+dv_z$ 的分子数密度为 n_0

$$\mathbf{d}N = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} \mathbf{d}v_{\mathbf{x}} \mathbf{d}v_{\mathbf{y}} \mathbf{d}v_{\mathbf{z}} \mathbf{d}x \mathbf{d}y \mathbf{d}z$$

设气体分子处于某一保守力场中,分子势能为 ε_{p} ,则其分子数密度仍遵从上式。

在空间某一微小区域 x-x+dx, y-y+dy, z-z+dz 的分子数dN

$$\mathbf{d}N' = n_0 e^{-\frac{\boldsymbol{\varepsilon}p}{kT}} \mathbf{d}x \mathbf{d}y \mathbf{d}z$$

设 $E_p=0$ 处分子数密度为 n_0 ,

在保守力场中,分子总是优先占据势能较低的状态。

2. 重力场中气体分子按高度分布


重力场中考虑一竖直空气柱,

设 $E_p=0$ 处分子数密度为 n_0 ,

据
$$dN' = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz$$

在 Z 处分子数密度为

$$n = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$



当大气温度均匀时, 分子数密度随高度增 加按指数规律减小。

在同一高度 n n 派小更快

 $T \uparrow \square n$ 减小更慢

又据p = nkT

将分子数密度代入,得:

$$p = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{M_{mol}gz}{RT}}$$

设Z=0处分子数密度为 P_0 重力场中气体

的压强随高度的增加按指数规律减小。

恒温气压公式(高度计)

设温度不随高度变化

根据压强变化测高度,实际温度也随高度变化,测大气温度有一定的范围,是近似测量。

由上式可得高度 h 为:

$$z = \ln(p_0/p)RT/M_{mol}g$$