互斥锁、自旋锁、读写锁、悲观锁、乐观锁的应用场景

原创 小林coding **小林coding** 2020-09-15 17:41

最常用的就是互斥锁,当然还有很多种不同的锁,比如自旋锁、读写锁、乐观锁等,不 同种类的锁自然适用于不同的场景。如果选择了错误的锁,那么在一些高并发的场景 下,可能会降低系统的性能,这样用户体验就会非常差了。

所以,为了选择合适的锁,我们不仅需要清楚知道加锁的成本开销有多大,还需要分析 业务场景中访问的共享资源的方式,再来还要考虑并发访问共享资源时的冲突概率。那 接下来,针对不同的应用场景,谈一谈「互斥锁、自旋锁、读写锁、乐观锁、悲观锁| 的选择和使用。


互斥锁与自旋锁: 谁更轻松自如?

最底层的两种就是会「互斥锁和白旋锁」,有很多高级的锁都是基于它们实现的。当已 经有一个线程加锁后,其他线程加锁则就会失败,互斥锁和自旋锁对于加锁失败后的处 理方式是不一样的:

- 互斥锁加锁失败后, 线程会释放 CPU , 给其他线程; (无忙等待锁)
- **自旋锁**加锁失败后,线程会**忙等待**,直到它拿到锁;(忙等待锁)

互斥锁是一种「独占锁」,比如当线程 A 加锁成功后,此时互斥锁已经被线程 A 独 占了,只要线程 A 没有释放手中的锁,线程 B 加锁就会失败,于是就会释放 CPU 让给其他线程,既然线程 B 释放掉了 CPU, 自然线程 B 加锁的代码就会被阻塞。

对于互斥锁加锁失败而阻塞的现象,是由操作系统内核实现的。当加锁失败时,内核会 将线程置为「睡眠」状态, 等到锁被释放后, 内核会在合适的时机唤醒线程, 当这个线 程成功获取到锁后,于是就可以继续执行。如下图:



所以, 互斥锁加锁失败时, 会从用户态陷入到内核态, 让内核帮我们切换线程, 虽然简 化了使用锁的难度,但是存在一定的性能开销成本。会有两次线程上下文切换的成本:

- 当线程加锁失败时,内核会把线程的状态从「运行」状态设置为「睡眠」状态,然 后把 CPU 切换给其他线程运行:
- 接着, 当锁被释放时, 之前「睡眠」状态的线程会变为「就绪」状态, 然后内核会 在合适的时间,把 CPU 切换给该线程运行。

如果你能确定被锁住的代码执行时间很短,就不应该用互斥锁,而应该选用自旋锁,否 则使用互斥锁。

自旋锁是通过 CPU 提供的 CAS 函数 (Compare And Swap), 在「用户态」完 成加锁和解锁操作,不会主动产生线程上下文切换,所以相比互斥锁来说,会快一些, 开销也小一些。

- 一般加锁的过程,包含两个步骤:
 - 第一步, 查看锁的状态, 如果锁是空闲的, 则执行第二步;
 - 第二步,将锁设置为当前线程持有;

CAS 函数就把这两个步骤合并成一条硬件级指令,形成**原子指令**,这样就保证了这两 个步骤是不可分割的,要么一次性执行完两个步骤,要么两个步骤都不执行。

使用自旋锁的时候,当发生多线程竞争锁的情况,加锁失败的线程会「忙等待」,直到 它拿到锁。这里的「忙等待」可以用 while 循环等待实现,不过最好是使用 CPU 提供的 PAUSE 指令来实现「忙等待」,因为可以减少循环等待时的耗电量。

自旋锁是最比较简单的一种锁,一直自旋,利用 CPU 周期,直到锁可用。需要注 意,在单核 CPU 上,需要抢占式的调度器(即不断通过时钟中断一个线程,运行其 他线程)。否则,自旋锁在单 CPU 上无法使用,因为一个自旋的线程永远不会放弃 CPU.

自旋锁开销少,在多核系统下一般不会主动产生线程切换,适合异步、协程等在用户态 切换请求的编程方式,但如果被锁住的代码执行时间过长,自旋的线程会长时间占用 CPU 资源,所以自旋的时间和被锁住的代码执行的时间是成「正比」的关系,我们需 要清楚的知道这一点。

自旋锁与互斥锁使用层面比较相似,但实现层面上完全不同: 当加锁失败时,互斥锁用 「线程切换」来应对,自旋锁则用「忙等待」来应对。

它俩是锁的最基本处理方式,更高级的锁都会选择其中一个来实现,比如读写锁既可以 选择互斥锁实现, 也可以基于自旋锁实现。


读写锁: 读和写还有优先级区分?

读写锁从字面意思我们也可以知道,它由「读锁|和「写锁|两部分构成,如果只读取 共享资源用「读锁 | 加锁, 如果要修改共享资源则用「写锁 | 加锁。所以, 读写锁适用 于能明确区分读操作和写操作的场景。读写锁的工作原理是:

- 当「写锁」没有被线程持有时,多个线程能够并发地持有读锁,这大大提高了共享 资源的访问效率,因为「读锁!是用于读取共享资源的场景,所以多个线程同时持 有读锁也不会破坏共享资源的数据。
- 但是,一旦「写锁」被线程持有后,读线程的获取读锁的操作会被阻塞,而且其他 写线程的获取写锁的操作也会被阻塞。


所以说,写锁是独占锁,因为任何时刻只能有一个线程持有写锁,类似互斥锁和自旋 锁,而读锁是共享锁,因为读锁可以被多个线程同时持有。另外,根据实现的不同,读 写锁可以分为「读优先锁 | 和「写优先锁 | 。

读优先锁期望的是,读锁能被更多的线程持有,以便提高读线程的并发性,它的工作方 式是: 当读线程 A 先持有了读锁, 写线程 B 在获取写锁的时候, 会被阻塞, 并且在 阳寒过程中,后续来的读线程 C 仍然可以成功获取读锁,最后直到读线程 A 和 C 释 放读锁后,写线程 B 才可以成功获取读锁。如下图:



而写优先锁是优先服务写线程,其工作方式是: 当读线程 A 先持有了读锁,写线程 B 在获取写锁的时候,会被阻塞,并且在阻塞过程中,后续来的读线程 C 获取读锁时会 失败, 于是读线程 C 将被阳塞在获取读锁的操作, 这样只要读线程 A 释放读锁后, 写线程 B 就可以成功获取读锁。如下图:

而试官: 你说说互斥锁、自旋锁、读写锁、悲观锁、乐观锁的应用场景



读优先锁对于读线程并发性更好,但也不是没有问题。我们试想一下,如果一直有读线 程获取读锁,那么写线程将永远获取不到写锁,这就造成了写线程「饥饿」的现象。写 优先锁可以保证写线程不会饿死,但是如果一直有写线程获取写锁,读线程也会被「饿 死丨。

公平读写锁比较简单的一种方式是:用队列把获取锁的线程排队,不管是写线程还是读 线程都按照先进先出的原则加锁即可,这样读线程仍然可以并发,也不会出现「饥饿」 的现象。

互斥锁和自旋锁都是最基本的锁,读写锁可以根据场景来选择这两种锁其中的一个进行 实现。

乐观锁与悲观锁: 做事的心态有何不同?

前面提到的互斥锁、自旋锁、读写锁,都是属于悲观锁。悲观锁做事比较悲观,它认为 多线程同时修改共享资源的概率比较高,于是很容易出现冲突,所以访问共享资源前, 先要上锁。

那相反的,如果多线程同时修改共享资源的概率比较低,就可以采用乐观锁。乐观锁做 事比较乐观,它假定冲突的概率很低,它的工作方式是:先修改完共享资源,再验证这 2022/1/17 下午5:51

而试官: 你说说互斥锁、自旋锁、读写锁、悲观锁、乐观锁的应用场景

段时间内有没有发生冲突,如果没有其他线程在修改资源,那么操作完成,如果发现有 其他线程已经修改过这个资源,就放弃本次操作。

放弃后如何重试, 这跟业务场景息息相关, 虽然重试的成本很高, 但是冲突的概率足够 低的话,还是可以接受的。可见,乐观锁的心态是,不管三七二十一,先改了资源再 说。另外, 你会发现**乐观锁全程并没有加锁, 所以它也叫无锁编程**。

实际上,我们常见的在线文档,SVN 和 Git 也是用了乐观锁的思想,先让用户编辑代 码,然后提交的时候,通过版本号来判断是否产生了冲突,发生了冲突的地方,需要我 们自己修改后, 再重新提交。

乐观锁虽然去除了加锁解锁的操作,但是一旦发生冲突,重试的成本非常高,所以只有 在冲突概率非常低,且加锁成本非常高的场景时,才考虑使用乐观锁。

总结

开发过程中,最常见的就是互斥锁的了,互斥锁加锁失败时,会用「线程切换」来应 对, 当加锁失败的线程再次加锁成功后的这一过程, 会有两次线程上下文切换的成本, 性能损耗比较大。

如果我们明确知道被锁住的代码的执行时间很短,那我们应该选择开销比较小的自旋 锁,因为自旋锁加锁失败时,并不会主动产生线程切换,而是一直忙等待,直到获取到 锁,那么如果被锁住的代码执行时间很短,那这个忙等待的时间相对应也很短。

如果能区分读操作和写操作的场景, 那读写锁就更合适了, 它允许多个读线程可以同时 持有读锁,提高了读的并发性。根据偏袒读方还是写方,可以分为读优先锁和写优先 锁,读优先锁并发性很强,但是写线程会被饿死,而写优先锁会优先服务写线程,读线 程也可能会被饿死,那为了避免饥饿的问题,于是就有了公平读写锁,它是用队列把请 求锁的线程排队,并保证先入先出的原则来对线程加锁,这样便保证了某种线程不会被 饿死, 通用性也更好点。

互斥锁和自旋锁都是最基本的锁,读写锁可以根据场景来选择这两种锁其中的一个进行 实现。

面试官: 你说说互斥锁、自旋锁、读写锁、悲观锁、乐观锁的应用场景

另外, 互斥锁、自旋锁、读写锁都属于悲观锁, 悲观锁认为并发访问共享资源时, 冲突概率可能非常高, 所以在访问共享资源前, 都需要先加锁。

相反的,如果并发访问共享资源时,冲突概率非常低的话,就可以使用乐观锁,它的工作方式是,在访问共享资源时,不用先加锁,修改完共享资源后,再验证这段时间内有没有发生冲突,如果没有其他线程在修改资源,那么操作完成,如果发现有其他线程已经修改过这个资源,就放弃本次操作。

但是,一旦冲突概率上升,就不适合使用乐观锁了,因为它解决冲突的重试成本非常高。

不管使用的哪种锁,我们的加锁的代码范围应该尽可能的小,也就是加锁的粒度要小,这样执行速度会比较快。再来,使用上了合适的锁,就会快上加快了。