

Configuración de Red en CentOS 7 con VirtualBox

Guía paso a paso para configurar una dirección IP dinámica (DHCP) o estática en una máquina virtual CentOS 7 utilizando VirtualBox.

1. Configurar la Red en VirtualBox

1. Apaga la máquina virtual.
2. Ir a Configuración → Red.
3. Habilitar Adaptador 1.

Opciones:

- NAT: Internet automático.
- Adaptador Puente: IP dentro de la red local.
- Solo-Anfitrión: Comunicación entre host y VM.

2. Verificar Interfaces de Red

Comandos:

```
ip addr
```

```
nmcli device status
```

3. Configurar DHCP

Editar archivo:

```
sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
```

Contenido:

```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
NAME=enp0s3
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
```

Reiniciar:

```
sudo systemctl restart network
```

4. Configurar IP Estática

Editar:

```
sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
```

Contenido:

```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
NAME=enp0s3
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.1.100
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4
```

Reiniciar:

```
sudo systemctl restart network
```

5. Verificar Configuración

```
ip addr
ping 8.8.8.8
ping google.com
```

6. Verificar Gateway

```
ip route
Resultado esperado:
default via 192.168.1.1 dev enp0s3
```

7. Configurar DNS Manual

```
sudo vi /etc/resolv.conf
Agregar:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

8. Comandos Útiles

```
hostname -I
nmcli connection show
sudo systemctl restart NetworkManager
sudo systemctl restart network
```

9. Recomendaciones

Escenario	Recomendación
Internet simple	NAT + DHCP
Servidor accesible en red	Bridge + IP Estática
Laboratorios	Host-Only