
Distanza di Hamming Con due ODEWARD i possibile definire una defanea formale in termini di Difference tra stigoli BIT. (ex: Se le due Catavord sono a distanza du CAMBIARE due tit per possibile dell'una all'attra

Date due codeword è possibile definire una distanza formale in termini di differenze tra i singoli bit. Se le due codeword sono a distanza 2 è necessario cambiare due bit per passare dall'una all'altra.

Il canale di trasmissione fisica "rovina il messaggio", ovvero introduce errori di trasmissione nella sequenza inviata. Normalmente in un byte di dati è più probabile che sia un solo bit ad essere modificato rispetto a 2 o più bit. Il controllo di parità rileva gli errori in numero dispari, ovvero se c'è un errore in un solo bit lo rileva ma non su due, ed è poco probabile che ci siano 2 o più errori, per tanto funziona abbastanza bene.

Keyword 3 parità pari sul bit 1




Il trasmettitore invia di certo l'informazione corretta (combinazioni di sinistra, compreso bit di parità in verde), tuttavia il ricevitore potrebbe ricevere informazioni errate (combinazioni in rosso) per via di errori nel canale di trasmissione. Il destinatario conosce le combinazioni errate e le scarta in caso di ricezione.

Nella ricezione della risposta si traccia la possibile sorgente dell'errore valutando, tra quelle possibili, quale di queste ha distanza minore da quella ricevuta, in quanto il canale è probabile che abbia cambiato meno bit possibile. Il mittente stesso corregge l'errore sulla base della sequenza più vicina.

Il destinatario sa quali sono le combinazioni erizte e le Scala. la possibile sojapate dell'eriore, valitando quale è a distanza MINORE. (SARA) IL CAUALE CHE AVRA CAMBARTO MEND BIT)

· Il millette corregera l'errore



Il vocabolario con controllo di parità ha sempre distanza = 2.

Rilevare C errori -> VOCABOLARIO Conceagre C entori - 7 VOCABOLARIO CIN DISTANZA C+1

La regola generale dice che:

- Per rilevare e errori è necessario un vocabolario con distanza e + 1.
- Per correggere e errori è necessario un vocabolario a distanza 2e + 1

CON DISTANZA 2C+1

Ridondanza

 $m=11 \Rightarrow r=4$

La ridondanza è funzione dei dati già noti e non presenta informazioni aggiuntive rispetto a quelle già note.

Avendo m bit di dati, quanti bit r di ridondanza devo aggiungere per rilevare gli errori singoli ? Serve aggiungere un solo bit di ridondanza, quello di parità.

solo bit di ridondanza, quello di parità.
Bisogna poter calcolare quanti sono gli r bit di ridondanza da introdurre per **correggere** gli errori singoli e la formula per il calcolo di r è funzione di m. Perchè possa correggere errori singoli server un dizionario a distanza d=3.


```
Consideriamo un vocabolario con m bit dati e r bit di controllo
        Poniamo m+r = n
        Le combinazioni possibili (con n bit) sono 2<sup>n</sup>, di cui solo 2<sup>m</sup> sono valide
        Consideriamo una codeword valida: 10001
       Cambiando un solo bit per volta, possiamo scrivere altre n codeword, tutte non valide:

| Combination | Cambiando | bit della sepanza | complete complete | complete complete | complete complete | co
                      Se d=3, allora (n+1)^{2^m} \le (2^n)
                      Semplificando:
                        (m+r+1)2^m \leq 2^{m+r}
Bican
                     (m+r+1) \leq 2^r
                      m+1 \leq 2^r - r
                      Nota: L'espressione m+1 \le 2^r - r è valida solo per d=3.
                       Esempi:
                                                        \Rightarrow r=4 (8+4+1) \leq 2^4 13 < 16
                      m=8
```

 $(11+4+1) \le 2^4$ 16 = 16

Codici di hamming

Quando passo da un valore di n al successivo introduco un bit di parità (controllo). Tra i valori di n mancano le potenze del due e in corrispondenza di queste inserisco il bit di controllo ottenuto dallo XOR tra i bit dei dati, in particolare si fa lo XOR delle sole posizioni per le quali il bit di parità figura nella espansione binaria dei bit dei dati.



Al verificarsi di un errore nella trasmissione della sequenza vengono a cambiare i valori ottenuti dagli XOR nei bit di controllo e quindi si riesce facilmente ad individuare la posizione esatta del bit in cui si è verificato l'errore. Se la posizione modificata è una potenza del due allora si ha un errore nella trasmissione del bit di controllo e si può facilmente implementare la correzione di un bit di controllo attraverso un contatore.