

Ressources

Installation et configuration CentOS 8 :

https://www.server-world.info/en/note?os=CentOS 8&p=install

Installation et configuration Debian Buster (10) :

https://www.server-world.info/en/note?os=Debian 10&p=download


Installation Windows server 2019 en mode Core: Pré-requis

https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/get-started-19/sys-reqs-19

Installation de Windows Server 2019 – version Core

Télécharger le fichier ISO de Windows server 2019 datacenter sur le dossier partagé \\\\10.63.12.18\) (user : .\tpsio mot de passe : tpsio) et démarrer votre machine virtuelle sur le DVD contenant l'ISO.

Sélectionnez la langue désirée, et cliquez sur suivant :



Cliquez sur Installer maintenant




Saisissez la clef de produit (ou choisissez de la saisir plus tard) :




Choix du type d'installation:


Attention le choix peut varier suivant la clef de produit saisie, ici nous allons choisir la version Windows Server 2019 Standard afin d'installer la version sans interface graphique :




Acceptez le contrat de licence :



Sélectionnez ensuite le type d'installation, personnellement je ne vous recommande jamais de faire une mise à jour pour un serveur en production :



Sélectionnez le disque et la partition sur lesquels vous souhaitez installer le système (minimum 32 Go) puis cliquez sur Suivant :



Si vous ne voyez pas de disque dans la liste, il est possible que la carte contrôleur de votre disque (SCSI, RAID, ...) nécessite un pilote spécial, dans ce cas, cliquez sur "Charger un pilote".

l'installation commence :



Le serveur va redémarrer... plusieurs fois.



A la fin de:

Appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr

Confirmez le changement de mot de passe en faisant OK puis Entrée

```
C\Windows\system32\logonUlexe

Idninistrateur
Le not de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. F
C
Ok
Innuler
```

Saisissez deux fois le nouveau mot de passe :

la confirmation suivante est affichée :

```
C:\Windows\system32\LogonUlexe
Administrateur
Jatre mot de passe a été changé.
Ok
```

La session s'ouvre:

```
SS Administrateur: CnWindownloydem32:cmd.exe
C:\Usens\Administrateur.HW-J74669CBCB)>
```

Heureusement vous pouvez lancer Powershell:

```
C:\Users\Administrateur>powershell
Mindows Powershell
Mindows Powershell
Copyright (C) Microsoft Corporation, Tous droits réservés.
PS C:\Users\Administrateur>__
```

Heureusement il y a un peu d'aide à la configuration : tapez la commande suivante :

sconfig

Et définissez le nom et le domaine éventuel de votre serveur

Définissez ensuite l'adresse (ou les adresses) IP de votre serveur

Installer les autres machines virtuelles une à une (*les autres machines doivent être éteinte pour alléger la charge du poste de travail*)

Installation du rôle « Serveur DHCP »

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code Feature Result

------
True No Success {Serveur DHCP}
```

Installation de l'outil de gestion à distance

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature RSAT-DHCP

Success Restart Needed Exit Code Feature Result
------
True No Success {Outils du serveur DHCP}
```

Configuration des étendues d'adresses à attribuer dynamiquement aux postes clients

```
- D X
Administrateur : C\Windows\system32\cmd-exe - powershell
   C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN1" -StartRange 192.168.0.22 -EndRange 192.168.0.253 255.255.8
  C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name "LANZ" -StartRange 192.168.1.1 -EndRange 192.168.1.253 -SobnetP
  255.255.255.8
 5 C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope
scopeId
                SubnetMask
                                 Name:
                                                 State
                                                           StartRange
                                                                            EndRange
                                                                                              LeaseDuration
                255.255.255.0 LAN1
255.255.255.0 LAN2
92.168.8.8
                                                 Active
                                                           192.168.0.22
                                                                            192.168.0.253
                                                                                             8.88:88:88
                                                                            192.168.1.253
92.168.1.0
                                                           192,168.1.1
                                                                                             8.00:00:00
```

Ajout des passerelles aux étendues

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.0.0 -Router 192.168.0.254
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -Router 192.168.1.254
```

Installation du Rôle Active Directory qui inclut le service DNS

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

```
Activé

Collecte des données en cours...

Collecte des données en cours...
```

Création du nom de domaine : tpsio.lab

PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName tpsio.lab

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName tpsio.lab
SafeModeAdministratorPassword: *********
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *********

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : O
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName tpsio.lab
SafeModeAdministratorPassword: *********
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *********

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : O
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé
« Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation
d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```

```
dos adresses IP statiques (Dyd et IPV6 aus propriétés IPV6 et IPV6 de la carte récesu physique. Ces affectations l'adresses IP statiques doivent être effectuées sur toutes les cartes réseau physiques pour que l'opération DNS sost fimile.

AVENTISSAMENT | Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS cer la sume parente faisant autorité est introducable nu elle n'emétate pau le serveur DNS kindons, Si vous procédur à l'intégration avec une infragrantaire DNS extitante, vous étaurs accumilement créer une délégation avec ce serveur DNS cer la sume parente pour activer une résolution de muse fiable en dehars du domaine » Tpolo.lib », Sinon, aucums action n'est requite.

AVENTISSAMENT | Lym.contrôleurs de gomaine Mindons Serveur DNS effrent un comunètre de sécurité per coffaut nomeil réligatione de les délégationes de la contrê de sécurité per coffaut nomeil rélationes de la domaine de le company de la contrê de securité per coffaut nomeil rélationes de la domaine de la contrê de serveur DNS car la sons parents de dever attribuée de deve attribuée de la contrê de la con
```

Vérification de l'installation du rôle Active Directory

```
5 C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain
AllowedDNSSuffixes
hildDomains
 ComputersContainer
DeletedObjectsContainer
                                            : CN-Computers,DC-tpsio,DC-lab
: CN-Deleted Objects,DC-tpsio,DC-lab
DistinguishedName
                                              DC=tpsio,DC=lab
NSRoat
                                              tpsio.lab
OU-Domain Controllers,DC-tpsio,DC-lab
 omainControllersContainer
                                            : Windows2016Domain
: S-1-5-21-447926256-4059504689-2298541751
 DomainSID
 oreignSecurityPrincipalsContainer :
                                              CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=tpsio,DC=lab
                                              tpsio.lab
 nfrastructureMaster
                                            : srvad.tpsio.lab
 astLogonReplicationInterval
                                            : {CN={3182F348-0160-11D2-945F-00C04F8984F9},CN=Policies,CN=System,DC=tpsio,DC=lab}: CN=LostAndFound,DC=tpsio,DC=lab
inkedGroupPolicyObjects
ostAndFoundContainer
 lanaged8y
                                              tpsio
 et8IOSName
 bjectClass
                                              domainDN5
                                              c98c625b-fe96-4cb5-acfb-995781274825
OCEmulator
                                              srvad.tpsio.lab
 ublicKeyRequiredPasswordRolling
QuotasContainer
ReadOnlyReplicaDirectoryServers
                                              CN=NTDS Quotas,DC=tpsio,DC=lab
                                              {}
{srvad.tpsio.lab}
                                              srvad.tpsio.lab
{DC=ForestDnsZones,DC=tpsio,DC=lab, DC=DomainDnsZones,DC=tpsio,DC=lab,
RIDMaster
 ubordinateReferences
                                            CN-Configuration,OC-tpsio,OC-lab}

: CN-System,DC-tpsio,DC-lab

: CN-Users,DC-tpsio,DC-lab
ystemsContainer
```

Ajout du serveur DNS dans les étendues DHCP

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.0.0 -DnsDomain 192.168.0.1
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -DnsDomain 192.168.0.1
```

Ajout de l'outil de gestion à distance

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Success Restart Needed Exit Code Feature Result
------
True No Success {Centre d'administration Active Directory,...
```

- Télécharger et installer les outils RSAT pour Windows 10 (attention au numéro du Build de votre système. Exemple : 1803, 1809, 1903, 1909)
- Accéder au serveur SRVAD avec les outils RSAT pour obtenir une interface graphique des éléments de gestion des rôles précédemment installés.
- Ajouter l'adresse IP du serveur DNS dans la configuration IP du poste PCTECH
- Ajouter le poste de travail PCTECH dans le domaine