Hoofdstuk 5


Essential University Physics

Richard Wolfson 2nd Edition

Toepassen Wetten van Newton

Using Newton's Laws

© Johan D'heer



5.1, 5.2 Hoe Toepassen?

- Teken de fysische krachten die op het voorwerp werken.
- Zijn er meerdere voorwerpen, doe dit voor elk voorwerp.
- Noteer de tweede wet van Newton voor het (of elk) voorwerp.
- KIES een assenkruis en projecteer de vorige vgl(n.) op de assen.
- Dit geeft een stelsel scalaire vgln. waaruit men de onbekende grootheden kan halen.
- Hou hierbij ook rekening met de eerste en derde wet.

© Johan D'heer

Versnelling van de skiër? Kracht die de sneeuw uitoefent op de skiër? (vb 3)

• Physical diagram:



• Wet van Newton: $\vec{F}_{net} = \vec{n} + \vec{F}_{q} = m\vec{a}$

• In componenten:


- x-component: $mg \sin \theta = ma$


- y-component: $n - mg \cos \theta = 0$

- Oplossing (met m = 65 kg and $\theta = 32$ °)
 - $-a = g \sin\theta = (9.8 \text{ m/s}^2) \sin 32^\circ = 5.2 \text{ m/s}^2$
 - $n = mg \cos \theta = (65 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)\cos 32^\circ = 540 \text{ N}$

Johan D'heer

• Free-body diagram:





5.3 Cirkelvormige Beweging

• Er is zeker een centripetale versnelling, dus moet er een **centripetale kracht** (= kracht die zorgt voor een cirkelvormige beweging) zijn.

met $a = |a_r| = |a_r|$

- Deze kracht is afkomstig van <u>fysische krachtbronnen!</u>
 (spankracht in touw; zwaartekracht...)
- De grootte van de centripetale kracht op een voorwerp met massa m in cirkelvormige beweging met straal r is

$$F = ma = \frac{mv^2}{r}$$

 De centripetale kracht wijst naar het middelpunt van de cirkel vermits de centripetale versnelling naar het middelpunt van de cirkel gericht is.


Johan D'heer

Johan D'heer

De conische slinger (vb 5)

$r = L \cos\theta \longrightarrow$ The radius is $L \cos\theta$.

Free-body diagram:



- Wet van Newton: $\vec{T} + \vec{F}_g = m\vec{a}$
- In componenten:

 $x: T\cos\theta = \frac{mv^2}{L\cos\theta}$

 $y: T \sin \theta - mg = 0$

© Johan D'heer


• Snelheid van de massa m:


$$v = \sqrt{\frac{TL\cos^2 \theta}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{(mg / \sin \theta)L\cos^2 \theta}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{gL\cos^2 \theta}{\sin \theta}}$$

De conische slinger (vb 5) Free-body diagram:





$$v = \sqrt{\frac{gL\cos^2\theta}{\sin\theta}}$$


$$v^2 = \frac{g(L\cos\theta)\cos\theta}{\sin\theta}$$


$$v^2 = \frac{gr}{tg\theta}$$

Omwentelingsperiode

Periode =
$$\frac{2\pi r}{v} = 2\pi L \cos\theta \sqrt{\frac{\sin\theta}{gL\cos^2\theta}}$$

Periode = $2\pi \sqrt{\frac{L \sin \theta}{g}}$





Statische wrijving:


bij oppervlakken die niet bewegen t.o.v. elkaar. De grootte is $f_s \le \mu_s n$, met n de normaalkracht tussen de oppervlakken en μ_s de **statische wrijvingscoëfficiënt.**

Kinetische wrijving:


bij oppervlakken in beweging t.o.v. elkaar met constante 'speed'. De grootte is $f_k = \mu_k n$ en μ_k de **kinetische wrijvingscoëfficiënt**. Meestal is $\mu_k < \mu_s$

Wrijving belangrijk bij stappen, rijden, enz.:

Your foot pushes back on the ground pushes forward on you. \vec{F}_2 Afremmen van de wagen



- Wrijvingskrachten zijn gewoon extra krachten die optreden.
- Voorgaande methoden toepasbaar.
- Ontbind de krachten in componenten volgens twee loodrecht op elkaar staande richtingen: evenwijdig met de normaalkracht en evenwijdig met de wrijvingskracht.
- · Voorbeeld: (maximale) versnelling van een auto die remt?



- Wet van Newton: $\vec{F}_q + \vec{n} + \vec{f}_f = m\vec{a}$
- In componenten: $X: -\mu n = ma_x$

$$y: -mg + n = 0$$

• Oplossen naar a:

$$y$$
 – as geeft $n = mg$,

substitueren in de x-vgl :
$$a_x = -\frac{\mu n}{m} = -\mu g$$

Minimale remafstand:

male remarkand:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \rightarrow \Delta x = \frac{-v_0^2}{2a_x} = \frac{v_0^2}{2\mu g}$$
 (met v=0 (eindsnelheid))


Remafstand onafhankelijk van de massa? Cfr. Wikipedia

Weggebruikers

De maximale remkracht voor voertuigen op de weg wordt bepaald door de <u>wrijving</u> tussen <u>wieloppervlak</u> en <u>wegdek</u>. Voor <u>personenauto's</u> met goede <u>rubberbanden</u> en een <u>antiblokkeersysteem</u> (ABS) op een schoon, vlak en ruw wegdek ligt de maximale remvertraging rond 10 m/s². Voor <u>motorfietsen</u>, <u>fietsen</u> en beladen <u>vrachtwagens</u> is de maximale remvertraging meestal aanmerkelijk kleiner omdat deze voertuigen bij een te hoge remvertraging instabiel en onbestuurbaar kunnen worden. Een getrainde motorrijder bereikt een remvertraging van 8 à 9 m/s², een gemiddelde motorrijder haalt slechts een remvertraging van 6 à 7 m/s². Zwaar beladen vrachtwagens kunnen niet te lang hard remmen omdat hierdoor het risico op een klapband of scharen toeneemt. Daarom wordt bij vrachtwagens vaak uitgegaan van een remvertraging van 4 m/s². Op een nat, vuil, besneeuwd of slecht wegdek wordt de remvertraging verder beperkt omdat de maximale wrijving met de ondergrond afneemt.

Treinen

Voor <u>treinen</u> wordt de maximale remvertraging van rond de 1 m/s² deels bepaald door de geringere wrijving tussen metalen oppervlakken (wielen, <u>rails</u> en <u>remblokken</u>) en deels door de hogere massa. Bij een zelfde aanvangssnelheid is de remweg van een trein ongeveer een factor tien langer dan die van een auto. De remweg van een <u>stoptrein</u> die 90 km/h (25 m/s) rijdt heeft een lengte van ruim 313 meter. <u>Sneltreinen</u> rijden in Nederland met snelheden van 30 tot 35 m/s en hebben een minimale remweg van ruim een halve kilometer. <u>Hogesnelheidstreinen</u> rijden met snelheden in de orde van 60 tot 100 m/s waardoor hun minimale remweg een lengte bereikt in de orde van 2 tot meer dan 5 km.



Statische of kinetische wrijvingscoëfficiënt? ($\mu_s \approx 0.9$; $\mu_k \approx 0.6$)

- Bij glijden : kinetische wrijvingscoëfficiënt
- Bij rollen (bv ABS remsysteem) : statische wrijvingscoëfficiënt
 - Bij rollen is het raakpunt van het wiel met het wegdek in rust!
 - + v v = 0

© Johan D'heer

11

5.5 Sleepkrachten (drag)

- Voorwerpen die in vloeistoffen of gassen bewegen ondervinden wrijvingskrachten afkomstig van deze vloeistoffen of gassen: sleepkrachten.
- Sleepkrachten zijn afhankelijk van verschillende factoren: dichtheid van het fluïdum, viscositeit van het fluïdum, dwarsdoorsnede in de bewegingsrichting van het voorwerp, snelheid van het voorwerp t.o.v. het fluïdum, enz
- Sleepkrachten: soms ~v (bij kleine snelheden);
 soms ~v² (bij grotere snelheden);
 soms ~.... (afhankelijk van: zie hierboven)

Toepassingen:

- Voorwerpen die vallen, vallen na zekere tijd met constante snelheid. (zodra wrijvingskracht = zwaartekracht)
- Door de wrijving is de baan van een projectiel geen parabool en verkleint het bereik.

16