# 好攤 系統功能說明

**展場攤商的收銀與庫存 App**

版本 v0.21.0 ｜首次上場 2026 南港咖啡展 11/13–11/16

https://leo274114.github.io/expo-pos/

# 系統簡介

## 網址

leo274114.github.io/expo-pos/

## 裝置

iPad 、 iPhone 收銀；電腦設定商品與價格

## 同步

同帳號裝置即時同步；上方顯示「已全部同步」或「N 筆尚未上傳」

## 斷網

可以照常結帳，恢復連線後自動上傳

## 費用

使用 Firebase 免費方案，不需付費

## 下方選單

收銀、銷售、總結、零錢、管理、分析、預購單；右上角 Q&A 可搜尋說明

# 開始使用：第一次約 10 分鐘

1. 用 Safari 開啟網址，按「使用 Google 帳號登入」；一個帳號就是一個攤位
2. 第一次登入：攤位名稱必填，看完使用須知，勾選同意後開始
3. 加到手機桌面（主畫面）： iPhone ／ iPad 、安卓步驟見下一頁
4. 照「開店清單」走：建立場次 → 載入範本 → 填價格與庫存 → 填耗材（可略過）
5. 開店清單最後一步：開店點零錢，每一步都能直接點過去

## 同意聲明

本 App 由浩子維護。浩子可查看各攤位的銷售統計，用於改良本 App；不會查看您的庫存數據，也不會將任何數據提供給他人。展覽結束 14 天後資料將刪除，屆時不另行通知，請於期限內下載 Excel 檔保存。

# 加到手機桌面：像 App 一樣打開

## iPhone ／ iPad （用 Safari ）

1. 用 Safari 打開網址並登入
2. 點下方（ iPad 在上方）的分享按鈕 □↑
3. 往下滑，點「加入主畫面」
4. 右上角按「加入」，桌面出現「好攤」

## 安卓手機（用 Chrome ）

1. 用 Chrome 打開網址並登入
2. 點右上角「⋮」
3. 選「加到主畫面」或「安裝應用程式」
4. 按「安裝」或「新增」，桌面出現「好攤」

**注意：**不要在 LINE 、 Facebook 裡面的瀏覽器登入， Google 會擋（畫面一片白）。從 LINE 點連結會自動改用手機瀏覽器開啟；三星瀏覽器：≡ →「新增頁面至」→「主螢幕」。

# 管理頁：建議在電腦上操作

| 分頁 | 可以做什麼 |
| --- | --- |
| 商品與價格 | 新增商品與類別、產生組合、填定價與活動價、初始庫存、⋮⋮ 拖曳排序、設定組成、重設範本 |
| 選項清單 | 維護品種、處理法、重量、包裝、茶種等選項；可新增；拖曳換順序、拖到垃圾桶刪除 |
| 展覽場次 | 建立場次、設為目前場次、修改日期與營業時間、刪除場次資料 |
| 耗材 | 試飲杯、濾紙、手提袋等：展前準備、展後剩餘，自動算用量 |
| 庫存調整 | 盤點差異、破損、瑕疵、補貨；保留每筆紀錄，不直接改數字 |
| 功能設定 | 攤位名稱與 Logo 、上方顏色、功能開關、預購付款、滿額活動、滿額免運、低庫存、語音別名 |
| 資料下載 | 下載 Excel 、上傳 Google 雲端、下載或列印價目表、帳號資訊、登出 |
| 版本 | 目前版本與每版更新內容 |

# 商品、選項與組合

## 選項是材料，商品是成品

一個商品最多三層選項，每個組合各有價格與庫存，例：咖啡豆・ SL-34 ・日曬・ 1/2 磅

1. 在「選項清單」新增需要的值
2. 點開商品，勾選每層選項，按「產生組合」
3. 填定價與初始庫存；有活動價就取代定價

**「啟用」開關關掉＝暫時不賣（價格、庫存保留）；類別可改名、刪除、拖曳排序**

## 組成：套裝與盒裝共用庫存

- 組合列「組成」欄按「設定」，賣出時改扣組成品項庫存
- 套裝：在「套裝組合」類別新增，組成 A×1 ＋ B×1 ＋ C×1 ，畫面顯示客人省多少
- 濾掛盒裝：一盒 = 單包 × 10 ，只管單包庫存，盒裝顯示「可組 N 」
- 開賣前才改選項層：會刪除現有組合、價格與庫存

# 功能設定（每個攤位各自設定）

| 設定 | 預設 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 攤位名稱、攤位 Logo | 必填／無 | Logo 上傳後顯示在畫面上方，可拖曳縮放 |
| 上方顏色 | 茶園綠 | 茶園綠、琥珀橘、咖啡棕、海鹽藍、櫻桃紅、墨黑或自訂 |
| 零錢數量管理／1 元面額 | 開／關 | 開店、收攤點各面額數量；價格有個位數尾數才開 1 元 |
| 贈與單、沖泡耗用單 | 開 | 關閉後結帳畫面不顯示 |
| 預購 & 宅配 | 開 | 庫存為 0 時可改為預購 |
| 預購付款方式 | 全開 | 現場付全額、先付訂金、貨到付款，至少一種 |
| 滿額活動 | 無 | 單筆達門檻提醒發贈品，可設多個、每滿一次送一份 |
| 滿額免運門檻 | 0 （不設定） | 商品合計達標時運費自動帶 0，仍可修改 |
| 低庫存通知 | 5 、 3 、 1 | 賣到門檻時跳出提醒；總結低庫存清單跟著最大門檻 |
| 顯示未開賣品項 | 開 | 停用但有價格與庫存的組合以灰色顯示，點一下開賣 |
| 語音點單 | 關 | 開啟後收銀畫面出現「語音點單」按鈕 |
| 語音別名 | 空白 | 每行一筆「說法 = 系統名稱」，只屬於自己的攤位 |

# 收銀：多位客人同時結帳

## 一位客人一張卡片

- 按「＋」新增客人
- 左右滑動切換；電腦用滑鼠拖曳，或點分頁、圓點
- A 還在猶豫，先幫 B 結帳，回來 A 的內容都在
- 暫存單存在裝置上， App 關掉也不會不見
- 客人編號每天從 1 開始，換日清掉空卡片

| 動作 | 方式 |
| --- | --- |
| 加入商品 | 類別 → 商品 → 逐層選項；搜尋框記得最近搜尋 |
| 熱賣 | 第一個分類，今天賣最多的 8 樣 |
| 改數量 | ＋／−，或點數字輸入；輸入 0 刪除 |
| 刪除／清除 | 垃圾桶刪一項、「清除」清整張；都可按「復原」救回 |
| 單品改價 | 點價格輸入新單價，可選原因 |
| 整單折扣 | 折抵金額或折數（9＝九折） |

售完為斜紋底；灰色虛線「未開賣」點一下確認就開賣；品名一整行，數量鈕在下方

# 結帳流程

1. 按「結帳」選類型：銷售、贈與或沖泡耗用（後兩者扣庫存、不計營業額）
2. 含預購品項：填收件人、電話、地址、運費，選全額／訂金／貨到付款
3. 選現金或 LINE Pay；大數字鍵盤輸入收款，＋ 100 ／＋ 500 ／＋ 1000 快速加，大字顯示找零與建議找法
4. 按「確認完成」，產生銷售卡片，暫存單清空

## 庫存為 0 時

不能直接超賣；按「改為預購 & 宅配」加入預購品項，不扣目前庫存

## 滿額活動

達門檻時結帳畫面提醒發贈品；購物車提示「再買多少」。 LINE Pay 只做標記，不串接金流

# 語音點單（預設關閉）

1. 按「語音點單」就直接開始聽，說：「SL-34 日曬半磅兩包、苦茶油一瓶」
2. 即時列出品項：綠色確定、黃色要點選、灰色聽不懂
3. 按「加入客人 N」；庫存不足的部分自動改為預購

## 別名與小提醒

- 內建別名（半磅、藝妓、日晒、掛耳…）所有攤商共用
- 自己加的別名只屬於自己的攤位
- 不支援一鍵收音時，自動改用鍵盤聽寫
- 展場吵雜，建議用藍牙耳機麥克風

# 開賣管理：啟用開關與未開賣

## 「啟用」開關＝這個品項賣不賣

- 管理 → 商品與價格，商品和每個組合各有一個開關
- 關掉後價格與初始庫存都保留，打開就能直接賣
- 四天展期品項多：先填好數量，還沒要賣的關掉
- 每次開關都記錄時間，分析頁用來算開賣時間

## 收銀畫面的灰色「未開賣」

1. 停用、但已填價格且有庫存的組合，以灰色虛線按鈕顯示
2. 點一下，選「開賣」或「開賣並加入客人 N」
3. 不用回管理頁；開賣時間照樣記錄

**不想看到：功能設定關掉「顯示未開賣品項」；這次不賣的品項庫存留空就不會出現**

# 銷售：卡片、作廢與退換貨

| 類型 | 扣庫存 | 計營業額 |
| --- | --- | --- |
| 銷售 | 是 | 是 |
| 預購 & 宅配 | 否（進預購單） | 依實際收到的金額 |
| 贈與 | 是 | 否 |
| 沖泡耗用 | 是（以包計） | 否 |
| 退貨 | 可選回庫存 | 扣除退款 |
| 換貨 | 退回＋、換出− | 補或退差額 |

- 作廢：打錯單用，卡片變灰，庫存回補，不計報表
- 退換貨：卡片按「退換貨」，選數量，勾選是否回庫存（不勾 = 瑕疵）
- 下一步到收銀，可直接退款或加入換出品項
- 退款單價按整單折扣比例分攤；原卡片標示「部分退貨」或「已退貨」

# 預購單

### 清單內容
預購品項、付款方式、已收與待收、收件人、電話（可撥打）、地址

### 收尾款
輸入金額，選現金或 LINE Pay，計入收款當天營業額

### 已出貨
標記後移到「已出貨」分頁，可改回

### 取消預購
未出貨才能取消，已收訂金走退款

**下方選單最右邊，分「未出貨／已出貨／已取消／全部」。展後刪除前務必下載 Excel，「預購單」工作表含收件資料。**

# 零錢對帳：開店、收攤各點一次

1. 開店：「開店零用金」輸入 1000 ／ 500 ／ 100 ／ 50 ／ 10 ／ 5 （可選 1）數量
2. 收攤：在「收攤點算」再輸入一次
3. 看結果：顯示相符，或多、少多少

**應有現金 = 零用金 + 當天所有現金收支 + 現金調整**

## 現金調整

- 找錯錢、換零錢時記一筆，少了填負數
- 每筆都保留紀錄
- 營業中不用逐筆記面額
- 關閉「零錢數量管理」時只顯示現金總額

# 總結報表

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 上方數字 | 今日營業額、現金、 LINE Pay 、銷售筆數 |
| 每小時營業額 | 長條圖，最高的時段顏色加深 |
| 熱賣排行 | 前 10 名，依銷售數量 |
| 金額明細 | 原價總額、折扣與特價、退貨金額、運費收入、實收 |
| 預購、贈與、沖泡、耗材 | 預購已收／待收、贈與對象與價值、沖泡包數、耗材用量、零錢對帳 |
| 各品項銷售數量 | 可切換「今天／整個展期」，依類別小計 |
| 展期每日營業額 | 曲線圖，捲動到才畫出來 |
| 低庫存、完售紀錄 | 跟著低庫存通知門檻；每個品項第一次賣完的時間與開賣後多久賣完 |

**「下載 Excel」含銷售明細、品項統計、每日營業額、庫存、完售紀錄、零錢對帳、退換貨、預購單、耗材、展期總覽等 13 個工作表**

# 分析：品項銷售曲線

## 比較每個品項受客人喜歡的程度

- 下方選單「分析」，勾選要比較的品項，最多 8 個
- 品種＋處理法算一個品項；重量換算公克加總（1/4 磅＝ 113 g），也可切件數
- 只算銷售，不含贈與、沖泡、預購；套裝拆成組成品項
- 「從開賣起算」最公平；「時鐘時間」看哪個時段好賣
- 表格「每小時」＝已售 ÷ 開賣時數，越大越受歡迎；完售標出時間

## 先填營業時間

管理 → 展覽場次：填一組開門、收攤時間自動套用每一天，哪天不同再改那天（預設 10:00–18:00）

## 開賣時間怎麼算

- 開門那一刻已開啟的：算開門時間（開門前打開也一樣，不用等開門後才打開）
- 開門後才打開的：從打開那一刻算

# 耗材：這次帶多少、用掉多少

1. 管理 → 耗材：內建試飲杯、濾紙、手提袋，可自行新增與自訂單位
2. 展前填「準備數量」（開店清單的一步，可略過）
3. 收攤點零錢時提醒點剩多少，填「剩餘數量」
4. 自動算出本次用量；下次建場次可參考上次用量

## 小提醒

- 耗材不賣、不計營業額，和商品庫存分開
- 都不是必填
- 列入總結報表與 Excel 「耗材」工作表
- 場次刪除後看不到上次用量，請先下載 Excel

# 資料保存、隱私與離線

## 帳號隔離

資料存在 Firebase 雲端，每個 Google 帳號只能讀寫自己的攤位

## 浩子總覽

只有系統管理者看得到：各攤位目前場次營業額、筆數與明細；讀不到庫存與宅配收件資料

## 14 天刪除

展覽結束 14 天後刪除；展後開 App 會提醒期限與未出貨筆數，請先下載 Excel 或上傳雲端

## 離線結帳

斷網照常結帳，上方顯示「離線中・N 筆尚未上傳」，恢復後自動同步；有資料沒上傳時按登出會先警告

# 備份到自己的 Google 雲端

1. 管理 → 資料下載 → 「上傳 Google 雲端」，第一次跳出 Google 視窗按同意
2. 雲端硬碟自動建「好攤」資料夾，每場一個試算表「好攤 _ 場次名稱」
3. 再上傳會更新同一個檔案；收攤點零錢後授權還有效就自動更新
4. 分頁：展期總覽、每小時營業額（尖峰曲線圖）、商品價格，以及 Excel 所有工作表

## 安心的地方

- 檔案在你自己的雲端硬碟， 14 天後也不會刪
- 好攤只能存取它自己建立的檔案，看不到其他東西
- 浩子看不到你的雲端檔案
- 授權約 1 小時，過期按一下再更新
- 上傳也算「已下載」

# 使用須知：開攤前一定要知道

### 先在有網路的地方登入

到現場前開 App 、確認登入、商品價格都載入；斷網結帳的前提是已登入

### 斷網時絕對不要登出

離線登出就無法再登入結帳，沒上傳的資料也會遺失

### 每天找機會同步一次

網路不穩就開手機熱點幾分鐘，等到「已全部同步」

### 準備備案

行動電源、紙本記帳簿、計算機；照價目表手寫也能繼續賣

### 金額以實際金流為準

LINE Pay 看商家後台、現金看實際點收；系統數字供參考與對帳

### 免費小工具，請自行備份

尚未經過長期展場測試；每天收攤下載 Excel ，問題截圖傳給浩子

# 開展前檢查與常見問題

## 開展前一天用 iPad + iPhone 跑一次

- ☐ 兩台裝置「管理 → 版本」都是 v0.20.0
- ☐ 開店清單完成；場次營業時間已填
- ☐ 組合都有定價、庫存；盒裝與套裝組成已設定
- ☐ 下載或列印價目表，放一本紙本記帳簿
- ☐ 開店 → 結帳 → 預購 → 退貨 → 斷網 → 同步 → 收攤 → Excel → 分析
- ☐ 帶行動電源與不同電信的分享器

| 問題 | 怎麼處理 |
| --- | --- |
| iPad 上還是舊版 | 關掉 App 再開；仍舊版就在 Safari 重新整理 |
| 滑不動客人卡片 | 至少要兩位客人；電腦用滑鼠按住拖曳 |
| 商品沒出現在收銀 | 沒填價格或庫存為 0 的停用組合不顯示；或還沒產生組合 |
| 庫存數字不對 | 用「庫存調整」記一筆，不要改初始庫存 |
| 其他問題 | 右上角 Q&A 輸入關鍵字，即時搜尋常見問題與功能說明 |