Física Geral I • FIS0703

Aula 17 21/11/2016




Trabalho e calor em processos termodinâmicos

O estado dum sistema em equilíbrio é descrito por variáveis de estado: para qualquer configuração do sistema estes variáveis têm certos valores.

Variáveis de estado importantes: pressão, volume, temperatura, energia interna.

Outras variáveis são associadas à transferência de energia através da fronteira do sistema. Exemplos são: Calor e trabalho.

Um gás num cilindro fechado com um pistão amovível:



Em equilíbrio: $P \in V$

pressão que o gás exerce sobre as paredes e o pistão.

Empurramos o pistão para baixo de forma quase-estática

O sistema está sempre em equilíbrio

Trabalho realizado no sistema:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -F\hat{\mathbf{j}} \cdot dy\hat{\mathbf{j}} = -Fdy = -PAdy$$

$$dW = -PdV$$


Gás comprimido
$$\rightarrow dV < 0 \rightarrow dW > 0$$


$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P dV$$
 Trabalho realizado quando o volume é alterado de V_i para V_f .

Em geral, P não é constante.

Trabalho e calor em processos termodinâmicos

O estado do sistema pode ser indicado num diagrama PV:








O integral é a área abaixo da curva P(V)

O trabalho realizado no gás depende do caminho $i \rightarrow f$.

Exemplos:








$$W = -P_i(V_f - V_i)$$

$$W = -P_i(V_f - V_i) \qquad W = -P_f(V_f - V_i)$$

Trabalho e calor em processos termodinâmicos

A transferência de energia em forma de calor também depende do processo.

Exemplo: dois estados iniciais e finais iguais dum gás ideal.



Um reservatório de energia é um sistema tão grande que uma transferência de energia finita não altera a sua temperatura significativamente.

- ▶ Pressão, volume e temperatura finais são idênticos nos dois casos.
- ► No primeiro calor é transferido, no segundo não.

Conclusão: a transferência de energia em forma de calor depende dos estados inicial e final, e dos estados intermédios do sistema.



A primeira lei da termodinâmica

Considere um sistema cujo estado muda de (P_i, V_i) para (P_f, V_f) .

Durante este processo, o calor Q é transferido e o trabalho W é realizado no sistema.

Para processos diferentes $i \to f$, $Q \in W$ variam. Mas a grandeza Q+W é sempre a mesma.

 $E_{\rm int}$... energia interna (em muitos livros designado de U)

$$\left(\Delta E_{\mathrm{int}} = Q + W\right)$$

A primeira lei da termodinâmica (uma forma da lei da conservação da energia)

Uma consequência: existe uma grandeza chamada energia interna que é determinada pelo estado do sistema.

 \longrightarrow E_{int} é uma variável de estado.

Não são verdadeiros diferenciais

Processo infinitesimal:
$$dE_{\rm int} = \delta \dot{Q} + \dot{\delta W}$$

Exemplos:

- Sistema isolado Q = W = 0 $\Delta E_{\rm int} = 0$ $E_{\rm int,f} = E_{\rm int,i}$ ($E_{\rm int}$ constante)
- ► Processo cíclico (sistema não isolado)

 E_{int} é inalterada (estados inicial e final são idênticos) $\Delta E_{\mathrm{int}} = 0$ Q = -W

 $W_{\rm ciclo}$ = área incluída pela curva fechada Curva fechada no diagrama PV

Aplicações: processos adiabáticos




Como varia a energia interna em vários processos, durante os quais trabalho é realizado no sistema e calor é transferido para o sistema? (O sentido pode ser o contrário, com Q<0 ou W<0)

ullet Processos adiabáticos: não ocorre transferência de calor, Q=0.

Como se podem realizar processos adiabáticos?

- ► Isolamento térmico.
- ► O processo decorre tão rapidamente que não há tempo para transferência de calor.

$$\Delta E_{\mathrm{int}} = W$$
 para processos adiabáticos




Um caso particular é a expansão adiabática livre: trabalho não é realizado durante a expansão do gás, e a energia interna não se altera.

$$\Delta E_{\rm int} = 0$$

Aplicações: processos isobáricos e isocóricos


Processos isobáricos: decorrem a pressão constante.



$$P_f = P_i = P$$

$$W = -P(V_f - V_i)$$

Processos isocóricos (isovolumétricos): decorrem a volume constante.



$$V_f = V_i$$

$$W = 0$$

$$\Delta E_{\rm int} = Q$$

Quando o volume dum sistema é mantido constante, todo o calor transferido para o sistema permanece em forma de energia interna.

Aplicações: processos isotérmicos

Processos isotérmicos: decorrem a temperatura constante.

Realização: sistema em contacto com um reservatório a temperatura constante.

$$PV = nRT$$

$$P = \frac{\text{constante}}{V}$$

PV = nRT $P = \frac{\text{constante}}{\tau_V}$ isoterma (hipérbole num diagrama PV)

A energia interna dum gás ideal depende apenas da sua temperatura.




$$\Delta E_{\mathrm{int}} = 0$$

$$Q = -W$$

 $\Delta E_{\mathrm{int}} = 0$ Q = -W num processo isotérmico

Qualquer calor transferido para o sistema sai em forma de trabalho.

Qual é o trabalho realizado num gás ideal durante uma expansão isotérmica?



$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P dV = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

$$W = -nRT \ln V \Big|_{V_i}^{V_f}$$


$$W = nRT \ln \left(\frac{V_i}{V_f} \right)$$
 $V_i < V_f$ expansão: $W < 0$ $V_i > V_f$ compressão: $W > 0$

$$V_i < V_f$$
 expansão: W

$$V_i > V_f$$
 compressão: $W > 0$

Transferência de energia: condução térmica

- Contacto direto entre sistemas a temperaturas diferentes.
- ► Ao nível microscópico: colisões entre partículas (átomos, moléculas, eletrões) dos sistemas diferentes.
- ► Nestas colisões, partículas com maior energia cinética perdem parte dela, e as partículas com menor energia cinética ganham a mesma.
- ► Colisões entre partículas vizinhas (e o movimento de eletrões livres em metais) propagam parte desta energia ao longo do sistema.
- ► A taxa da transferência de energia por condução depende muito do material.



Experiências: A taxa da transferência

$$\Delta T = T_q - T_f$$

k

Espessura infinitesimal:
$$\mathcal{P} = kA \left| \frac{dT}{dx} \right|$$

A lei da condução térmica

 $\mathcal{P} = \frac{Q}{\Delta t} \propto A \frac{\Delta T}{\Delta x}$


O sentido do fluxo de calor é sempre de quente para frio.

$$\frac{T}{dx}$$
 o gradiente da temperatura

a condutividade térmica

Transferência de energia: condução térmica

- ► Uma barra uniforme isolado exceto nas extremidades, onde está em contacto com reservatórios a T_q e T_f .
- ► Estado estacionário: dT/dx constante ao longo da barra




$$\left| \frac{dT}{dx} \right| = \frac{T_q - T_f}{L}$$

$$\mathcal{P} = kA \left| \frac{dT}{dx} \right| = \frac{T_q - T_f}{L}$$

▶ Barras compostas de vários materiais, e com (L_i , k_i):


$$\mathcal{P} = \frac{A(T_q - T_f)}{\sum_{i} (L_i/k_i)}$$





$$\mathcal{P} = \frac{A(T_q - T_f)}{L_1/k_1 + L_2/k_2}$$

A taxa de transferência de calor através de qualquer área transversal deve ser constante.



Substance	Thermal Conductivity (W/m·°C)
Metals (at 25°C)	
Aluminum	238
Copper	397
Gold	314
Iron	79.5
Lead	34.7
Silver	427
Nonmetals (approximate values)	
Asbestos	0.08
Concrete	0.8
Diamond	2 300
Glass	0.8
Ice	2
Rubber	0.2
Water	0.6
Wood	0.08
Gases (at 20°C)	
Air	$0.023\ 4$
Helium	0.138
Hydrogen	0.172
Nitrogen	$0.023\ 4$
Oxygen	0.023 8