Escalonamento de tarefas

Prof. Paulo Roberto O. Valim

Universidade do Vale do Itajaí



Escalonamento de tarefas

- Um dos componentes mais importantes da gerência de tarefas é o escalonador (task scheduler), que decide a ordem de execução das tarefas prontas.
- O algoritmo utilizado no escalonador define o comportamento do sistema operacional, permitindo obter sistemas que tratem de forma mais eficiente e rápida as tarefas a executar, que podem ter características diversas: aplicações interativas, processamento de grandes volumes de dados, programas de cálculo numérico, etc.



Escalonamento de tarefas

□ Antes de se definir o algoritmo usado por um escalonador, é necessário ter em mente a natureza das tarefas que o sistema irá executar. Existem vários critérios que definem o comportamento de uma tarefa; uma primeira classificação possível diz respeito ao seu comportamento temporal.



Tarefas: classificação pelo comportamento temporal

- Tarefas de tempo real : exigem previsibilidade em seus tempos de resposta aos eventos externos, pois geralmente estão associadas ao controle de sistemas críticos, como processos industriais, tratamento de fluxos multimídia, etc. O escalonamento de tarefas de tempo real é um problema complexo.
- Tarefas interativas: são tarefas que recebem eventos externos (do usuário ou através da rede) e devem respondê-los rapidamente, embora sem os requisitos de previsibilidade das tarefas de tempo real. Esta classe de tarefas inclui a maior parte das aplicações dos sistemas desktop (editores de texto, navegadores Internet, jogos) e dos servidores de rede (e-mail, web, bancos de dados).
- Tarefas em lote (batch): são tarefas sem requisitos temporais explícitos, que normalmente executam sem intervenção do usuário, como procedimentos de backup, varreduras de anti-vírus, cálculos numéricos longos, renderização de animações, etc.



Tarefas: classificação pelo uso do processador

Além dessa classificação, as tarefas também podem ser classificadas de acordo com seu comportamento no uso do processador:

- ☐ Tarefas orientadas a processamento (CPU-bound tasks)
- □ Tarefas orientadas a entrada/saída (IO-bound tasks)



Objetivos e métricas

- □ Tempo de execução ou de vida (turnaround time, tt)
- ☐ Tempo de espera (waiting time, tw)
- ☐ Tempo de resposta (*response time*, *tr*)
- Justiça
- □ Eficiência



Escalonamento preemptivo e cooperativo

- □ Sistemas preemptivos : nestes sistemas uma tarefa pode perder o processador caso termine seu *quantum* de tempo (t_q), execute uma chamada de sistema ou caso ocorra uma interrupção que acorde uma tarefa mais prioritária (que estava suspensa aguardando um evento). A cada interrupção, exceção ou chamada de sistema, o escalonador pode reavaliar todas as tarefas da fila de prontas e decidir se mantém ou substitui a tarefa atualmente em execução.
- □ Sistemas cooperativos (não-preemptivos): a tarefa em execução permanece no processador tanto quanto possível, só abandonando o mesmo caso termine de executar, solicite uma operação de entrada/saída ou libere explicitamente o processador, voltando à fila de tarefas prontas (isso normalmente é feito através de uma chamada de sistema sched_yield() ou similar). Esses sistemas são chamados de *cooperativos* por exigir a cooperação das tarefas entre si na gestão do processador, para que todas possam executar.



Escalonamento FCFS (First-Come, First Served)

- □ A forma de escalonamento mais elementar consiste em simplesmente atender as tarefas em sequência, à medida em que elas se tornam prontas (ou seja, conforme sua ordem de chegada na fila de tarefas prontas). Esse algoritmo é conhecido como FCFS – First Come - First Served – e tem como principal vantagem sua simplicidade.
- Como um exemplo vamos considerar as tarefas na tabela abaixo na fila de tarefas prontas:

tarefa	t_1	t_2	t_3	t_4
ingresso	0	0	1	3
duração	5	2	4	3



Escalonamento FCFS (First-Come, First Served)




Figura 2.13: Escalonamento FCFS.

Calculando o tempo médio de execução (T_t , a média de $t_t(t_i)$) e o tempo médio de espera (T_w , a média de $t_w(t_i)$) para o algoritmo FCFS, temos:

$$T_{t} = \frac{t_{t}(t_{1}) + t_{t}(t_{2}) + t_{t}(t_{3}) + t_{t}(t_{4})}{4} = \frac{(5 - 0) + (7 - 0) + (11 - 1) + (14 - 3)}{4}$$

$$= \frac{5 + 7 + 10 + 11}{4} = \frac{33}{4} = 8.25s$$

$$T_{w} = \frac{t_{w}(t_{1}) + t_{w}(t_{2}) + t_{w}(t_{3}) + t_{w}(t_{4})}{4} = \frac{(0 - 0) + (5 - 0) + (7 - 1) + (11 - 3)}{4}$$

$$= \frac{0 + 5 + 6 + 8}{4} = \frac{19}{4} = 4.75s$$



Escalonamento SJF (Shortest Job First)

- O algoritmo de escalonamento que proporciona os menores tempos médios de execução e de espera é conhecido como menor tarefa primeiro, ou SJF (Shortest Job First). Como o nome indica, ele consiste em atribuir o processador à menor (mais curta) tarefa da fila de tarefas prontas. Pode ser provado matematicamente que esta estratégia sempre proporciona os menores tempos médios de espera.
- Tomando o mesmo exemplo:

tarefa	t_1	t_2	t_3	t_4
ingresso	0	0	1	3
duração	5	2	4	3



Escalonamento SJF (Shortest Job First)*

Exemplo de SJF aplicado a tabela de tarefas anterior




Figura 2.16: Escalonamento SJF.

$$T_{t} = \frac{t_{t}(t_{1}) + t_{t}(t_{2}) + t_{t}(t_{3}) + t_{t}(t_{4})}{4} = \frac{(14 - 0) + (2 - 0) + (6 - 1) + (9 - 3)}{4}$$

$$= \frac{14 + 2 + 5 + 6}{4} = \frac{27}{4} = 6.75s$$

$$T_{w} = \frac{t_{w}(t_{1}) + t_{w}(t_{2}) + t_{w}(t_{3}) + t_{w}(t_{4})}{4} = \frac{(9 - 0) + (0 - 0) + (2 - 1) + (6 - 3)}{4}$$

$$= \frac{9 + 0 + 1 + 3}{4} = \frac{13}{4} = 3.25s$$



Escalonamento RR (Round-Robin)*

Considerando as tarefas definidas na tabela anterior e quantum t_a = 2s teríamos:




Figura 2.14: Escalonamento Round-Robin.

□ E os cálculos de tempos seriam:

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + t_t(t_2) + t_t(t_3) + t_t(t_4)}{4} = \frac{(13 - 0) + (4 - 0) + (12 - 1) + (14 - 3)}{4}$$

$$= \frac{13 + 4 + 11 + 11}{4} = \frac{39}{4} = 9.75s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + t_w(t_2) + t_w(t_3) + t_w(t_4)}{4} = \frac{8 + 2 + 7 + 8}{4} = \frac{25}{4} = 6.25s$$



Impacto das trocas de contextos

- A quantidade e a duração das trocas de contextos entre tarefas pode ter impacto negativo na eficiência da sistema operacional.
- \Box É possível definir uma medida de eficiência E do uso do processador, em função das durações médias do quantum de tempo t_a e da troca de contexto t_{tc} .

$$\mathcal{E} = \frac{t_q}{t_q + t_{tc}}$$



Impacto das trocas de contextos




Figura 2.15: Evolução da fila de tarefas prontas no escalonamento Round-Robin.



Escalonamento por prioridades

- No escalonamento por prioridades, a cada tarefa é associada uma prioridade, geralmente na forma de um número inteiro. Os valores de prioridade são então usados para escolher a próxima tarefa a receber o processador, a cada troca de contexto.
- Exemplo (obs.: prioridade positiva= valores maiores indicam maior prioridade):

tarefa	t_1	t ₂	t_3	t_4
ingresso	0	0	1	3
duração	5	2	4	3
prioridade	2	3	1	4



Escalonamento por prioridades




Figura 2.17: Escalonamento por prioridades (cooperativo).

$$T_{t} = \frac{t_{t}(t_{1}) + t_{t}(t_{2}) + t_{t}(t_{3}) + t_{t}(t_{4})}{4} = \frac{(7 - 0) + (2 - 0) + (14 - 1) + (10 - 3)}{4}$$

$$= \frac{7 + 2 + 13 + 7}{4} = \frac{29}{4} = 7.25s$$

$$T_{w} = \frac{t_{w}(t_{1}) + t_{w}(t_{2}) + t_{w}(t_{3}) + t_{w}(t_{4})}{4} = \frac{(2 - 0) + (0 - 0) + (10 - 1) + (7 - 3)}{4}$$

$$= \frac{2 + 0 + 9 + 4}{4} = \frac{15}{4} = 3.75s$$



Escalonamento por prioridades




Figura 2.18: Escalonamento por prioridades (preemptivo).

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + t_t(t_2) + t_t(t_3) + t_t(t_4)}{4} = \frac{(10 - 0) + (2 - 0) + (14 - 1) + (6 - 3)}{4}$$

$$= \frac{10 + 2 + 13 + 3}{4} = \frac{28}{4} = 7s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + t_w(t_2) + t_w(t_3) + t_w(t_4)}{4} = \frac{5 + 0 + 9 + 0}{4} = \frac{14}{4} = 3.5s$$




Definição de prioridades

- □ A definição da prioridade de uma tarefa é influenciada por diversos fatores, que podem ser classificados em dois grandes grupos:
- ☐ Fatores externos: são informações providas pelo usuário ou o administrador do sistema, que o escalonador não conseguiria estimar sozinho. Os fatores externos mais comuns são a classe do usuário (administrador, diretor, estagiário) o valor pago pelo uso do sistema (serviço básico, serviço premium) e a importância da tarefa em si (um detector de intrusão, um script de reconfiguração emergencial, etc.).
- Fatores internos : são informações que podem ser obtidas ou estimadas pelo escalonador, com base em dados disponíveis no sistema local. Os fatores internos mais utilizados são a idade da tarefa, sua duração estimada, sua interatividade, seu uso de memória ou de outros recursos, etc.



Definição de prioridades





Windows 2000 e sucessores

- processos e *threads* são associados a *classes de prioridade* (6 classes para processos e 7 classes para *threads*); a prioridade final de uma *thread* depende de sua prioridade de sua própria classe de prioridade e da classe de prioridade do processo ao qual está associada, assumindo valores entre 0 e 31. As prioridades do processos, apresentadas aos usuários no *Gerenciador de Tarefas*, apresentam os seguintes valores *default*:
- 4: baixa ou ociosa
- 6: abaixo do normal
- 8: normal
- 10: acima do normal
- 13: alta
- 24: tempo-real



Linux (núcleo 2.4 e sucessores)

- Duas escalas de prioridades:
- ☐ Tarefas interativas: a escala de prioridades é negativa: a prioridade de cada tarefa vai de -20 (mais importante) a +19 (menos importante) e pode ser ajustada através dos comandos nice e renice. Esta escala é padronizada em todos os sistemas UNIX.
- Tarefas de tempo-real: a prioridade de cada tarefa vai de 1 (mais importante) a 99 (menos importante). As tarefas de tempo-real têm precedência sobre as tarefas interativas e são escalonadas usando políticas distintas. Somente o administrador pode criar tarefas de tempo-real.



Inanição e envelhecimento de tarefas

- No escalonamento por prioridades básico, as tarefas de baixa prioridade só recebem o processador na ausência de tarefas de maior prioridade. Caso existam tarefas de maior prioridade frequentemente ativas, as de baixa prioridade podem sofrer de inanição (*starvation*), ou seja, nunca ter acesso ao processador.
- Exemplo: t1 com prioridade 3, t2 com prioridade 2 e t3 com prioridade 3




Figura 2.20: Escalonamento por prioridades.



Inanição e envelhecimento de tarefas

Para evitar a inanição e garantir a proporcionalidade expressa através das prioridades estáticas, um fator interno denominado **envelhecimento** (*task aging*) deve ser definido. O envelhecimento indica há quanto tempo uma tarefa está aguardando o processador e aumenta sua prioridade proporcionalmente. Dessa forma, o envelhecimento evita a inanição dos processos de baixa prioridade, permitindo a eles obter o processador periodicamente.

Exemplo de algoritmo: Definições:

 t_i : tarefa i

pe_i : prioridade estática de t_i
 pd_i : prioridade dinâmica de t_i
 N : número de tarefas no sistema

Quando uma tarefa nova t_n ingressa no sistema:

```
pe_n \leftarrow prioridade inicial default pd_n \leftarrow pe_n
```

Para escolher a próxima tarefa a executar t_p :

```
escolher t_p \mid pd_p = max_{i=1}^N(pd_i)

pd_p \leftarrow pe_p

\forall i \neq p : pd_i \leftarrow pd_i + \alpha
```



Inanição e envelhecimento de tarefas

□ A Figura 2.21 ilustra essa proporcionalidade na execução das três tarefas t1, t2 e t3 com p(t1) < p(t2) < p(t3), usando a estratégia de envelhecimento. Nessa figura, percebe-se que todas as três tarefas recebem o processador periodicamente, mas que t3 recebe mais tempo de processador que t2, e que t2 recebe mais que t1.




Figura 2.21: Escalonamento por prioridades com envelhecimento.



Inversão e herança de prioridades

A inversão de prioridades consiste em processos de alta prioridade serem impedidos de executar por causa de um processo de baixa prioridade.

Exemplo

um determinado sistema possui um processo de alta prioridade p_a , um processo de baixa prioridade p_b e alguns processos de prioridade média p_m . Além disso, há um recurso R que deve ser acessado em **exclusão mútua**; para simplificar, somente p_a e p_b estão interessados em usar esse recurso.



Inversão e herança de prioridades

- 1. Em um dado momento, o processador está livre e é alocado a um processo de baixa prioridade p_b ;
- 2. durante seu processamento, p_b obtém o acesso exclusivo a um recurso R e começa a usá-lo;
- 3. p_b perde o processador, pois um processo com prioridade maior que a dele (p_m) foi acordado devido a uma interrupção;
- 4. p_b volta ao final da fila de tarefas prontas, aguardando o processador; enquanto ele não voltar a executar, o recurso R permanecerá alocado a ele e ninguém poderá usá-lo;
- 5. Um processo de alta prioridade p_a recebe o processador e solicita acesso ao recurso R; como o recurso está alocado ao processo p_b , p_a é suspenso até que o processo de baixa prioridade p_b libere o recurso.




Figura 2.22: Cenário de uma inversão de prioridades.



Inversão e herança de prioridades

Uma solução elegante para o problema da inversão de prioridades é obtida através de um protocolo de herança de prioridade [Sha et al., 1990]. O protocolo de herança de prioridade mais simples consiste em aumentar temporariamente a prioridade do processo pb que detém o recurso de uso exclusivo R. Caso esse recurso seja requisitado por um processo de maior prioridade pa, o processo pb "herda" temporariamente a prioridade de pa, para que possa voltar a executar e liberar o recurso R mais rapidamente. Assim que liberar o recurso, pb retorna à sua prioridade anterior.




Figura 2.23: Um protocolo de herança de prioridade.



Atividade

- Pesquisar e ler sobre algoritmos de escalonamento de tempo real
- □ Resolução lista de exercícios



Escalonamento

□ Referências:

- □ Tanenbaum, A. "Sistemas Operacionais Projeto de Implementaçãoi" terceira edição cap 2 tópico 4; (disponível em formato digital na biblioteca a).
- Maziero, C "Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos" cap 6; (disponível na internet - Versão compilada em 22 de setembro de 2023).
- □ Silberschatz, A. "Operating System Concepts"; 9^a. Edição; editora Wiley cap 6.

