16. Sigurnije programiranje

16.1 Pretvorba tipova

Pretvorba realnog broja u cijeli broj se može izvršiti naredbama:

```
int i;
double d;

i = (int) d;

ili:
    i = int(d);
```

U cilju bolje kontrole pretvorbe tipova ANSI-C++ standard je definirao četiri nova operatora pretvorbe tipova: reinterpret_cast, static_cast, dynamic_cast i const_cast. Svi oni se koriste u obliku:

```
static_cast <tip> (izraz)
reinterpret_cast <tip> (izraz)
const_cast <tip> (izraz)
dynamic cast <tip> (izraz)
```

gdje <novi tip> označava u koji se tip vrši pretvorba tipa (izraza).

static_cast

omogućuje sve pretvorbe koje se mogu i implicitno izvršiti (pr. int u float), kao i inverzne pretvorbe (čak i one koje se ne mogu implicitno izvršiti).

Kada se primijeni na pokazivače klasa, omogućuje pretvorbu pokazivača izvedene klase na pokazivač temeljne klase i obrnuto.

```
class Base {};
class Derived: public Base {};
Base * a = new Base;
Derived * b = static_cast<Derived*>(a);
```

reinterpret cast

reinterpret_cast omogućuje pretvorbu pokazivača u bilo koji tip pokazivača.

Pri toj operaciji vrši se jednostavno binarno kopiranje sadržaja varijable, bez provjere tipa, pa se može koristiti kod pokazivača na objekte različitih klasa.

```
class A {};
class B {};
A * a = new A;
B * b = reinterpret_cast<B*>(a);
```

reinterpret_cast, dakle, treatira sve pokazivače na način kako je to bilo uobičajeno kada se radi s void pokazivačima

dynamic_cast

se upotrebljava s referancama i pokazivačima na objekte. Omogućuje bilo koju pretvorbu koja se implicitno može provesti, kao i inverzne pretvorbe, kada se radi s polimorfnim objektima. Za razliku od **static_cast**, **dynamic_cast** u ovom slučaju provjerava da li se operacija može izvršiti uspješno, tj. provjerava da li se dobija objekt ispravnog tipa. Ova provjera se vrši u toku izvršenja programa. Ukoliko se ne može izvršiti pretvorba pokazivača vraća se NULL pokazivač.

```
class Base { virtual dummy() { }; };
class Derived : public Base { };

Base* b1 = new Derived;
Base* b2 = new Base;
Derived* d1 = dynamic_cast<Derived*>(b1); // ok
Derived* d2 = dynamic_cast<Derived*>(b2); // greska: vraća NULL
```

const_cast

Pomoću **const_cast** može se postaviti ili skinuti **const** atribut objekta:

```
class C {};
const C * a = new C;
C * b = const_cast<C*> (a);
```

Identifikacija tipa - typeid

ANSI-C++ definira operator imena typeid. Njime se može ispitati tip nekog izraza, na način da izraz

```
typeid (expression)
```

vraća referencu na konstantni objekt tipa **type_info**, koji je definiran u zaglavlju <typeinfo>. Te reference se mogu uspoređivati pomoću operatora == i !=, ili se mogu koristiti za dobijanje stringa koji opisuje tip (ili ime klase). U tu svrhu koristi se članska funkcija **type_info** klase imena **name()**, koja vraća string koji sadrži ime tipa.

```
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;

class Cl { };

void main () {
   Cl a;
   Cl *b;
   if (typeid(a) != typeid(b)) {
      cout << "Objekti a i b su razlicitog tipa:\n";
      cout << "Tip od a je: " << typeid(a).name();
      cout << "Tip od b je: " << typeid(b).name();
   }
}

Rezultat:

   Objekti a i b su razlicitog tipa:
   Tip od a je: class Cl
   Tip od b je: class Cl *</pre>
```

Prihvat i generiranje iznimki - Exception handling

try-catch-throw

Ideja je da se program podijeli na dio u kojem može nastati iznimka i na dio u kojem se on nastavlja kada nastane iznimka. Ključna riječ *try* označava blok programa u kojem može nastati iznimka, a ključna riječ *catch* označava dio programa koji će se izvršiti kada nastane neka iznimka (Za catch-blok se često koristi naziv *exception-handler*). Uz ključnu riječ *catch* u zagradama se navodi parametar koji označava tip iznimke. Neke iznimke generira izvršni sustav C++ kompajlera, a neke može generirati korisnik koristeći ključnu riječ *throw*.

Pojednostavljeno se ovaj mehanizam može zapisati u obliku:

Primjer: U prvom primjeru pokazat ćemo kako se generiraju uznimke koje u catch-blok šalju vrijednost prostih tipova

```
int n;
          char *mystring = new(nothrow) char [10];
          if (mystring == NULL)
               throw "Greska alokacije memorije!";
          cout << "Unesi cijeli broj: ";</pre>
          cin >> n;
          if (n>9)
                throw n;
          else
            mystring[n]='z';
       catch (int i) {
          cout << "Iznimka: ";</pre>
          cout <<"indeks "<<i</pre>
              <<" izvan dozvoljenog intervala!"
              << endl;
       catch (char * str) {
          cout << "Iznimka: " << str << endl;</pre>
       }
Rezultat:
     Unesi cijeli broj: 99
     Iznimka: indeks 10 izvan dozvoljenog intervala!
```

try {

<u>Primjer:</u> Pokazat ćemo kako se koriste korisnički definirane klase kao parametri catch-bloka. Klasu Range-error koristit ćemo za generiranje iznimke kada se prekorači neki dozvoljeni cjelobrojni interval:

```
class Range_error {
  public:
        Range_error(int i) :m_i(i) {}
        int m_i;
};
```

Pretpostavimo da smo definirali funkciju int2char() koja vraća znakovnu vrijednost ako je cjelobrojni argument unutar intervala [0,255], u suprotnom generira se iznimka Range_error.

```
char int2char(int i) {
    if(i < 0 || i>255) throw Range_error(i);
    return (char) i;
}
```

Pri korištenju ove funkcije moguća su dva načina prihvata iznimke. Prvi način je da catch ne koristi argument:

```
try {
    char c = int2char (600);
}
catch(Range_error) {
    cout << "int2char: nedozvoljen argument";
}</pre>
```

Drugi je način da se catch specificira s formalnim parametrom x, pa tada može primati argumente:

Neprihvaćene iznimke

Ako nastane iznimka za koju nije osiguran prihvat (i ako ne postoji catch(...)) tada se poziva specijalna funkcija **terminate**(), kojom se prekida trenutni proces (program). Zapravo, **terminate** je pokazivač na funkciju kojem je predodređena vrijednost na adresu standardne C funkciju **abort**(), kojom se prekida program. To znači da neće biti pozvani destruktori globalnih i statičkih objekata, pa se ovakovi tip neprihvaćenih iznimaka smatra programerskom pogreškom.

Moguće je da korisnik sam definira funkciju za prihvat ovakovih iznimki. To se vrši pomoću funkcije **set_terminate()**, koja vraća pokazivač na funkciju terminate(), a prima kao argument void funkciju koja nema argumenata i koja će zamijeniti funkciju terminate(). Primjer upotrebe je dan u programu setterm.cpp

Ugniježdeni try-catch

Try-catch-blokovi mogu biti ugniježdeni. Primjerice:

U slučaju ugniježdenih blokova moguće je usmjeriti iznimku iz unutarnjeg **catch**-bloka u vanjski **catch**-block. U ovom primjeru smo u tu svrhu u unutarnjem bloku koristili **throw** bez argumenta. Preporuka je da se ne koriste ugniježdeni try-catch blokovi.

Grupiranje iznimki

Često se iznimke mogu logično grupirati. Primjerice, za rad s matetematičkim operacijama mogli bi definirati sljedeće:

U ovom slučaju se se koristi naslijeđivanje za definiranje objekta identifikacije iznimke. Zbog toga, u ovom primjeru se dijeljenje s nulom prihvaća u catch(ZeroDevide), a ostale matematičke iznimke u catch(MathErr) uključujući i Overflow (jer se Overflow izvodi iz MathErr).


Deklaracija funkcija s iznimkama

```
Kada deklariramo neku funkciju
    int f ();
nije poznato da li se u njoj koristi ili ne koristi mehanizam generiranja iznimki.
    int f() throw();
znači da se u funkciji f() ne generiraju iznimke, a
    int f() throw(MarhErr);
znači da se u funkciji f() generira iznimka MathErr.
```

Standardne iznimke

Standardne iznimke generiraju se iz koda koji stvara sam C++ kompajler ili iz koda standardne biblioteke. Deklarirane su pomoću temeljne klase exception, koja je deklarirana u zaglavlju **<exception>**:

```
class exception {
public:
    exception() throw();
    exception(const exception&) throw();
    exception& operator = (const exception&) throw();
    virtual ~exception() throw();
    virtual const char * what() const throw();
private:
    //
}
```



Slika 16.1 Hijerarhija naslijeđivanja klase exception

```
catch(bad_alloc)
{
    // greska alokacije
}
catch (std::exception & e) // ostale izvršne greške
{
    cout << "Exception: " << e.what();
}</pre>
```