
Programación Concurrente ATIC Redictado de Programación Concurrente

Clase 3




Facultad de Informática UNLP

Semáforos (continuación)



Problemas básicos y técnicas Lectores y escritores

• *Problema*: dos clases de procesos (*lectores* y *escritores*) comparten una Base de Datos. El acceso de los *escritores* debe ser exclusivo para evitar interferencia entre transacciones. Los *lectores* pueden ejecutar concurrentemente entre ellos si no hay escritores actualizando.



- Procesos asimétricos y, según el scheduler, con diferente prioridad.
- Es también un problema de *exclusión mutua selectiva*: clases de procesos compiten por el acceso a la BD.
- Diferentes soluciones:
 - > Como problema de exclusión mutua.
 - > Como problema de sincronización por condición.

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

- Los escritores necesitan acceso mutuamente exclusivo.
- Los lectores (como grupo) necesitan acceso exclusivo con respecto a cualquier escritor.

```
sem rw = 1;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
  while(true)
       P(rw):
       lee la BD;
       V(rw):
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
  while(true)
       P(rw):
       escribe la BD;
       V(rw);
```

No hay concurrencia entre lectores

- Los lectores (como grupo) necesitan bloquear a los escritores, pero sólo el primero necesita tomar el *lock* ejecutando *P(rw)*.
- Análogamente, sólo el último lector debe hacer V(rw).

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0; # número de lectores activos
sem rw = 1; # bloquea el acceso a la BD
```

```
process Escritor [j = 1 to N]
{      while(true)
      { ...
            P(rw);
            escribe la BD;
            V(rw);
      }
}
```

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0; # número de lectores activos
sem rw = 1; # bloquea el acceso a la BD
sem mutexR= 1; # bloquea el acceso de los lectores a nr
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
      P(mutexR);
      nr = nr + 1;
      if (nr == 1) P(rw);
      V(mutexR);
      lee la BD;
      P(mutexR);
      nr = nr - 1;
      if (nr == 0) V(rw);
      V(mutexR);
```

Lectores y escritores: sincronización por condición

- Solución anterior \Rightarrow preferencia a los lectores \Rightarrow no es *fair*.
- Otro enfoque ⇒ introduce la técnica *passing the baton*: emplea SBS para brindar exclusión y despertar procesos demorados.
- Puede usarse para implementar *await* arbitrarios, controlando de forma precisa el orden en que los procesos son despertados
- En este caso, pueden contarse (por medio de *nr* y *nw*) los procesos de cada clase intentando acceder a la BD, y luego restringir el valor de los contadores. ¿Cuáles son los estados buenos y malos de *nr* y *nw*?

```
\begin{array}{ll} int \ nr = 0, \ nw = 0; \\ process \ Lector \ [i = 1 \ to \ M] & process \ Escritor \ [j = 1 \ to \ N] \\ \{ \ while(true) & \{ \ while(true) \\ \{ \ ... & \{ \ ... & \{ \ await \ (nr == 0 \ and \ nw == 0) \ nw = nw + 1; \, \} \\ e \ lee \ la \ BD; & \{ \ nw = nw - 1; \, \} \\ \} & \} \end{array}
```

Problemas básicos y técnicas *Técnica Passing de Baton*

- En algunos casos, await puede ser implementada directamente usando semáforos u otras operaciones primitivas. *Pero no siempre*...
- En el caso de las guardas de los await en la solución anterior, se superponen en que el protocolo de entrada para escritores necesita que tanto **nw** como **nr** sean 0, mientras para lectores sólo que **nw** sea 0.
- \triangleright Ningún semáforo podría discriminar entre estas condiciones \rightarrow *Passing the baton.*

Passing the baton: técnica general para implementar sentencias await.

Cuando un proceso está dentro de una SC mantiene el *baton* (*testimonio*, *token*) que significa permiso para ejecutar.

Cuando el proceso llega a un *SIGNAL* (sale de la SC), pasa el *baton* (control) a otro proceso. Si ningún proceso está esperando por el *baton* (es decir esperando entrar a la SC) el *baton* se libera para que lo tome el próximo proceso que trata de entrar.

Técnica Passing de Baton

La sincronización se expresa con sentencias atómicas de la forma:

$$F_1: \langle S_i \rangle$$
 o $F_2: \langle await(B_j) S_j \rangle$

Puede hacerse con semáforos binarios divididos (SBS).

e semáforo binario inicialmente *I* (controla la entrada a sentencias atómicas).

Utilizamos un semáforo b_j y un contador d_j cada uno con guarda diferente B_j ; todos inicialmente 0.

 $m{b}_j$ se usa para demorar procesos esperando que $m{B}_j$ sea true. $m{d}_j$ es un contador del número de procesos demorados sobre $m{b}_j$.

e y los b_j se usan para formar un SBS: a lo sumo uno a la vez es 1, y cada camino de ejecución empieza con un P y termina con un único V.

Técnica Passing de Baton

```
F_1: P(e); S_i; SIGNAL;
```

```
F_2: P(e); \\ if (not B_j) \{d_j = d_j + 1; V(e); P(b_j); \} \\ S_j; \\ SIGNAL \langle await (B_j) S_j \rangle
```

```
\begin{array}{ll} \textit{SIGNAL:} & \text{if } (B_1 \text{ and } d_1 > 0) \ \{d_1 = d_1 - 1; \ V(b_1)\} \\ & \square \dots \\ & \square \ (B_n \text{ and } d_n > 0) \ \{d_n = d_n - 1; \ V(b_n)\} \\ & \square \ \text{else } V(e); \\ & \text{fi} \end{array}
```

Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
       \langle \text{ await (nw == 0) nr = nr + 1; } \rangle
       lee la BD;
      \langle nr = nr - 1; \rangle
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
       \langle await (nr==0 and nw==0) nw=nw+1; \rangle
       escribe la BD;
       \langle nw = nw - 1; \rangle
```

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
sem e = 1, r = 0, w = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true) {
       P(e);
      if (nw > 0) \{ dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
      nr = nr + 1;
       SIGNAL_1;
       lee la BD:
       P(e); nr = nr - 1; SIGNAL_2;
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true) {
      P(e):
       if (nr > 0 \text{ or } nw > 0) \{dw = dw+1; V(e); P(w); \}
      nw = nw + 1;
      SIGNAL<sub>3</sub>;
      escribe la BD:
       P(e); nw = nw - 1; SIGNAL_{4};
```

Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
sem e = 1, r = 0, w = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
   { P(e);
       if (nw > 0) \{ dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
       nr = nr + 1;
       SIGNAL<sub>1</sub>;
       lee la BD:
       P(e); nr = nr - 1; SIGNAL_2;
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
    { P(e);
       if (nr > 0 \text{ or } nw > 0) \{dw = dw+1; V(e); P(w); \}
       nw = nw + 1;
       SIGNAL<sub>3</sub>;
       escribe la BD:
       P(e); nw = nw - 1; SIGNAL_4;
```

El rol de los **SIGNAL**_i es el de señalizar *exactamente* a uno de los semáforos \Rightarrow los procesos se van pasando el *baton*.

```
SIGNAL_i es una abreviación de:

if (nw == 0 and dr > 0)

\{dr = dr - 1; V(r); \}

elsif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0)

\{dw = dw - 1; V(w); \}

else V(e);
```

Algunos de los SIGNAL se pueden simplificar.

Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
```

```
sem e = 1, r = 0, w = 0:
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
 while(true)
     { P(e);
      if (nw > 0) \{dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
      nr = nr + 1;
      if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
      else V(e);
      lee la BD:
      P(e):
      nr = nr - 1;
      if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
            \{dw = dw - 1; V(w); \}
       else V(e);
```

```
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
  { P(e);
    if (nr > 0 \text{ or } nw > 0)
            \{dw=dw+1; V(e); P(w);\}
    nw = nw + 1;
    V(e);
    escribe la BD:
    P(e);
    nw = nw - 1;
    if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
    elseif (dw > 0) \{dw = dw - 1; V(w); \}
    else V(e);
```

Da preferencia a los lectores \Rightarrow ¿Cómo puede modificarse?

Problema: decidir cuándo se le puede dar a un proceso determinado acceso a un recurso.

Recurso: cualquier objeto, elemento, componente, dato, SC, por la que un proceso puede ser demorado esperando adquirirlo.

Definición del problema: procesos que compiten por el uso de unidades de un recurso compartido (cada unidad está *libre* o *en uso*).

```
request (parámetros): \( \text{await (request puede ser satisfecho) tomar unidades;} \)
release (parámetros): \( \text{retornar unidades;} \)
```

• Puede usarse Passing the Baton:

Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

- Varios procesos que compiten por el uso de un recurso compartido de una sola unidad.
- **request** (tiempo,id). Si el recurso está libre, es alocado inmediatamente al proceso *id*; sino, el proceso *id* se demora.
- **release** (). Cuando el recurso es liberado, es alocado al proceso demorado (si lo hay) con el mínimo valor de *tiempo*. Si dos o más procesos tienen el mismo valor de *tiempo*, el recurso es alocado al que esperó más.
- SJN minimiza el tiempo promedio de ejecución, aunque *es unfair* (¿por qué?). Puede mejorarse con la técnica de *aging* (dando preferencia a un proceso que esperó mucho tiempo).
- Para el caso general de alocación de recursos (NO SJN):

```
bool libre = true;

request (tiempo,id): \( \text{await (libre) libre} = \text{false;} \)

release (): \( \text{libre} = \text{true;} \)
```

Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

• En SJN, un proceso que invoca a *request* debe demorarse hasta que el recurso esté libre y su pedido sea el próximo en ser atendido de acuerdo a la política. El parámetro tiempo entra en juego sólo si un pedido debe ser demorado.

- En **DELAY** un proceso:
 - ➤ Inserta sus parámetros en un conjunto, cola o lista de espera (pares).
 - Libera la SC ejecutando V(e).
 - Se demora en un semáforo hasta que *request* puede ser satisfecho.
- En **SIGNAL** un proceso:
 - Cuando el recurso es liberado, si pares no está vacío, el recurso es asignado a un proceso de acuerdo a SJN.
- Cada proceso tiene una condición de demora distinta, dependiendo de su posición en *pares*. El proceso *id* se demora sobre el semáforo *b[id]*.

Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

```
bool libre = true; Pares = set of (int, int) = ∅; sem e = 1, b[n] = ([n] 0);

request(tiempo,id): P(e);

if (! libre){ insertar (tiempo, id) en Pares; V(e); P(b[id]); }

libre = false;

V(e);

release(): P(e);

libre = true;

if (Pares ≠ ∅) { remover el primer par (tiempo,id) de Pares; V(b[id]); }

else V(e);
```

s es un semáforo privado si exactamente un proceso ejecuta operaciones <math>P sobre s. Resultan útiles para señalar procesos individuales. Los semáforos b[id] son de este tipo.

Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

```
bool libre = true; Pares = set of (int, int) = \emptyset; sem e = 1, b[n] = ([n] 0);
Process Cliente [id: 1..n]
{ int sig;
 //Trabaja
 tiempo = //determina el tiempo de uso del recurso//
 P(e);
 if (! libre) { insertar (tiempo, id) en Pares;
               V(e);
              P(b[id]);
 libre = false;
  V(e);
 //USA EL RECURSO
 P(e);
 libre = true;
 if (Pares \neq \emptyset) { remover el primer par (tiempo, sig) de Pares;
                   V(b[sig]);
                                            ¿Que modificaciones deberían realizarse para respetar
                                                              el orden de llegada?
 else V(e);
                                                 ¿Que modificaciones deberían realizarse para
                                            generalizar la solución a recursos de múltiple unidad?
```