Fisica Nucleare e Subnucleare

Prof.ssa S. Leoni, a.a. 2024-25

Leonardo Cerasi¹, Lucrezia Bioni GitHub repository: LeonardoCerasi/notes

 $^{^{1}}$ leo.cerasi@pm.me

Indice

| Indice Introduzione | | | | |
|---------------------|---------------|--------|--------------------------|----|
| | | | | |
| 1 | Nuclidi | | | |
| | 1.1 | Defini | zioni e nomenclatura | 4 |
| | | 1.1.1 | Unità di misura | 4 |
| | | 1.1.2 | La tavola di Segré | |
| | 1.2 | Evide | nze sperimentali | |
| | | 1.2.1 | Scattering di Rutherford | |
| | | 1.2.2 | Scattering elettronico | S |
| | 1.3 | Propr | | 14 |
| | | 1.3.1 | Masse nucleari | 14 |
| | | 1.3.2 | Binding energy | 18 |
| | | 1.3.3 | Momento angolare e spin | 21 |
| 2 | 2 Decadimenti | | | |
| | 2.1 | Radio | attività | 26 |
| | | 2.1.1 | Decadimenti radioattivi | |
| | | 2.1.2 | Energy balance | 26 |
| | | 2.1.3 | Radioactive decay law | 27 |
| | 2.2 | Decad | limento $lpha$ | 29 |
| | | 2.2.1 | Systematics | 30 |
| | | 2.2.2 | · | 31 |
| | | 2.2.3 | Spettri | 32 |
| | | 2.2.4 | Cluster decay | 33 |

Introduzione

Scale di grandezza Nello studio della fisica dei nuclei e delle particelle subatomiche, le scale di grandezza tipiche sono estremamente piccole: la scala tipica delle dimensioni di un atomo è $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$, mentre quella del nucleo è di 4 ordini di grandezza minore ($10^{-14} \text{ m} = 10 \text{ fm}$); per un singolo nucleone, invece, le dimensioni sono dell'ordine di $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$, e il range tipico delle interazioni deboli è 10^{-18} m .

Per quanto riguarda la scala di energie, i processi atomici hanno energie solitamente attorno a $1\,\mathrm{eV} = 1.602\cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$, mentre quelli nucleari arrivano anche a $10\,\mathrm{MeV}$; per le interazioni ad alte energie studiate dalla fisica particellare, i moderni accelleratori arrivano a scale di $1\,\mathrm{TeV}$.

Per studiare la struttura dei costituenti della materia a vari livelli, è necessario utilizzare fasci di particelle (fotoni, elettroni, etc.) con determinate lunghezze d'onda (relazioni di de Broglie $\lambda = \frac{h}{p}$), corrispondenti a determinate energie: per sondare i nuclei atomici sono necessari $\lambda \sim 10\,\mathrm{fm}$ ed $E \sim 1\,\mathrm{MeV}$; per evidenziare la struttura a molti corpi del nucleo atomico servono $\lambda \sim 1\,\mathrm{fm}$ ed $E \sim 10\,\mathrm{MeV}$; se si vogliono studiare gli stati eccitati dei singoli nucleoni occorrono $\lambda \sim 10^{-3}\,\mathrm{fm}$ ed $E \sim 1\,\mathrm{GeV}$ (solo oggetti compositi, dotati di una struttura, hanno stati eccitati); infine, se si vuole mettere in luce la struttura composta da quark dei nucleoni, bisogna raggiungere $\lambda < 10^{-4}\,\mathrm{fm}$ ed $E > 200\,\mathrm{GeV}$.

Interazioni fondamentali I vari costituenti della materia interagiscono tramite 4 interazioni fondamentali, mediate da particelle specifiche - i bosoni di gauge:

- 1. interazione elettromagnetica: mediata dal fotone $(m_{\gamma} = 0)$, con coupling constant $\alpha \approx 1/137$ e raggio d'azione infinito (essendo il fotone massless). Agisce su tutte le particelle dotate di carica, e il campo ha un andamento $\alpha \hbar c/r$;
- 2. interazione debole: mediata dai bosoni W[±] e Z⁰ ($m_W = 80.4 \,\text{GeV}$, $m_Z = 90.1 \,\text{GeV}$), con coupling constant $G_F \approx 1 \cdot 10^{-5}$ e raggio d'azione $< 10^{-3} \,\text{fm}$, dovuto al fatto che i bosoni W[±] e Z⁰ sono molto pesanti e dunque, per il principio d'indeterminazione ($\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$), possono essere prodotti solo come particelle virtuali in processi di scattering per periodi di tempo estremamente brevi. Agisce su leptoni e adroni, e il campo ha un andamento $g\delta(\vec{r})$;
- 3. interazione forte: mediata dai gluoni $(m_g = 0)$, con coupling constant $\alpha_s \approx 1$ e raggio d'azione ≈ 1 fm, dovuto al fatto che i gluoni, sebbene massless, possono interagire tra loro. Agisce sugli adroni, e il campo ha un andamento $\alpha_s \hbar e^{-\mu r}/r$;
- 4. interazione gravitazionale: mediata dall'ipotetico gravitone ($m_G = 0$), con coupling constant $G_N \approx 6 \cdot 10^{-39}$ e raggio d'azione infinito. Agisce su tutte le particelle dotate di massa ed energia, e il campo ha un andamento 1/r;

2 Introduzione

Come si può notare, la gravità ha un'intensità di decine di ordini di grandezza inferiore alle altre interazioni fondamentali, per questo in ambito atomico, nucleare e particellare può essere trascurata. Inoltre, secondo la "Teoria della Grande Unificazione" (GUT, Grand Unification Theory), la forza elettromagnetica e le interazioni forte e debole si sono manifestate come forze distinte solo da un certo punto della vita dell'universo in poi: prima, infatti, si pensa che fossero concentrate in una forza sola. La medesima teoria prevede anche il decadimento dei protoni, l'esistenza di monopoli magnetici, etc. Tuttavia, fino ad oggi non sono state trovate evidenze sperimentali che confermino le predizioni di tale modello.

Esperimenti A differenza della fisica atomica, che è descritta completamente dalla QED (Quantum Electrodynamics), la fisica nucleare non ha un'unica teoria coerente: la teoria fondamentale dell'interazione forte, la QCD (Quantum Chromodynamics), descrive le interazioni tra quark (mediate da gluoni), non quelle tra nucleoni (mediate da mesoni virtuali); inoltre, in ambito atomico le energie che entrano in gioco nei decadimenti (~ 10 MeV) sono meno dello 0.1% della massa del nucleo (espressa in unità naturali), dunque gli effetti relativistici possono essere ignorati, mentre per quanto riguarda i processi tra nucleoni le energie possono essere anche 100 volte la massa equivalente del protone, rendendo necessario l'utilizzo della meccanica quantistica relativistica; infine, bisogna considerare che sia il nucleo atomico che i nucleoni sono sistemi complessi a molti corpi, dunque, anche avendo una teoria dell'interazione tra singole coppie di costituenti, è estremamente difficile sviluppare modelli teorici per descrivere questi sistemi, e la trattazione è principalmente di natura fenomenologica, con tante teorie dei singoli processi che vengono sviluppate a partire dai dati sperimentali.

Gli esperimenti in fisica nucleare (utilizzati anche per studiare gli adroni in generale) sono principalmente di due tipi:

- 1. scattering: un fascio di particelle, di cui si conoscono energia e momento lineare, è diretto verso l'oggetto bersagio da studiare e, attraverso le variazioni di quantità cinematiche misurabili, è possibile studiare le proprietà dell'interazioni e la struttura del bersaglio (risoluzione data dalla relazione di de Broglie). Il raggio nucleare può essere misurato con fasci di elettroni di circa 10⁸eV, il raggio del protone con 10⁹eV;
- 2. spettroscopia: nucleoni (o anche mesoni e barioni) vengono eccitati e si studiano i prodotti del decadimento di questi stati eccitati, inferendo le proprietà degli stati eccitati e le interazioni tra i prodotti di decadimento. Le energie richieste per produrre stati eccitati sono simili a quelle necessarie agli esperimenti di scattering.

Nel caso dello scattering è importante studiare la sezione d'urto d'interazione (cross section), ovvero la probabilità che avvenga una determinata reazione: in base all'angolo solido $\Delta\Omega$ del rilevatore, alla cross section $\frac{d\sigma}{s\Omega}$, all'intensità I_0 del fascio incidente e alla densità numerica di particelle n_0 che attraversano lo spessore dz del rilevatore, si può calcolare il numero di particelle rilevate in funzione dell'angolo d'emissione:

$$\frac{dn(\theta)}{dt} = I_0 n_0 dz \frac{d\sigma}{d\Omega} \Delta\Omega \tag{1}$$

La cross section è un'area geometrica (l'area effettiva di collisione) ed è solitamente misurata in barn: $1 \text{ barn} = 100 \text{ fm}^2$; questa sezione d'urto è in realtà molto grande e misure più tipiche sono espresse in microbarn.

Nuclidi

1.1 Definizioni e nomenclatura

Un nuclide (o nucleo) è una specifica combinazione di protoni e neutroni: si definiscono il numero atomico Z come il numero di protoni, il numero di neutroni N ed il numero di massa A = Z + N come il numero di nucleoni. In un atomo neutro, Z è anche il numero totale di elettroni negli orbitali. Il simbolo completo di un nuclide è ${}_Z^A X_N$, dove X è il simbolo della specie chimica: tale scrittura è però ridondante, poiché la specie chimica definisce di per sé il numero di protoni nel nuclide, dunque è sufficiente scrivere ${}^A X$.

Nuclidi con lo stesso Z sono detti isotopi, con lo stesso A isobari e con lo stesso N isotoni.

1.1.1 Unità di misura

Nell'ambito della fisica nucleare e particellare è sconveniente utilizzare le unità di misura del Sistema Internazionale: unità di misura tipiche sono il fermi 1 fm = 10^{-15} m, l'elettronvolt 1 eV = $1.602 \cdot 10^{-19}$ J e l'unità di massa atomica 1 u = $1.6606 \cdot 10^{-27}$ kg = 931.502 MeV/ c^2 (definita come 1/12 della massa di un atomo di 12 C).

Per semplificare le equazioni, è utile porre le costanti fondamentali $c=\hbar=1$: questo sistema di misura è detto Sistema Naturale e in esso massa, momento lineare, energia, lunghezza⁻¹ e tempo⁻¹ hanno la stessa unità di misura, poiché le equazioni di Einstein, Plank e de Broglie diventano rispettivamente $E^2=m_0^2+p^2, E=2\pi\nu$ e $\lambda=\frac{2\pi}{n}$.

1.1.1.1 Masse e costanti

Nel SI, è utile ricordare i seguenti valori approssimati delle costanti fondamentali:

$$c = 2.99792458 \cdot 10^8 \,\text{m/s} \approx 3 \cdot 10^8 \,\text{m/s}$$

$$\hbar = 6.58211928 \cdot 10^{-22} \,\text{MeV s} \approx \frac{2}{3} \cdot 10^{-21} \,\text{MeV s}$$

$$\hbar c = 197.3269718 \,\text{MeV fm} \approx 200 \,\text{MeV fm}$$

Si possono quindi esprimere le masse dei nucleoni e dell'elettrone in varie unità di misura:

$$m_p = 1.673 \cdot 10^{-27} \,\mathrm{kg} = 1.00728 \,\mathrm{u} = 938.279 \,\mathrm{MeV}/c^2$$

 $m_n = 1.675 \cdot 10^{-27} \,\mathrm{kg} = 1.00867 \,\mathrm{u} = 939.573 \,\mathrm{MeV}/c^2$
 $m_e = 9.110 \cdot 10^{-31} \,\mathrm{kg} = 0.511 \,\mathrm{MeV}/c^2$

Parametro utile:

$$e^2 = 1.440 \cdot 10^{-15} \,\mathrm{MeV}/m = 1.440 \,\mathrm{MeV} \cdot \,\mathrm{fm}$$

1.1.2 La tavola di Segré

Al pari delle specie chimiche nella tavola periodica, anche i nuclidi possono essere messi in una tabella, tipicamente in un piano Z-N (Fig. 1.1): questa viene detta tavola di Segré e permette di tracciare facilmente i vari decadimenti radioattivi dei nuclidi, visualizzando efficaciemente le decay chains.

Come si vede in Fig. 1.2, è possibile distinguere la tavola dei nuclidi in due regioni separate da due linee: queste sono dette nuclear driplines e distinguono tra configurazioni di protoni e neutroni che possono effettivamente formare dei nuclidi (sia stabili che instabili, ovvero radioattivi) e configurazioni nelle quali invece l'interazione forte non riesce a mantenere insieme i nucleoni per formare un nucleo. Si stima che possano esistere oltre 7000 nuclidi nell'Universo, ma di questi solo circa 3000 sono stati effettivamente scoperti (di cui solo 251 nuclidi stabili): si parla in questo caso di "Terra incognita" per indicare il teoricamente alto numero di nuclidi ancora ignoti; in particolare, è stata teoricamente prevista un'"isola" di elementi super-pesanti attorno a Z=114 ed oltre, con nuclidi con vite medie dell'ordine di minuti o giorni: sebbene non ancora osservati, si pensa che la chimica degli elementi super-pesanti con Z>118 sia di natura relativistica, dunque incomparabile a quella degli elementi fin'ora scoperti.

La carta dei nuclidi, inoltre, fornisce importanti informazioni su come avvenngono i decadimenti radioattivi:

- 1. se ci si sposta lungo la bisettrice del II e del IV quadrante si hanno i "decadimenti beta", caratterizzati dall'aumento/diminuzione del numero di protoni e dalla diminuzione/aumento del numero di neutroni:
- 2. se ci si sposta lungo la bisettrice del I e del III quadrante si ha una diminuzione/aumento sia del numero di protoni sia del numero di neutroni. Poiché la carica si deve conservare, si ha anche una diminuzione/aumento del numero di massa di 2. Il "decadimento alfa" corrisponde a 2 spostamenti a sinistra e due in basso.

1.2 Evidenze sperimentali

Le prime evidenze sperimentali dell'esistenza del nucleo atomico si devono al gruppo di ricerca di Rutherford, Geiger e Marsden: prima di loro, Thomson era riuscito ad estrarre delle cariche negative dall'atomo, identificando l'elettrone, ed aveva di conseguenza formulato la sua teoria della struttura atomica come sfera carica positivamente in cui sono immersi gli elettroni ("plum pudding" model). Con i loro esperimenti, Rutherford et al. dimostrarono invece che le cariche positive erano concentrate in una regione piccola al centro dell'atomo.

1.2.1 Scattering di Rutherford

L'esperimento condotto da Rutherford et al. consiste nell'irradiare una lamina sottile di oro con un fascio collimato di particelle α (nuclei di ⁴He). Rutherford non aveva a disposizione acceleratori, e usò particelle α provenienti dai decadimenti radioattivi, con energie di pochi MeV, e dunque




Figura 1.1: Tavola di Segré.




Figura 1.2: Nuclear driplines.

influenzate solo dall'interazione coulombiana. A livello puramente cinematico (ignorando la natura dell'interazione tra beam e target), essendo la velocità delle particelle α $v_0 \sim 0.1c$, è possibile trattare il problema come un urto elastico non-relativistico (conservazione della quantità di moto e dell'energia):

$$\begin{cases}
m_{\alpha}\mathbf{v}_{0} = m_{\alpha}\mathbf{v}_{f} + m_{t}\mathbf{v}_{t} \\
m_{\alpha}v_{0}^{2} = m_{\alpha}v_{f}^{2} + m_{t}v_{t}^{2}
\end{cases}$$
(1.1)

Combinando le due equazioni e definendo θ l'angolo tra \mathbf{v}_f e \mathbf{v}_t (velocità del target):

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \frac{v_t}{v_f} \left(1 - \frac{m_t}{m_\alpha} \right) \tag{1.2}$$

Si possono distinguere due principali casi:

- 1. $m_t = m_e \ll m_\alpha$: $\cos \theta > 0$: la particella colpisce l'elettrone, e si parla di forward scattering, poiché non sono possibili grossi valori di θ (deflessione) e la particella viene trasmessa attraverso il materiale:
- 2. $m_t = m_{Au} \gg m_{\alpha}$: $\cos \theta < 0$: urto tra oggetti massicci, dunque diventano possibili anche angoli di deviazione della traiettoria della particella α prossimi π , e il rinculo del nucleo.

Il modello di Thomson rientra nella prima casistica, poiché in tal caso all'interno dell'atomo lo scattering può avvenire solo con gli elettroni, che hanno $m_e = 0.511\,\mathrm{MeV}/c^2 \ll m_\alpha = 4\,\mathrm{GeV}/c^2 \approx 4m_p, \frac{m_e}{m_\alpha} \approx 10^{-4}$. Questo implica che la massima quantità di moto trasferita al bersaglio elettronico è $\approx 10^{-4}p_i$, ovvero un piccolo cambiamento nella quantità di moto della particella α .

Ciò che Rutherford et al. osservarono, però, è che occasionalmente delle particelle α vengono riflesse dalla lamina d'oro: questo risultato è incompatibile con lo scattering con elettroni o con una carica positiva diffusa, dunque fu confermato che la carica positiva nell'atomo è concentrata in un unico punto massivo, il nucleo atomico. Infatti, $\frac{m_{Au-197}}{m_{\alpha}} \approx 50$, dove $m_{Au-197} = 197\,\mathrm{GeV}/c^2$, ovvero il target è molto più massivo del proiettile. Questo implica che il nucleo può sottrarre fino al doppio del momento incidente, e la particella α può tornare indietro con una quantità di moto uguale e opposta a quella iniziale.

1.2.1.1 Cross-section di Rutherford

Nella trattazione cinematica è stata ignorata l'interazione tra particelle α e nucleo atomico, che è ciò che effettivamente determina lo scattering: essa può essere modellata, in forma approssimativa (in particolare per parametro d'urto compreso tra il raggio nucleare e l'orbita elettronica più interna), dal potenziale coulombiano. Si assumono particelle puntiformi, poiché α non può penetrare nel nucleo. Dette Z il numero atomico dell'atomo target e Z' quello degli atomi del beam (nel caso specifico dello scattering di Rutherford $Z=Z_{\rm Au}=79$ e $Z'=Z_{\rm He}=4$), il potenziale d'interazione è:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{ZZ'e^2}{r} \tag{1.3}$$

Dalla meccanica classica è possibile legare il parametro d'urto b all'angolo di scattering θ :

$$b = \frac{ZZ'e^2}{2E_0}\cot\frac{\theta}{2} \tag{1.4}$$




Figura 1.3: Sezione d'urto dello scattering di Rutherford.

dove E_0 è l'energia della particella incidente.

È possibile stimare quanto vicino al nucleo atomico si possono spingere le particelle α tramite la distanza di closest approach a, definita dalla condizione $V(a) = E_0$ ed esprimibile anche in funzione di b e θ tramite tan $\frac{\theta}{2} = \frac{a}{2b}$: le particelle α usate da Rutherford avevano $E_{\alpha} \approx 5 \,\text{MeV}$, dunque fu in grado di sondare il nucleo atomico poiché $a \approx 45 \,\text{fm}$.

Per calcolare la cross-section dello scattering di Rutherford, si consideri un fascio incidente monoenergetico con energia E_0 e N_0 particelle incidenti per unità di area e di tempo: facendo variare il parametro d'urto tra b e b + db, dunque variando l'angolo di scattering tra θ e $\theta - d\theta$, si avranno $2\pi N_0 b \, db$ particelle incidenti per unità di tempo (data la sezione d'urto $\Delta \sigma = 2\pi b \, db$, Fig. 1.3).

Va notato che è possibile ignorare il fatto che la lamina target ha un numero elevato di atomi target e che ogni particella nel beam incidente ha un diverso parametro d'urto relativo a ciascuno di essi, poiché la lastra è considerata così sottile da rendere improbabili collisioni multiple della stessa particella incidente; inoltre, dal modello atomico di Rutherford ricaviamo che i nuclei atomici si trovano a distanze grandi rispetto alle loro dimensioni, rendendo significative solo le traiettorie con parametro d'urto vicino al nucleo atomico.

Nel caso di un potenziale d'interazione generico, $\Delta \sigma$ può avere anche dipendenza azimuthale:

$$\Delta\sigma(\theta,\phi) = b\,db\,d\phi = -\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta,\phi)\,d\Omega = -\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta,\phi)\sin\theta\,d\theta\,d\phi \tag{1.5}$$

dov'è stata utilizzata la differential cross-section $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ e dove si è tenuto conto che un aumento di b porta ad una diminuzione di θ tramite il segno negativo.

Essendo il potenziale coulombiano un potenziale centrale a simmetria sferica, è possibile semplificare

il calcolo grazie alla simmetria azimuthale, ottenendo:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = -\frac{b}{\sin\theta} \frac{db}{d\theta} \tag{1.6}$$

Lo scattering di Rutherford può essere quindi completamente caratterizzato utilizzando l'Eq. 1.4:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = \left(\frac{ZZ'e^2}{4E_0}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}} \tag{1.7}$$

È anche possibile definire la sezione d'urto totale $\sigma_{\rm tot}$ come:

$$\sigma_{\text{tot}} = \int_{\Omega} \frac{d\sigma}{d\Omega} (\theta, \phi) \, d\Omega \tag{1.8}$$

Essa rappresenta una sorta di area di scattering effettiva che la sorgente del potenziale determina a tutti i possibili valori del parametro d'urto.

Nel caso dello scattering di Rutherford:

$$\sigma_{\text{tot}} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta, \phi) \sin\theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \int_0^{\pi} \frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) \sin\theta \, d\theta$$
$$= 8\pi \left(\frac{ZZ'e^2}{4E_0}\right)^2 \int_0^1 \frac{1}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\left(\sin\frac{\theta}{2}\right) \longrightarrow \infty$$
 (1.9)

Questo risultato divergente è coerente con l'interpretazione data della sezione d'urto totale: il potenziale coulombiano è associato all'interazione elettromagnetica, la quale ha un range infinito, dunque anche l'area efficace di scattering sarà infita.

In maniera realistica, però, si può considerare che dopo un determinato valore di cutoff b_0 lo scattering non abbia più effetti osservabili sulla particella incidente, dunque la sezione d'urto totale osservabile si ottiene integrando la differential cross-section tra $0 e \theta_0 < \pi$, ottenendo dunque un valore finito. La formula di Rutherford 1.7 cessa di essere valida quando E_0 diventa troppo alta, in particolare quando la particella α riesce a penetrare nel nucleo, poiché a quel punto subentrano l'interazione nucleare fin'ora ignorata: studiando sperimentalmente a quale energia (a differenti angoli di scattering) si iniziano a manifestare le deviazioni dalla cross-section di Rutherford, è possibile stimare il raggio nucleare tramite la distanza di closest approach a, trovando il fit sperimentale $R = R_0 A^{1/3}$ con $R_0 = 1.4 \,\mathrm{fm}$.

1.2.2 Scattering elettronico

Data la dualità onda-particella che risulta da una descrizione quanto-meccanica della materia, la sezione d'urto da scattering non sarà determinata soltanto dall'interazione coulombiana ma anche da effetti diffrattivi, evidenziati dal pattern di diffrazione in Fig. 1.4: l'analogo ottico è la diffrazione da disco opaco, poiché il nucleo atomico assorbe nucleoni, con la dovuta differenza che la superficie del nucleo ha una determinata diffusività, la quale determina dei minimi non-nulli nello spettro di diffrazione.

Per evitare che all'interazione coulombiana si sovrapponga anche quella tra nucleoni, per studiare la struttura del nucleo atomico le sonde migliori sono gli elettroni: poiché per sondare una scala di lunghezze Δx è necessaria una lunghezza d'onda $\lambda \sim \Delta x$, dalla relazione di de Broglie si ha che la




Figura 1.4: Sezione d'urto dello scattering elettronico.

quantità di moto degli elettroni incidenti deve essere $p \sim h/\Delta x$. La struttura del nucleo atomico risulta visibile su scale di 1 fm, dunque sono necessari elettroni con momento lineare $p \approx 200 \, {\rm MeV}/c$; nel caso si voglia studiare la struttura interna dei nucleoni, la stima aumenta di almeno un ordine di grandezza.

Va ricordato che gli elettroni, in quanto particelle cariche, quando percorrono una traiettoria curva irraggiano, dunque per questo tipo di scattering sono necessari accelleratori lineari. Ricordando che $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$ ed $E = K + m_0c^2$, considerando che $m_e = 0.511 \,\mathrm{MeV}/c^2$, si vede che gli elettroni utilizzati per sondare il nucleo atomico sono in regime ultra-relativistico, dunque nel calcolo della cross-section sono da tenere in conto effetti relativistici legati allo spin ed il nuclear recoil (ovverosia il rinculo subito dal nucleo atomico a seguito dello scattering): trascurando quest'ultimo, si può applicare una correzione alla cross-section di Rutherford, detta cross-section di Mott:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Buth}} \left(1 - \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)$$
(1.10)

Queste sezioni d'urto, però, considerano scattering tra oggetti puntiformi, ma mentre un elettrone può effettivamente essere considerato tale, lo stesso non si può dire per il nucleo atomico, il quale avrà una certa distribuzione di carica $\rho(\mathbf{r})$ estesa nello spazio (essa coincide con la distribuzione di massa solo per nuclidi stabili); per considerare anche questo fatto, nel calcolo della cross-section si applica un'ulteriore correzione:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} |F(q)|^2 \tag{1.11}$$

dove $|F(q)|^2$ è detto form factor e $\mathbf{q} := \frac{1}{\hbar} |\mathbf{p}' - \mathbf{p}|$, con \mathbf{p} e \mathbf{p}' momento iniziale e finale dell'elettrone, esprime la variazione di quantità di moto dell'elettrone.

Dato che si sta considerando uno scattering elastico, si ha p=p' e dunque $q=\frac{1}{\hbar}2p\sin\frac{\theta}{2}$, con θ angolo di scattering.

Nel caso dell'approssimazione di Born (elettroni come onde piane $\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$) e trascurando il nuclear recoil, il form factor è la trasformata di Fourier della distribuzione di carica $\rho(\mathbf{r})$:

$$F(q) = \int_{r \le R} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}/\hbar} \rho(\mathbf{r}) d^3 \mathbf{r}$$
 (1.12)

con R raggio nucleare ed opportuna normalizzazione F(0) = 1.

In questa approssimazione, quindi, una misura della cross-section di scattering elettronico può dare informazioni sulla distribuzione di carica nel nucleo atomico; inoltre, è possibile dare una stima del raggio nucleare dallo studio dello spettro di diffrazione evidenziato dalla cross-section, poiché il primo minimo di diffrazione soddisfa la relazione $\frac{q}{\hbar} \approx \frac{4.5}{R}$; se invece si considerano due isotopi, dal fatto che la separazione angolare tra due minimi è $\Delta\theta = \frac{\hbar}{pR}$ si evince che all'aumentare del numero di massa aumenta anche il raggio nucleare (vedere Fig. 1.4): ciò in generale è valido solo per nuclidi nella cosiddetta "valle di stabilità", poiché per essi la distribuzione di neutroni segue quella di protoni, ovvero le distribuzioni ci carica e massa vanno a coincidere, dunque un nuclide con più nucleoni avrà un raggio nucleare maggiore; la difficoltà principale nella misura della distribuzione di nucleoni sta nel fatto che i neutroni sono trasparenti agli esperimenti di scattering, poiché non interagiscono né tramite interazione elettromagnetica né tramite interazione nucleare forte.

1.2.2.1 Distribuzione di carica nucleare

Compiendo esperimenti di scattering elettronico e raccogliendo dati relativi a vari nuclei atomici, si è giunti alla conclusione che i nuclidi non sono sfere con un confine ben delineato, ma al loro interno la

densità di carica si mantiene approssimativamente costante, mentre verso la superficie essa si riduce su un intervallo radiale relativamente ampio; la distribuzione di carica nucleare può dunque essere approssimata da una distribuzione di Fermi:

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-c)/a}} \tag{1.13}$$

dove i parametri empirici valgono (per nuclei pesanti) $c = 1.07 \,\text{fm} \cdot A^{1/3}$ e $a = 0.54 \,\text{fm}$: c è il raggio nucleare a mezza altezza della distribuzione di carica, mentre a è la diffusività (ciò che rende la distribuzione smooth piuttosto che sharp).

Una volta nota la distribuzione di carica, è possibile calcolare il raggio quadratico medio: per nuclei medi e pesanti, si ha $\sqrt{\langle r^2 \rangle} = 0.94 \, \mathrm{fm} \cdot A^{1/3}$. Se si approssima il nucleo come una sfera uniformemente carica, il suo raggio, definito come raggio nucleare, è dato da $R^2 = \frac{5}{3} \langle r^2 \rangle$, ovvero:

$$R = 1.21 \,\text{fm} \cdot A^{1/3} \tag{1.14}$$

che è la definizione più diffusa di raggio nucleare.

E anche possibile definire una skin depth (o surface thickness) t come lo spessore del guscio sferico in cui la densità di carica diminuisce dal 90% al 10% del suo valore massimo: per nuclei pesanti, si trova $t = 2a \ln 9 \approx 4.4a$.

Come si può vedere in Fig. 1.5, la densità di carica centrale ρ_0 diminuisce leggermente all'aumentare del numero di massa; se però viene considerata la presenza di neutroni e si moltiplica per un fattore A/Z, si trova un valore quasi identico per tutti i nuclidi (questo è coerente con $R \sim A^{1/3}$, poiché così $\rho_0 \sim A/\text{Vol}$ rimane costante): questo corrisponde alla densità che teoricamente avrebbe della materia nucleare infinitamente estesa, pari a $\rho_n \approx 0.17\,\text{nucleoni/fm}^3$, che corrisponde a $c=1.12\,\text{fm} \cdot A^{1/3}$.

Sperimentalmente si trova che alcuni nuclidi (ad esempio i lantanidi) non hanno una forma sferica ma assumono deformazioni ellissoidali: queste forme non possono essere studiate con scattering elettronico, poiché esso evidenzia soltanto una superficie molto diffusa.

Va infine notato che nuclidi leggeri come ^{6.7}Li, ⁹Be e soprattutto ⁴He costituiscono dei casi speciali: essi non presentano una densità di carica centrale costante, ma il suo andamento è approssimativamente gaussiano.

1.2.2.2 Nuclidi instabili

Quanto riportato fin'ora vale solo per nuclidi nella valle di stabilità (vedere Fig. 1.1), ovverosia l'insieme di nuclei stabili che non decadono radioattivamente (tipicamente per decadimento β), i quali sono osservati in abbondanza sulla Terra.

Se, partendo dalla valle di stabilità, si percorre una catena isotopica, i nuclidi diventano via via più neutron-rich, fino a quando non si raggiungono le driplines, oltre le quali i nuclei non sono più sistemi legati a causa dell'interazione nucleare forte.

Lo spostamento verso nuclidi esotici neutron-rich causa un mutamento drastico rispetto ai loro isotopi stabili: in un lavoro pionieristico del 1985 di Tanihata et al., fu misurata la cross-section d'interazione tra nuclei di ¹¹Li (isotopo instabile) e dei nuclidi stabili target, la quale può essere teoricamente calcolata dal modello di Glauber per lo scattering relativistico di nuclidi (traiettorie iniziali e finali rettilinee) come $\sigma_I \sim \pi \left(R_p^2 + R_t^2\right)$, dove R_p è il raggio del nucleo proiettile ed R_t quello del nucleo target; dai dati fu possibile ricavare il raggio nucleare del ¹¹Li, il quale dovrebbe essere dell'ordine di $\sim 2.4 \,\mathrm{fm}$, trovando un valore cinque volte maggiore (comparabile con quello del ²⁰⁸Pb): questa fu la prima verifica sperimentale dell'esistenza di sistemi ad alone, nuclidi con un corpo centrale sferico




Figura 1.5: Distribuzione di carica in vari nuclidi.

circondati da uno o due neutroni o protoni (si parla di neutron skin o proton skin), i quali vanno a formare un halo attorno al nucleo aumentandone considerevolmente le dimensioni osservate.

Condurre esperimenti di scattering elettronico su nuclei instabili è estremamente difficile, poiché pochi di essi hanno delle vite medie abbastanza lunghe, dunque non è possibile predisporre un target composto del materiale da studiare: in alcuni laboratori si è riusciti a costruire delle trappole con le quali i nuclidi instabili sono accellerati e confinati, così da poter essere bombardati da fasci elettronici.

Luminosità Nello studio dei rilevatori di scattering un importante parametro è la luminosità:

$$\mathcal{L} = N_b N_t \tag{1.15}$$

dove N_b è il numero di particelle incidenti per unità di tempo e N_t il numero di nuclidi target per unità d'area.

Questo parametro è legato all'efficienza del rilevatore, misurata dal numero di eventi rilevati nell'unità di tempo \dot{N} :

$$\dot{N}(E,\theta) = \mathcal{L}\frac{d\sigma}{d\Omega}(E,\theta)\,\Delta\Omega\tag{1.16}$$

Nel caso dello scattering elettronico, la cross-section è molto piccola, dunque sono necessari collisori dall'elevata luminosità (tecnicamente difficile): si va da $\mathcal{L}_{\rm min} \sim 10^{26}\,{\rm cm}^{-2}\,{\rm s}^{-1}$ per sondare nuclidi con $Z\sim 80$ a $\mathcal{L}_{\rm min}\sim 10^{31}\,{\rm cm}^{-2}\,{\rm s}^{-1}$ per $Z\sim 10$.

Inoltre, la luminosità varia anche in base al target considerato: per nuclidi stabili si raggiungono luminosità per scattering elettronico di $10^{33}\,\mathrm{cm^{-2}\,s^{-1}}$ (es: STABLE), mentre su nuclidi instabili si arriva a $10^{27}\,\mathrm{cm^{-2}\,s^{-1}}$ (es: SCRIT).

1.3 Proprietà dei nuclidi

1.3.1 Masse nucleari

Preso un atomo di una specie chimica ${}_{Z}^{A}X_{N}$, se si sommano le masse degli N neutroni, dei Z protoni e dei Z elettroni, si trova una massa minore di quella misurata per l'atomo: questo avviene poiché, essendo l'atomo uno stato legato, parte della massa dei suoi costituenti viene convertita in energia di legame (positiva, poiché stato legato), ovvero:

$$M_{\text{atom}} = Nm_n + Z\left(m_p + m_e\right) - \frac{1}{c^2}\left(B_{\text{atom}} + B_{\text{nucleus}}\right)$$
(1.17)

dove si è distinto tra binding energy atomica e nucleare: queste ultime sono conosciute con incertezze maggiori, dato che $(\delta m/m)_{\rm atom} \sim 10^{-10}$ e $(\delta m/m)_{\rm nucleus} \sim 10^{-7}$.

Si trova quindi che la binding energy di un nuclide può essere espressa come:

$$B(A, Z) = \left[Zm(^{1}H) + Nm_{n} - M(A, Z) \right] c^{2}$$
(1.18)

dove si sono usate le masse atomiche, poiché misurate con più precisione (si ricordi la conversione $1u \approx 931.494\,\mathrm{MeV}/c^2$).

La misura delle masse atomiche è importante poiché permette di fare misure indirette sulle masse nucleari, e dunque studiare l'abbondanza isotopica di un elemento, e di stimare le binding energies, le quali sono legate alla natura della forza nucleare.

Ci sono varie tecniche per misurare le masse atomiche: spettrometri di massa, cinematica delle reazioni (solitamente quando i primi non si possono utilizzare), trappole (ad oggi gli strumenti più precisi) ed anelli di accumulazione (storage rings).

1.3.1.1 Spettrometri di massa

Uno spettrometro di massa permette di misurare le masse di ioni di un determinato elemento. Schematicamente (Fig. 1.6), esso è costituito da:

- una sorgente di ioni;
- un selettore di velocità;
- uno spettrometro magnetico;
- un focal plane detector.

La sorgente di ioni ionizza gli atomi da studiare, li accellera e li collima in un fascio; questo fascio viene diretto in un selettore di velocità: questo è solitamente un filtro di Wien, composto da un campo elettrico e un campo magnetico incrociati che determinano traiettorie rettilinee solo se $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_B = \mathbf{0}$, ovvero, assumendo un fascio già collimato nella direzione desiderata, se v = E/B.

L'elemento ottico di questo setup è lo spettrometro magnetico: in esso le traiettorie degli ioni curvano in base al loro momento e alla loro carica, dato che il raggio di girazione è $r = \frac{vm}{qB}$: di conseguenza, sperimentalmente vanno misurati sia il raggio di girazione che la carica per poter determinare la massa dello ione, e ciò è proprio quello che fa il focal plane detector.

Va notato che, in generale, le misure assolute di massa non permettono una grande precisione, perciò

si preferisce effettuare misurazioni rispetto a ioni di cui già di conosce bene la massa: in particolare, le precisioni maggiori si raggiungono sui mass ratios tra ioni di egual carica, poiché in tal caso $m_1/m_2 = r_1/r_2$. Il campione di riferimento solitamente utilizzato è il carbonio, poiché dati i suoi numerosi composti permette di effettuare misure su un vasto range di ioni.

Abbondanze isotopiche Tendenzialmente, un elemento avrà più di un isotopo stabile (if any at all), dunque con una spettrografia di massa risulterà una distribuzione di massa con picchi di abbondanza relativa corrispondenti agli isotopi stabili: ciò permette di misurarne le masse m_i e l'abbondanza percentuale nel campione w_i , così da poter stimare la massa atomica dell'elemento come media ponderata $m = \sum_i w_i m_i$.

In generale, le abbondanze isotopiche sono diverse nell'Universo rispetto alla Terra, ed anche sulla Terra possono avere forti fluttuazioni tra una zona geografica e l'altra; ad esempio, si considerino due campioni di Xe, uno prelevato da una roccia metamorfica vecchia di 2.7Gy ed uno dall'atmosfera: le relative analisi spettrografiche (riportate in Fig. 1.7) mostrano delle diverse abbondanze isotopiche nei due campioni, dovute alla presenza nella roccia metamorfica di prodotti della fissione nucleare spontanea dell'uranio.

Lo studio delle abbondanze relative nell'Universo (Fig. 1.8) permette di studiarne l'evoluzione: secondo gli attuali modelli, la sintesi di deuterio ed elio è avvenuta all'origine dell'Universo dalla fusione nucleare dell'idrogeno, mentre i nuclidi fino al ⁵⁶Fe vengono sintetizzati dalla fusione nucleare nei nuclei stellari; per quanto riguarda i nuclei pesanti, invece, la loro sintesi avviene nelle esplosioni di stelle molto massive.




Figura 1.6: Schematizzazione di uno spettrometro di massa.

1.3.1.2 Cinematica delle reazioni

Qualora il tempo di volo tra il generatore di ioni ed il piano focale fosse maggiore della vita media dello ione che si vuole studiare, al posto della spettroscopia di massa è possibile calcolare la massa dello ione studiandone le sue reazioni.

Si consideri una reazione del tipo:

$$a + X \longrightarrow b$$
 (1.19)

dove a è la particella proiettile, X lo ione target e b rappresenta l'insieme di prodotti della reazione. Assumendo uno scattering elastico, la conservazione dell'energia ci dà:

$$m_a c^2 + T_a + m_X c^2 + T_X = m_b c^2 + T_b (1.20)$$

È possibile definire il cosiddetto Q-value della reazione:

$$Q := T_{\text{final}} - T_{\text{initial}} = T_b - T_a - T_{X} \tag{1.21}$$

così da poter calcolare la massa dell'isotopo X come:

$$m_{\rm X} = \frac{1}{c^2}Q + m_b - m_a \tag{1.22}$$

Con questo metodo, è possibile raggiungere una precisione $\delta m/m \sim 10^{-6}$.




Figura 1.7: Distribuzioni isotopiche di due campioni di Xe, il primo prelevato da una roccia metamorfica, il secondo dall'atmosfera.




Figura 1.8: Distribuzioni isotopiche dei principali elementi nel Sistema Solare, normalizzati all'abbondanza del Si: l'abbondanza del Li è uno dei problemi nella ricostruzione dell'origine dell'Universo.

1.3.1.3 Trappole

Le trappole sono dispositivi in grado di confinare ioni grazie a campi elettromagnetici finemente controllati. Esse vengono usate soprattutto quando la vita media dello ione radioattive non permette l'utilizzo né di spettrometri di massa (a causa del tempo di volo) né di reazioni cinematiche (per sezioni d'urto bassissime).

Il vantaggio delle trappole è che permettono lo studio prolungato anche di singoli radioisotopi in regimi energetici bassissimi, dunque con velocità pressoché nulle, limitatamente alle loro vite medie. Sebbene le trappole abbiano incertezze relative bassissime ($\delta m/m \sim 10^{-8}$ per nuclidi instabili e 10^{-11} per nuclidi stabili), in determinati si sceglie di usare gli anelli di accumulazione poiché, nonostante le incertezze leggermente più alte, permettono di raggiungere energie relativistiche, rendendo possibili

misurazioni su isotopi con vite medie cortissime.

Trappola di Penning Una trappola costituita da 4 elettrodi pensata per isotopi prodotti con velocità basse (principalmente tecnica ISOL¹), i quali vengono confinati radialmente da un campo magnetico (per moto di ciclotrone) ed assialmente da un campo elettrostatico di quadrupolo.

Il moto all'interno della trappola è molto complicato, poiché somma di un moto di magnetone circolare attorno all'asse di $\bf B$ con frequenza ω_- , un moto di ciclotrone spiraleggiante attorno alle linee di $\bf B$ con frequenza ω_+ ed un moto oscillatorio longitudinale determinato da $\bf E_{quad}$ con frequenza ω_z . Si dimostra il seguente teorema d'invarianza:

$$\omega_c^2 = \omega_+^2 + \omega_-^2 + \omega_z^2 \tag{1.23}$$

Ciò permette di misurare la massa dello ione, ricordando che la frequenza di ciclotrone è $\omega_c = \frac{qB}{m}$. Le misure effettuate sono sempre misurazioni relative di massa (solitamente con campione ¹²C), così da includere eventuali errori sistematici.

1.3.1.4 Anelli di accumulazione

Un anello di accumulazione è un accelleratore di particelle circolare in cui un fascio di ioni viene fatto circolare a velocità relativistica per un periodo prolungato di tempo.

Gli ioni vengono prodotti con velocità relativistiche (principalmente tecnica in flight²) ed immessi nell'anello; la loro massa è determinata dal periodo di rivoluzione:

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{\gamma_t^2} \frac{\Delta(m/q)}{m/q} - \left(1 - \frac{\gamma^2}{\gamma_t^2}\right) \frac{\Delta v}{v} \tag{1.24}$$

Il secondo termine è una correzione dovuta alla transition energy (il valore per cui l'energia diventa indipendente dalla specie chimica nell'anello) e alla dispersione delle velocità, ed è eliminabile tramite tecniche ingegneristiche: in particolare, esistono anelli di accumulazione progettati col metodo di Schottky (cool fragments), per i quali $\frac{\Delta v}{v} \to 0$, e quelli a traiettorie isocrone (hot fragments, così da avere energia pari all'energia di transizione), per i quali $\gamma_t \to \gamma$. Con questi anelli di accumulazione si raggiunge $\delta m/m \sim 10^{-8}$.

1.3.2 Binding energy

Riprendendo l'Eq. 1.18, si definisce la binding energy di un nuclide ${}_Z^A X_N$ come:

$$B(A, Z) = \left[Zm(^{1}H) + Nm_{n} - M(A, Z) \right] c^{2}$$
(1.25)

La binding energy è positiva nel caso di nuclidi legati, ovvero quelli che possono effettivamente esistere nel loro stato fondamentale (anche se con vite medie corte).

Come si può vedere in Fig. 1.9, se si restringe l'analisi ai nuclidi stabili e long-lived, si nota che, a seguito di rapide variazioni per bassi A, la binding energy per nucleone si stabilizza a circa $8\,\text{MeV/nucleone}$ per i pesanti (oltre il ^{56}Fe): i nuclei più stabili sono $^{62}_{28}\text{Ni}, \,^{58}_{26}\text{Fe}$ e $^{56}_{26}\text{Fe}$.

Sempre dal grafico in Fig. 1.9 è possibile fare alcune considerazioni:

¹Ioni incidono su una lastra di carbonato di uranio a 4000 °C così da poter effondere e diffondere attraverso la superficie con un'energia cinetica bassissima; sono possibili anche tecniche di accellerazione e post-accellerazione.

²Nuclei radioattivi (es: ²³⁸U) vengono accellerati a diverse centinaia di MeV per nucleone e fatti scontrare su target di ⁹Be, frammentandosi in prodotti con velocità relativistiche, i quali vengono poi selezionati da strumenti ottici in base al rapporto m/q.




Figura 1.9: Binding energy table for stable and long-lived nuclei.

- 1. i nuclei pari-pari (numero pari di neutroni e di protoni) sono energeticamente favoriti rispetto a quelli pari-dispari, poiché più legati (es: 4 He è il nuclide leggero più legato), inoltre non ci sono nuclidi stabili per A=5,8;
- 2. il rapporto $B/A \sim 8 \,\mathrm{MeV}$ costante per i nuclei pesanti evidenzia la natura a corto raggio dell'interazione forte, la quale viene saturata (un nucleone risente solo dei nucleoni vicini);
- 3. il picco attorno ad $A \sim 60$ mostra come, tendendo all'equilibrio, i nuclidi leggeri guadagnano energia formando nuclei più pesanti tramite fusione nucleare (es: ambiente stellare), mentre i nuclidi pesanti perdono energia separandosi in nuclei leggeri tramite fissione nucleare.

È necessario fare una precisazione: un nuclide può essere legato ma comunque instabile. Ad esempio, il $^8\mathrm{Be}$ ha $B=56.5\,\mathrm{MeV}$, ma rispetto al decadimento α si ha $^8\mathrm{Be} \to 2\alpha$, il quale ha una variazione d'energia $B_{\mathrm{decay}}=-0.092\,\mathrm{MeV}$: si evince che nel suo stato fondamentale il $^8\mathrm{Be}$ non esiste in uno stato legato, ma come risonanza di due particelle α , la quale sussiste per un certo periodo di tempo prima di decadere.

In generale, se esiste almeno una combinazione di neutroni e protoni non legata, allora il nuclide allo stato fondamentale non esiste in uno stato legato e decade; inoltre, di solito sono possibili varie modalità di decadimento, dette decay branches.

1.3.2.1 Formula semi-empirica di Weizsäcker

È possibile dare un'interpretazione fenomenologica della binding energy tramite un modello semplificato del nucleo atomico: il modello a goccia. Questo modello si basa sulle seguenti ipotesi:

1. l'energia d'interazione tra due nucleoni è indipendente dal tipo e dal numero di nucleoni (non si distingue tra neutroni e protoni);

2. l'interazione tra nucleoni è attrattiva a breve raggio per $r < R_{\text{int}}$ e repulsiva a brevissimo raggio per $r \ll R_{\text{int}}$;

3. la binding energy del nucleo è proporzionale al numero di nucleoni (e dunque al volume del nucleo).

Questo modello implica delle forze sature tra nucleoni, in cui ciascuno nucleone è legato solo ai nucleoni immediatamente vicini; definendo l'energia d'interazione tra due nucleoni $\langle U \rangle$, ciò implica che la binding energy del nucleo non è data dalla somma di tutte le coppie di nucleoni, ma solo delle coppie vicine in un volume $V_{\rm int} < V_{\rm nucleo}$. Ricordando che $V_{\rm nucleo} \sim A$, si ha:

$$B_0 = \sum_{r < R_{\text{int}}} U = \frac{A(A-1)}{2} \langle U \rangle \frac{V_{\text{int}}}{V_{\text{nucleo}}} \sim b_0 A$$
 (1.26)

A questa stima cruda vanno aggiunti dei termini correttivi per effetti di cui il modello a goccia non tiene conto.

Innanzitutto, va considerato un termine di superficie, dovuto al fatto che i nucleoni sulla superficie del nucleo interagiscono con un minor numero di nucleoni, dunque sono meno legati; dato che il raggio atomico è $R \sim A^{1/3}$, il termine di superficie va come $B_{\text{sup}} \sim -b_1 A^{2/3}$.

Bisogna anche considerare la repulsione coulombiana tra protoni, la quale può essere approssimata col modello della sfera uniformemente carica (dai form factors, ρ è circa costante all'interno del nucleo):

$$U_e = \int_0^R V(r)\rho(r)4\pi r^2 dr = \int_0^R \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{r}{R}\right)^3 \frac{Ze}{\frac{4}{3}\pi R^3} 4\pi r^2 dr = \frac{3}{5} \frac{(Ze)^2}{4\pi\epsilon_0 R}$$
(1.27)

Dunque va aggiunta una correzione $B_{\text{Coulomb}} \sim -b_2 \frac{Z^2}{A^{1/3}}$.

Essendo il nucleo un sistema quantistico, è naturale che nella sua descrizioni siano inclusi gli effetti quantistici: in particolare, il calcolo dell'energia cinetica dei nucleoni può essere svolto prendendo come modello un gas di Fermi, il quale tiene conto della statistica dei fermioni e del principio di esclusione di Pauli (questo favorisce la formazione di nuclei con egual numero di protoni e neutroni); l'energia cinetica totale risulta essere:

$$K_{\text{tot}} \approx 20 \,\text{MeV}\left(A + \frac{5}{9} \frac{(N-Z)^2}{A}\right)$$
 (1.28)

Il primo termine si aggiunge al termine di volume B_0 , mentre il secondo termine determina un termine correttivo $B_{\text{sym}} \sim -b_3 \frac{(N-Z)^2}{A}$.

Infine, lo studio delle masse nucleari mostra che i nuclei con un numero pari di protoni e/o neutroni sono più stabili: ciò viene interpretato come un accoppiamento a doppietti sia dei protoni che dei neutroni (in base ai loro spin e momento angolare, in modo da avere spin totale nullo). Empiricamente, ciò determina un fattore correttivo alla binding energy pari a:

$$B_{\rm parity} \sim -\delta A^{-1/2}, \qquad \delta = \begin{cases} +11.2\,{\rm MeV} & {\rm dispari-dispari} \\ 0\,{\rm MeV} & {\rm dispari-pari} \ {\rm opari-dispari} \\ -11.2\,{\rm MeV} & {\rm pari-pari} \end{cases} \tag{1.29}$$

Si è sostanzialmente ricavata la formula semi-empirica di Weizsäcker:

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_a \frac{(N-Z)^2}{A} - \delta A^{-1/2}$$
(1.30)

dove δ è definito in Eq. 1.29 e gli altri parametri fenomenologici si trovano essere $a_V=15.835\,\mathrm{MeV},$ $a_S=18.33\,\mathrm{MeV},$ $a_C=0.714\,\mathrm{MeV}$ e $a_a=23.20\,\mathrm{MeV}.$

Lungo le catene isotopiche (A = const.) B(Z) è una parabola: è possibile trovare Z_{\min} analiticamente, ottenendo che per A grande è $Z_{\min} < \frac{A}{2}$, mentre per A piccolo $Z_{\min} \approx \frac{A}{2}$, e questa condizione dà il nuclide più stabile della catena isotopica considerata. Nel caso di catene con A pari, si ha una doppia parabola a causa del termina di pairing δ (vedere Fig. 1.10).




Figura 1.10: Isotopic chain with A = 101 and A = 106.

Tendenzialmente, i nuclidi instabili si riconducono alla stabilità tramite decadimento β , sia $p^+ \to n$ che $n \to p^+$. In casi particolari, alcuni nuclidi con N e Z dispari possono decadere con un doppio decadimento β .

La formula semi-empirica ha un ottimo accordo coi dati sperimentali per i nuclei pesanti, con errori di circa $\pm 1\%$, mentre per i nuclei leggeri sono presenti alcune discrepanze: a basso A, il modello a goccia diventa poco accurato.

Inoltre, va notato che il modello presenta delle grosse incertezze (sia per le masse che per le abbondanze isotopiche) per isotopi senza valori sperimentali delle masse.

1.3.3 Momento angolare e spin

Gli elettroni negli atomi si dispongono su orbite quantizzate dai numeri quantici dell'elettrone:

- numero quantico principale $n \in \mathbb{N}$, determina il livello energetico dell'elettrone;
- numero quantico orbitale $\ell \in [0, n-1] \subset \mathbb{N}$, determina il momento angolare orbitale dell'elettrone;
- numero quantico magnetico $m \in [-\ell, \ell] \subset \mathbb{N}$, legato alla proiezione del momento angolare sull'asse z (convenzione);
- numero quantico di spin $s=\pm\frac{1}{2}$, determinante lo spin dell'elettrone.




Figura 1.11: Probability distributions for ¹H atom.

Si ricordi che lo spin, sebbene rappresentato come una rotazione su sé stesso dell'elettrone, è un concetto puramente quanto-meccanico introdotto da Dirac: l'elettrone è privo di struttura interna, quindi non può ruotare su sé stesso.

Data la dualità onda-particella, gli elettroni non sono localizzati nello spazio, ma sono caratterizzati da distribuzioni di probabilità che determinano la probabilità d'interazione di un elettrone in un singolo punto: queste distribuzioni sono determinate dalla funzione d'onda dell'elettrone, la quale è ricavata risolvendo l'equazione di Schrödinger per l'atomo considerato, ed in particolare si ha $P(x) = |\psi(\mathbf{x})|^2$.

Per l'atomo più semplice, ¹H, si trova:

$$\psi(r,\theta,\phi) = R_{n,\ell,m}(r)Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi)$$
(1.31)

dove $R_{n,\ell,m}(r)$ è la parte radiale della soluzione e $Y_{\ell}^m(\theta,\phi)$ quella angolare, data dalle armoniche sferiche:

$$Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{(2\ell+1)(\ell-m)!}{4\pi(\ell+m)!}} e^{im\phi} P_{\ell}^{m}(\cos\theta)$$
(1.32)

Le deistribuzioni di probabilità per i primi orbitali dell'atomo di $^1\mathrm{H}$ sono plottate in Fig. 1.11. Lo stesso modello adottato per gli elettroni è stato adottato anche per quanto riguarda protoni e neutroni nel nucleo: in questo caso, essendo i nucleoni dotati di struttura interna, ha senso immaginare lo spin come il momento angolare associato ad una rotazione del nucleone su sé stesso, basti ricordare che il suo momento angolare $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ è dato dalla somma del momento angolare orbitale e di quello di spin.

Prendendo il nucleo nel suo insieme, analogamente al modello elettronico, è possibile avere una stra-

tificazione di densità di probabilità in orbite nucleoniche, separate per protoni e neutroni; il momento angolare nucleare è dato dalla somma dei momenti angolari dei vari nucleoni: $\mathbf{J} = \sum_i \mathbf{J}_i$.

1.3.3.1 Parità

L'operatore parità \mathcal{P} riflette le posizioni rispetto all'origine: $\mathbf{r} \mapsto -\mathbf{r}$. In coordinate cartesiane, ciò corrisponde a $(x, y, z) \mapsto (-x, -y - z)$ mentre in coordinate sferiche $(r, \theta, \phi) \mapsto (r, \pi - \theta, \phi + \pi)$. Applicato alle armoniche sferiche:

$$\mathcal{P}Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi) = Y_{\ell}^{m}(\pi - \theta,\phi + \pi) = (-1)^{\ell} Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi)$$
(1.33)

Si distinguono stati con parità positiva, tali per cui $\mathcal{P}\psi=\psi$ ($\ell=0,2,4,\ldots$), e stati a parità negativa, per cui $\mathcal{P}\psi=-\psi$ ($\ell=1,3,5,\ldots$). La funzione d'onda di un insieme di particelle è dato dal prodotto delle singole funzioni d'onda, quindi uno stato nucleare ha una parità π ben definita, dal prodotto delle parità di ciascun nucleone: in generale, si indica lo stato nucleare con I^{π} , dove I è il numero di spin del nuclide: questo è la somma in modulo del momento angolare di ciascun nucleone, ovvero $I=\sum_i J_i$, dunque può assumere una vasta gamma di valori data dal complesso coupling dei vari momenti angolari. Ad esempio, per ¹H può essere solo $I=\frac{1}{2}$, mentre per ²H si può avere I=0,1. In generale, per i nuclidi pari-pari I=0 a causa del coupling in coppie di spin opposto dei nucleoni, mentre nei nuclidi dispari-dispari sopravvivono nucleoni spaiati che generano uno spin intero; negli altri casi (pari-dispari e dispari-pari) lo spin è semi-intero.

Il modulo dello spin nucleare è pari a:

$$L = \hbar \sqrt{I(I+1)} \tag{1.34}$$

La proiezione di dello spin nucleare su un generico asse $z \in L_z = \hbar m_I$, con $m_I \in [-I, I] \subset \mathbb{N}$.

1.3.3.2 Momento magnetico

Approssimando l'elettrone come una carica distribuita in orbita circolare a distanza r dal nucleo con velocità v, si può associare ad esso un momento di dipolo magnetico:

$$\mu_e = \frac{-e}{T}S = -\frac{ev}{2\pi r}\pi r^2 = -\frac{1}{2}evr = \frac{-e}{2m_e}L_z$$
 (1.35)

In generale, è possibile scrivere:

$$\mu_{\ell} = g_{\ell} \mu \ell \tag{1.36}$$

dove g_{ℓ} è il fattore g orbitale, che vale $g_{\ell}=-1$ per l'elettrone, $g_{\ell}=+1$ per il protone e $g_{\ell}=0$ per il neutrone, mentre μ può assumere i valori $\mu_B:=\frac{e\hbar}{2m_e}=5.7884\cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV/T}$ per l'elettrone (magnetone di Bohr) o $\mu_N=\frac{e\hbar}{2m_p}=3.1525\cdot 10^{-8}\,\mathrm{eV/T}$ per il protone (magnetone nucleare). Si vede chiaramente che il momento magnetico elettronico è preponderante su quello nucleare.

Analogamente, si può associare un momento magnetico anche allo spin:

$$\mu_s = g_s \mu s \tag{1.37}$$

dove g_s è il fattore g di spin, pari in modulo a 2 per particelle con spin $\frac{1}{2}$ prive di struttura. Sperimentalmente si osserva:

$$\mu_s = -2.002319 \,\mu_B s$$
 (elettrone)
 $\mu_s = +5.585691 \,\mu_B s$ (protone)
 $\mu_s = -3.826084 \,\mu_B s$ (neutrone)

Questa è una delle dimostrazioni sperimentali che, a differenza dell'elettrone, i nucleoni non sono structureless.

È possibile definite il g-factor g_i come:

$$\mu_i = g_\ell \mu \mathbf{L} + g_s \mu \mathbf{S} = g_i \mu \mathbf{J} \tag{1.38}$$

Analiticamente, si trova (definendo $J_z = \hbar j$):

$$g_j = \frac{1}{2} (g_\ell + g_s) + \frac{1}{2} \frac{\ell(\ell+1) - s(s+1)}{j(j+1)} (g_\ell - g_s)$$
(1.39)

detto nuclear g-factor. Si può anche generalizzare al momento magnetico di una generale coppia di momenti angolari soggetti a coupling tali per cui $J_{1,z}=\hbar j_1$ e $J_{2,z}=\hbar j_2$:

$$g_j = \frac{1}{2} (g_1 + g_2) + \frac{1}{2} \frac{j_1(j_1 + 1) - j_2(j_2 + 1)}{j(j+1)} (g_1 - g_2)$$
(1.40)

Quark confinement model L'Eq. 1.40 può essere utilizata per dare validità al modello a quark dei nucleoni, secondo il quale il protone è composto da due quark up ed un quark down, mentre il neutrone da due quark down ed un quark up.

Il quark up ha spin $s = \frac{1}{2}$, carica $q = +\frac{2}{3}e$ e massa $m_u \approx \frac{1}{3}m_p$, mentre il quark down ha $s = \frac{1}{2}$, $q = -\frac{1}{3}e$ e $m_d \approx \frac{1}{3}m_p$; assumendoli entrambi structureless:

$$\mu_u = 2 \frac{\frac{2}{3}e}{2\frac{1}{3}m_p} \hbar s = 4\mu_N s$$
$$\mu_d = 2 \frac{-\frac{1}{3}e}{2\frac{1}{3}m_p} \hbar s = -2\mu_N s$$

dunque è possibile definire $g_u = +4$ e $g_d = -2$. Calcolando i momenti magnetici dei nucleoni dal coupling dei momenti magnetici dei quark:

$$g_{uu} = \frac{1}{2}(4+4) + \frac{1}{2}\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{1(1+1)}(4-4) = +4$$

$$\implies g_p \equiv g_{uud} = \frac{1}{2}(4-2) + \frac{1}{2}\frac{1(1+1) + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}(4+2) = +6$$

$$g_{dd} = \frac{1}{2}(-2-2) + \frac{1}{2}\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{1(1+1)}(-2+2) = -2$$

$$\implies g_n \equiv g_{ddu} = \frac{1}{2}(-2+4) + \frac{1}{2}\frac{1(1+1) + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}(-2-4) = -4$$

Questi valori approssimativi (poiché modello approssimativo) sono in accordo con i valori sperimentali $g_p = +5.58$ e $g_n = -3.82$.

Se ci si riduce a considerare solo nuclei con A dispari, si trova:

$$\langle \mu_z \rangle = \begin{cases} \left[g_\ell \left(j - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} g_s \right] \mu_N & j = \ell - \frac{1}{2} \\ \left[g_\ell \left(j + \frac{3}{2} \right) + \frac{1}{2} g_s \right] \frac{j}{j+1} \mu_N & j = \ell + \frac{1}{2} \end{cases}$$
(1.41)

Queste, dette linee di Schmidt, costituiscono gli estremi per il valore del momento magnetico del nuclide, ma non fittano i dati sperimentali (se non moltiplicati per un fattore scala): questo è dovuto al fatto che il modello adottato assuma che il momento magnetico del nuclide sia dato dall'unico nucleone spaiato (a causa del pairing in coppie di spin nullo). In realtà, sebbene spaiato, il singolo nucleone interagisce comunque con i nucleoni nelle sue vicinanze e col mezzo nucleare, dunque il modello adottato è solo approssimativo.

Risonanza magnetica nucleare La MRI (Magnetic Resonance Imaging) o NMR (Nuclear Magnetic Resonance) è una tecnica di imaging utilizzata per avere immagini dei tessuti corporei ad alta risoluzione. Il suo funzionamento si basa sullo spin splitting.

Quando un nuclide viene posto in un campo magnetico abbastanza intenso, c'è un'interazione tra il momento magnetico nucleare ed il campo magnetico esterno: ciò fa sí che si rompa la degenerazione sui valori dello spin, con importanti conseguenze dal punto di vista applicativo.

Prendendo il caso di un tessuto umano, i nucleoni in esso sono distribuiti con spin casuali, ma introducendo il tessuto in un forte campo magnetico essi si allineano alla direzione del campo: di conseguenza, essi precedono con frequenza di Larmor ³attorno alla direzione del campo e, dato che lo spin è quantizzato $s = \pm \frac{1}{2}$, la precessione avviene in due direzioni diverse, una parallela ed una antiparallela al campo (splitting).

Facendo oscillare il campo magnetico ad una specifica frequenza, determinata dalla differenza di energia tra i due stati splittati, è possibile indurre una transizione dallo stato con energia più bassa a quello con energia più alta (spin flip): una volta spento il campo esterno, il sistema tende a tornare alla sua configurazione d'equilibrio, ovvero allo stato di energia più bassa. Questa transizione avviene emettendo radiazione rilevabile, con tempi di rilassamento dipendenti dal tessuto.

La MRI porta il sistema in stati eccitati, riorientandone gli spin, e ne rileva il rilassamento con emissione di radiazione, dunque non viene utilizzata nessuna forma di radiazione sul tessuto (come per esempio i raggi X): questo tipo di esame non è nocivo.

³La frequenza di Larmor è la frequenza di precessione del momento magnetico di un oggetto attorno ad un campo magnetico esterno; essa è pari a $\omega_L = |\gamma B|$, con $\gamma := \frac{\mu_B}{L}$ il rapporto giroscopico dell'oggetto considerato (es. $\gamma_e = g_e \frac{-e}{2m_e}$ per l'elettrone).

Decadimenti

2.1 Radioattività

I primi indizi verso la radioattività sono derivati dalla rilevazione dei raggi X: questi sono onde elettromagnetiche, ovvero fotoni, generate da transizioni di elettroni tra livelli energetici ($\Delta E_e = \hbar \omega$); questi dunque non sono processi nucleari, dato che avvengono all'interno della nube elettronica dell'atomo.

Quando si parla di radioattività in senso stretto, però, si fa riferimento ai decadimenti dei nuclidi.

2.1.1 Decadimenti radioattivi

I decadimenti radioattivi sono processi in cui un nuclide stabile raggiunge una configurazione con energia più bassa emettendo spontaneamente radiazione.

Utilizzando un campo magnetico, Rutherford riuscì a distinguere tre tipologie di radiazione, e dunque di decadimenti radioattivi:

- 1. decadimento α , in cui la radiazione è costituita da un nucleo di ⁴₂He ed è poco penetrante, coinvolge l'interazione elettromagnetica e quella forte;
- 2. decadimento β^{\pm} , in cui la radiazione è costituita da un e^{\pm} ed è mediamente penetrante, coinvolge l'interazione debole:
 - decadimento β^- : $n \to p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$;
 - decadimento β^+ : $p^+ \to n + e^+ + \nu_e$;
- 3. decadimento γ , in cui la radiazione è costituita da un fotone con energia dell'ordine delle decine di MeV, dunque estremamente penetrante.

A questi si aggiunge la cattura elettronica, un decadimento in cui un nuclide proton-rich cattura un elettrone dalle shell interne dell'atomo, seguendo la reazione $p^+ + e^- \rightarrow n + \nu_e$, emettendo raggi X a seguito del rimpiazzo dell'elettrone interno con uno dalle shell esterne.

2.1.2 Energy balance

Un decadimento radioattivo può essere visto come un caso particolare di reazione nucleare; è quindi possibile definire il Q-value del decadimento come la differenza di energia a riposo (massa) tra reagenti (nuclide instabile) e prodotti, così da poter stabilire qualora esso sia possibile, ovvero spontaneo, con

la condizione Q > 0.

In particolare, si definiscono i Q-values dei seguenti decadimenti:

- 1. decadimento α : $Q_{\alpha} \equiv \left[M(Z,A) M(Z-2,A-4) m(_2^4\text{He}) \right] c^2$;
- 2. decadimento β^- : $Q_{\beta^-} \equiv [M(Z,A) M(Z+1,A) m_e] c^2$;
- 3. decadimento β^+ : $Q_{\beta^+} \equiv [M(Z,A) M(Z-1,A) m_e] c^2$;
- 4. electron capture: $Q_e \equiv [M(Z, A) + m_e M(Z 1, A)] c^2$;

Si vede subito che $Q_e > Q_{\beta^+}$: di conseguenza, nell'electron capture i prodotti di decadimento hanno maggior energia cinetica disponibile, inoltre ci sono dei casi in cui può avvenire l'electron capture ma non il decadimento β^+ .

2.1.3 Radioactive decay law

Il processo di decadimento ha natura aleatoria, dunque va trattato in maniera statistica. Il numero di decadimenti al secondo è proporzionale al numero di nuclidi radioattivi:

$$-\frac{dN}{dt} = \lambda N(t) \tag{2.1}$$

Si trova quindi la legge di decadimento esponenziale:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} (2.2)$$

Si definisce inoltre il decay rate (o activity) come $A(t) := \lambda N(t)$, misurato in Bequerel 1 Bq = $1 \, \text{decay/s}$ o in Curie 1 Ci = $3.7 \cdot 10^{10} \, \text{Bq}$ (activity di 1 g di radio). Si definiscono inoltre la half-life $t_{1/2} \equiv \frac{\ln 2}{\lambda}$ e la vita media $\tau = \frac{1}{\lambda}$ rispettivamente come il tempo dopo il quale il campione si è ridotto di $\frac{1}{2}$ e di $\frac{1}{e}$: si ha $t_{1/2} \approx 0.693\tau < \tau$.

Per i decay rates si trova facilmente che, definendo $A_0 \equiv \lambda N_0$:

$$A((n+1)t) = A(t) \left(\frac{A(t)}{A_0}\right)^n \tag{2.3}$$

Nel caso di una miscela di radioisotopi, è possibile risalire alle singole costanti di decadimento nel caso in cui le vite medie siano molto diverse, poiché quando la specie con la τ più corta è completamente decaduta si può misurare direttamente la λ dell'altra specie, per poi risalire a quella della prima tramite la differenza delle activities.

2.1.3.1 Decay branches

Può capitare che lo stesso nuclide radioattivo possa decadere in due o più modi differenti, detti decay branches: detta λ_k la costante di decadimento parziale della k-esima branch, nel caso di n branches si ha:

$$\lambda \equiv \lambda_1 + \dots + \lambda_n \tag{2.4}$$

e questa costante totale è l'unica che si osserva, anche quando si rileva una sola delle branches. Si definiscono i branching ratios come $B_k := \frac{\lambda_k}{\lambda}$.

2.1.3.2 Decay chains

Spesso, in un decadimento radioattivo, capita che anche i prodotti siano radia
ottivi: ciò dà vita ad una catena di decadimenti $N_1 \xrightarrow{\lambda_1} N_2 \xrightarrow{\lambda_2} N_3 \dots$, dove le λ_k sono diverse tra loro.

Una decay chain è descritto da un sistema di coupled differential equations. Nel caso, ad esempio, di un doppio decadimento (quindi con prodotto N_3 stabile):

$$\begin{cases}
\dot{N}_{1} = -\lambda_{1} N_{1} \\
\dot{N}_{2} = \lambda_{1} N_{1} - \lambda_{2} N_{2} \\
\dot{N}_{3} = \lambda_{2} N_{2}
\end{cases} \Longrightarrow
\begin{cases}
N_{1}(t) = N_{0} e^{-\lambda_{1} t} \\
N_{2}(t) = \frac{\lambda_{1}}{\lambda_{1} + \lambda_{2}} N_{0} \left(e^{-\lambda_{1} t} - e^{-\lambda_{2} t} \right) \\
N_{3}(t) = \frac{\lambda_{1} \lambda_{2}}{\lambda_{1} + \lambda_{2}} N_{0} \left(\frac{1 - e^{-\lambda_{1} t}}{\lambda_{1}} - \frac{1 - e^{-\lambda_{2} t}}{\lambda_{2}} \right)
\end{cases} (2.5)$$

La soluzione generale al caso di n decadimenti è dato dall'equazione di Bateman:

$$N_k(t) = \sum_{i=1}^k \left[N_0^{(i)} \left(\prod_{j=1}^{k-1} \lambda_j \right) \left(\sum_{j=i}^k \frac{e^{-\lambda_j t}}{\prod_{p=i, p \neq j}^k (\lambda_p - \lambda_j)} \right) \right]$$
(2.6)

Equilibrio radioattivo Si parla di equilibrio radioattivo quando la specie radioattiva madre e quella figlia hanno la stessa attività, ovverosia quando la specie figlia decade allo stesso rate a cui è prodotta. In una decay chain, l'equilibrio radioattivo può instaurarsi tra ciascuna coppia di nuclidi della catena: la condizione generale da soddisfarre è che $(t_{1/2})_{\text{madre}} > (t_{1/2})_{\text{figlia}}$. In particolare, si parla di:

- 1. equilibrio transiente: si ha quando $(t_{1/2})_{\text{madre}} \approx (t_{1/2})_{\text{figlia}}$, dunque, dopo un periodo di transienza iniziale, l'activity della specie madre e quella della specie figlia diventano uguali;
- 2. equilibrio secolare: si ha quando $(t_{1/2})_{\text{madre}} \to \infty$ (comparabile all'età della Terra), dunque la sua activity è praticamente costante; di conseguenza, dopo un certo periodo di tempo, anche l'activity della specie figlia diventerà costante e pari a quella della specie madre (si vede analiticamente dall'Eq. 2.5 ponendo $\lambda_1 \ll \lambda_2$). Si parla di equilibrio secolare anche quando, più genericamente, $(t_{1/2})_{\text{madre}} \gg (t_{1/2})_{\text{figlia}}$.

Serie radioattive naturali Ci sono 4 serie decay chains naturali principali, tutte composte da decadimenti α e β^- :

- 1. serie del torio: inizia col 232 Th e termina col 208 Pb, il decadimento col tempo di dimezzamento più lungo è 232 Th \rightarrow 228 Ra con $t_{1/2}=14\,\mathrm{Gy};$
- 2. serie dell'uranio: inizia col 238 U e termina col 206 Pb, il decadimento col tempo di dimezzamento più lungo è 238 U \rightarrow 234 Th con $t_{1/2}=4.5\,{\rm Gy};$
- 3. serie del plutonio: inizia col 239 Pu e termina col 207 Pb, il decadimento col tempo di dimezzamento più lungo è 235 U \rightarrow 231 Th con $t_{1/2}=0.71\,\mathrm{Gy};$
- 4. serie del nettunio: inizia col $^{237}{\rm Np}$ e termina col $^{209}{\rm Bi},$ il decadimento col tempo di dimezzamento più lungo è $^{237}{\rm Np} \rightarrow ^{233}{\rm Pa}$ con $t_{1/2}=2.3\,{\rm My};$

Quest'ultima serie non è più osservabile in natura poiché la sua vita media non è comparabile con l'età della Terra, a differenza delle altre tre.

Carbon dating Il ¹⁴C è un isotopo radioattivo del carbonio con $t_{1/2} = 5730 \,\mathrm{y}$; nonostante questa vita media relativamente corta, esso è prodotto continuamente grazie ai raggi cosmici in atmosfera tramite neutron capture: ¹⁴N + $n \to$ ¹⁴C + p^+ ; una volta assorbito dai sistemi biologici, esso decade per decadimento β^- : ¹⁴C \to ¹⁴N + $e^- + \bar{\nu}_e$.

Misurata la specific activity a del campione da datare, si può risalire al time since death comparandola alla standard specific activity $a_0 = 0.266 \,\mathrm{Bq/g}$: $T = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{a}{a_0} = -8033 \,\mathrm{y} \cdot \ln \frac{a}{a_0}$.

L'assunzione fondamentale di questo metodo di datazione è che la concentrazione naturale di ¹⁴C rimanga costante nel tempo: con la Guerra Fredda questo è diventato un problema, poiché i test nucleari hanno fatto raddoppiare per un periodo tale concentrazione, e solo ultimamente si sta tornando ai livelli precedenti. Inoltre, va notato che il carbon dating è efficacie solo per oggetti non più vecchi di 50'000 anni: per epoche precedenti, sono necessari altre coppie isotopiche, come ad esempio ⁴⁰K - ⁴⁰Ar, ²³⁵U - ²⁰⁷Pb o ²³⁸U - ²⁰⁸Pb.

2.2 Decadimento α

Il decadimento α consiste nell'emissione di un nucleo di ⁴He da parte di un nucleo instabile, secondo la reazione:

$${}_{Z}^{A}X_{N} \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y_{N-2} + {}_{2}^{4}He_{2}$$
 (2.7)

Questo avviene grazie alla repulsione coulombiana tra nucleo e α , espressa dall'andamento dell'energia potenziale:

$$U(r) = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$
 (2.8)

È il decadimento prevalente nei nuclei pesanti: ad elevati A conviene ridurre la massa del sistema per acquisire maggiore stabilità (si veda Fig. 1.9). Per lo stesso motivo, non si osservano decadimenti α in nuclei più leggeri del $^{126}_{62}\mathrm{Sm}$.

Bilancio energetico È fondamentale studiare il bilancio energetico del decadimento α : in particolare, esso è possibile quando il Q-value dell'Eq. 2.7 è positivo. Assumendo che il nuclide instabile sia inizialmente a riposo:

$$Q = T_{Y} + T_{\alpha} = (m_{X} - m_{Y} - m_{\alpha}) c^{2}$$
(2.9)

A ciò va aggiunta la conservazione del momento lineare, la quale impone che $\mathbf{p}_{Y} = -\mathbf{p}_{\alpha}$, con la quale si trova (trattando non-relativisticamente, dato che i valori tipici sono $T_{\alpha} \sim 5 \,\text{MeV}$):

$$T_{\alpha} = \frac{m_{\rm Y}}{m_{\rm Y} + m_{\alpha}} Q \approx \left(1 - \frac{4}{A}\right) Q \tag{2.10}$$

Dunque α trasporta circa il 98% del Q-value ($\sim 5\,\mathrm{MeV}$), mentre il restante 2% ($\sim 0.1\,\mathrm{MeV}$) viene trasmesso al nuclide figlio Y come recoil energy (può diventare significativa in decay chains, portando a radioactive material leaks).

Si osserva inoltre che, essendo il decadimento α un decadimento a due corpi, le particelle emesse sono mono-energetiche, ovvero, fissata la specie nucleare che decade, le particelle α vengono emesse tutte praticamente con la stessa energia fissata dall'Eq. 2.10. Ciò non vale per i decadimenti a tre o più corpi.

2.2.1 Systematics

Osservazioni sperimentali (condotte originariamente da Geiger e Nuttall) rivelano che, sebbene il processo di decadimento sia fondamentalmente sempre lo stesso, i tempi di dimezzamento possono variare di svariati ordini di grandezza tra le varie specie nucleari, in relazione anche a come varia il Q-value: si va dal ²³²Th con $t_{1/2} = 14\,\mathrm{Gy}$ e $Q = 4.08\,\mathrm{MeV}$ al ²¹⁸Th con $t_{1/2} = 0.1\,\mu\mathrm{s}$ e $Q = 9.85\,\mathrm{MeV}$, ovvero una variazione di 24 ordini di grandezza nella half-life a fronte di un solo fattore 2 nel Q-value. Plottando i dati sperimentali (Fig. 2.1) si osserva un trend che prende il nome di legge di Geiger-Nuttall:

$$\ln t_{1/2} = a(Z) + \frac{b(Z)}{\sqrt{Q}} \tag{2.11}$$

dove a e b sono parametri empirici. La conferma teorica di questa legge è stata una delle prime prove della meccanica quantistica.

Studiando invece la dipendeza di Q da A (Fig. 2.2) si può osservare un'importante discontinuità in corrispondenza di N=126, mostrando ancora una volta la presenza di una nuclear shell structure.




Figura 2.1: Legge di Geiger-Nuttal in famiglie isotopiche con nuclidi pari-pari.




Figura 2.2: Energia emessa per decadimento α in famiglie isotopiche.

2.2.2 Teoria di Gamow

La prima interpretazione teorica del decadimento α fu data da Gamow nel 1929, qualche anno dopo le osservazioni di Geiger e Nuttall.

È possibile pensare alla particella α come un corpo stabile preformato all'interno del nuclide ^AX che periodicamente di viene a trovare sulla superficie del nucleo, ad una distanza $R \equiv R_Y + R_\alpha$. Il moto della particella α è determinato dal'energia potenziale d'interazione col nucleo, plottata in Fig. 2.3, che fu proposta da Gamow essere:

$$U(r) = \begin{cases} -V_0 & r < R\\ \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$
 (2.12)

con V_0 una costante positiva. Il senso fisico di tale espressione è che in prossimità del nucleo a prevalere è la forza nucleare, che ha natura attrattiva, mentre allontanandosi da esso prevale l'interazione coulombiana, che è repulsiva: si vede quindi la presenza di una barriera coulombiana in r = R.

Con una trattazione classica la particella α sarebbe emessa solo se $E_{\alpha} > U(R)$ e ciò avverrebbe in un tempo comparabile al tempo di attraversamento del nucleo, ovvero $t \sim R/v_{\alpha} = R\sqrt{2E_{\alpha}/m_{\alpha}}$: stimando $R \approx 1.2 \, \text{fm} \left((A-4)^{1/3} + 4^{1/3} \right)$, per un nucleo con $A \sim 230 \, \text{e} \, Q \sim 4 \, \text{MeV}$ si trova $R \sim 9 \, \text{fm}$ e $t \sim 10^{-21} \, \text{s}$, ovvero un decadimento praticamente istantaneo. Ciò però non è quello che si osserva sperimentalmente.

Quantisticamente, invece, grazie all'effetto tunnel è possibile che anche le particelle α con $E_{\alpha} < U(R)$ (cosa che è praticamente sempre, dato che $U(R) \sim 20 \,\mathrm{MeV}$) possono essere emesse con probabilità inderiori e dunque tempi di decadimento più lunghi.

È possibile svolgere il calcolo esplicitamente approssimando il potenziale coulombiano tra r = R ed $r = R_{\alpha}$ (determinato da $U(R_{\alpha}) = E_{\alpha}$) come una successione di barriere di potenziale di spessore dr: dalla meccanica quantistica è noto che un'onda (particella) incidente su una barriera di potenziale di spessore L risulta in un'onda riflessa ed una trasmessa, le cui rispettive distribuzioni di probabilità (funzioni d'onda) sono determinate dai coefficienti di riflessione e trasmissione.




Figura 2.3: Potenziale d'interazione per il decadimento α .

Nel caso del decadimento α è d'interesse solo il coefficiente di trasmissione nell'approssimazione $E \ll V_0$:

$$T(E) = \left[1 + \frac{U_0^2}{4E(U_0 - E)}\sinh^2\left(\frac{L}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\right)\right]^{-1} \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}e^{-2\frac{L}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}}$$
(2.13)

Nel modello approssimato della successione di barriere di potenziale, quindi, si trova una probabilità di tunneling data da:

$$P(E_{\alpha}) = \exp\left[-2\int_{R}^{R_{\alpha}} dr \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(U(r) - E_{\alpha})}\right] =: e^{-2G}$$
(2.14)

dove è stato definito il fattore di Gamow G. Svolgendo il calcolo col potenziale in Eq. 2.12 ed approssimando per una thick barrier $R_{\alpha} \gg R$ (equivalente a $E_{\alpha} \ll U(R)$, dato che dalla definizione $R/R_{\alpha} = E_{\alpha}/U(R)$):

$$G(E_{\alpha}) = \frac{2(Z-2)e^{2}}{\hbar} \sqrt{\frac{2m_{\alpha}}{E_{\alpha}}} \left[\arccos\sqrt{\frac{R}{R_{\alpha}}} - \sqrt{\frac{R}{R_{\alpha}}} - \frac{R^{2}}{R_{\alpha}^{2}} \right]$$

$$\approx \frac{2(Z-2)e^{2}}{\hbar} \sqrt{\frac{2m_{\alpha}}{E_{\alpha}}} \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{R}{R_{\alpha}}} \right)$$
(2.15)

Questa espression mostra bene la fortissima dipendenza della probabilità di decadimento dall'energia della particella α : una piccola variazione di E_{α} può portare $P(E_{\alpha})$ a variare di vari ordini di grandezza. È anche possibile ricavare la legge di Geiger-Nuttall, dato che fenomenologicamente di può scrivere:

$$\lambda = S\nu P(E_{\alpha}) \tag{2.16}$$

dove λ è la costante di decadimento, S è la probabilità che si formi una particella α nel nucleo (può essere presa $S \approx 1$) e ν è la knocking frequency, ovvero la frequenza con cui la particella α urta con la barriera coulombiana. Si può stimare ν a partire dal tempo che impiega la particella α ad attraversare il nucleo (già trovato in precedenza): $\nu \sim t^{-1} \sim 10^{21}\,\mathrm{Hz}$. Dall'Eq. 2.16 si ha:

$$\ln \lambda = \ln S + \ln \nu - 2G(E_{\alpha}) \sim a(Z) - b\frac{Z}{\sqrt{E_{\alpha}}}$$
(2.17)

che, ricordando che $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$, è proprio la legge di Geiger-Nuttall.

Ovviamente tutte queste relazioni sono qualitative e non quantitative, dato che sono state fatte alcune approssimazioni dalle quali la realtà si discosta notevolmente, prima su tutti la simmetria sferica: i nuclidi pesanti hanno forme notevolmente deformate (tendenti ad ellissoidi di rotazione), dunque le loro emissioni presentano notevoli anisotropie nella distribuzione angolare di particelle α .

2.2.3 Spettri

Per molti nuclidi che decadono tramite decadimento α è possibile la presenza di più branch di decadimento, con percentuali di decadimento basse rispetto a quella dominante, che non portano direttamente allo stato fondamentale del nucleo figlio, ma a qualche suo stato eccitato: ciascuna di queste branch ha una propria energia di decadimento (deve essere sempre mono-energetico), e solitamente la branch con l'energia più alta è quella che va a popolare lo stato fondamentale del nucleo figlio.

Lo studio degli spettri di decadimento così prodotti (ad esempio immettendo le particelle α in uno spettrometro magnetico) è importante per studiare i vari livelli energetici del nucleo figlio, specialmente nel caso in cui esso appartenga ad una specie nucleare di difficile sintesi.

2.2.4 Cluster decay

Spesso, quando un nuclide risulta instabile rispetto al decadimento per 4 He, esso lo è anche rispetto a quello per ${}^{8}_{4}$ Be, ${}^{12}_{6}$ C ed altri nuclei, tendenzialmente formati da più particelle α , i cosiddetti nuclear clusters. Anche questi sono sistemi particolarmente stabili preformati nel nucleo e, per un nuclear cluster di n particelle α , si può approssimare $Q_n \sim Q_\alpha^n$: di conseguenza, per la legge di Geiger-Nuttall, i tempi di decadimento sono enormemente più lungi rispetto a quelli del decadimento α , con conseguenza che i branching ratios sono praticamente trascurabili, sebbene occasionalmente questi cluster decays vengano osservati e siano stati ampiamente studiati.