A_

// AUDITNET · AUDITORIA DE CONFIGURAÇÕES DE REDE

Manual do usuário

Auditor técnico

Guia passo a passo do console de auditoria de configurações de rede.

Versão 1.0 · outubro 2026
Português

Sumário

Seu perfil: auditor técnico

Entrar no AuditNet

- Iniciar a sessão
- Recuperar a senha

O console

- Menu lateral
- Barra superior
- Menu do usuário
- Manual de uso
- Sessão

Minha conta

- Seus dados
- Alterar a senha
- Idioma, tema e avisos por e-mail

Painel de controle e estado do cliente

- Painel de controle
- Estado do cliente

Dispositivos

Baselines e regras

- Baselines
- Regras

Auditorias

- Importar uma configuração
- Executar uma auditoria
- Ler o resultado

Histórico de auditorias

- Buscar
- Detalhe e evolução

Achados

- Buscar
- Detalhe e acompanhamento

Alertas críticos

Relatórios de auditoria

Gerar um relatório

Ver e baixar

Avisos por e-mail

Problemas frequentes

Seu perfil: auditor técnico

O AuditNet é uma plataforma web para auditar configurações de equipamentos de rede (roteadores e switches Cisco IOS/IOS-XE). Cada organização registra seus dispositivos, define como cada tipo de equipamento deve estar configurado (baselines e regras), importa as configurações reais e as audita. O resultado são achados com evidência, alertas para o que é mais grave e relatórios para a gestão.

Como **auditor técnico** você define **o que é controlado**: as baselines e suas regras são a referência contra a qual cada configuração é avaliada.

VOCÊ PODE	ONDE
Criar baselines por tipo de dispositivo, gerar novas versões e ativá-las ou desativá-las	Baselines
Criar, editar, ativar e desativar regras	Regras
Importar configurações e executar auditorias	Auditorias
Revisar a evidência e atualizar o acompanhamento dos achados	Achados
Gerar relatórios e baixá-los em PDF ou CSV	Relatórios
Consultar dispositivos, histórico e alertas	Dispositivos, Histórico, Alertas críticos

> **Nota:** os alertas críticos são encaminhados pelo analista e pelo responsável pela gestão de TI; o seu perfil os consulta. Você também não recebe avisos de auditoria por e-mail.

Entrar no AuditNet

› Iniciar a sessão

1. Abra no navegador o endereço do AuditNet informado pela sua organização (Chrome, Edge ou Firefox atualizados).
2. Digite seu **usuário ou e-mail** e sua **senha**.
3. Clique em **Entrar**.



Figura 1. Tela de acesso com o seletor de tema e idioma no canto superior direito

No canto superior direito você pode escolher, antes de entrar, o **tema** (Claro ou Escuro) e o **idioma** (ES, EN, PT). Se a sua conta já tiver um tema e um idioma salvos, ao entrar são usados os da conta.

> **Bloqueio por tentativas:** depois de 5 senhas erradas seguidas, a conta é bloqueada por 15 minutos. Aguarde ou peça ao administrador que a desbloqueie.

› Recuperar a senha

1. Na tela de acesso, clique em **Esqueceu sua senha?**
2. Digite seu usuário ou seu e-mail e clique em **Enviar link**.
3. Verifique seu e-mail: chega um link válido por **30 minutos** que só pode ser usado uma vez.
4. Abra-o, escolha a nova senha, repita-a e clique em **Salvar senha**.




Figura 2. Pedido do link para criar uma nova senha

O e-mail chega no idioma da tela em que você fez o pedido. Ao salvar a nova senha, as sessões que você tinha abertas são encerradas e o bloqueio por tentativas falhas é removido.

A senha deve ter **entre 10 e 72 caracteres**, **combinar letras e números** e **não conter o seu nome de usuário**. A tela marca cada condição à medida que você digita.

O console




Figura 3. Painel de controle ao entrar: menu lateral, barra superior e o acesso ao manual

› Menu lateral

À esquerda fica o menu com as telas que o seu perfil pode usar. Cada ícone tem um código curto; ao passar o mouse aparece o nome completo.

CÓDIGO	TELA	CÓDIGO	TELA
`~/`	Painel de controle	`BL`	Baselines
`CLI`	Estado do cliente	`RUL`	Regras
`ORG`	Organizações e sedes	`RUN`	Auditorias
`USR`	Usuários	`HIS`	Histórico de auditorias
`PLN`	Meu plano / Planos e pedidos	`LOG`	Achados
`BIT`	Registros	`ALR`	Alertas críticos
`ADM`	Painel de administração	`REP`	Relatórios
`DEV`	Dispositivos		

Só aparecem as telas do seu perfil.

› Barra superior

- **Localização:** à esquerda, onde você está (por exemplo `AuditNet / achados`).
- **Ir para módulo:** no centro, digite o nome de uma tela e pressione Enter para ir direto. Por exemplo `achados`, `alertas`, `relatórios` ou `conta`.
- **Estado da conexão:** `online` indica que os serviços respondem.
- **Menu do usuário:** à direita, com o seu nome de usuário.

› Menu do usuário



Figura 4. Menu do usuário: idioma, tema, Minha conta, manual e saída

Aqui você muda o **idioma** (ES, EN, PT) e o **tema** (Claro ou Escuro); os dois ficam salvos na sua conta e são usados em qualquer navegador. Também estão **Minha conta**, o **manual** em PDF de cada perfil que você tiver e **Sair**.

› Manual de uso

No topo do painel aparece o cartão **Manual de uso** com um botão de download para cada perfil da sua conta. O PDF é baixado no idioma do console. Com **Ocultar**, o cartão deixa de aparecer nesse navegador; o manual continua disponível no menu do usuário.

› Sessão

A sessão dura um tempo limitado (em Minha conta você vê quando vence) e também é encerrada se um administrador mudar o seu perfil, a sua organização ou a sua senha. Nesse caso, o AuditNet leva você à tela de acesso com um aviso.

Minha conta

Acesse pelo menu do usuário → **Minha conta**.




Figura 5. Minha conta: seus dados e a alteração de senha

› Seus dados

O painel **Identidade** mostra seu usuário, e-mail, organização, perfil e quando a sessão vence. Para mudar seu nome, e-mail, organização ou perfil, peça ao administrador.

› Alterar a senha

1. Digite a **senha atual**.
2. Digite a **nova senha** e repita-a. As condições são marcadas à medida que você digita.
3. Clique em **Alterar senha**.

Ao alterá-la, suas outras sessões abertas são encerradas; a atual continua.

› Idioma, tema e avisos por e-mail




Figura 6. Idioma, tema e avisos por e-mail

- **Idioma:** vale para o console, para os manuais e para os e-mails que o AuditNet envia a você.
- **Tema:** Claro ou Escuro. Fica salvo na sua conta.
- **Avisos por e-mail:** marque os que deseja receber e clique em **Salvar avisos**. Só aparecem os que correspondem ao seu perfil (veja o capítulo *Avisos por e-mail*).

Painel de controle e estado do cliente

› Painel de controle

É a primeira tela ao entrar. Resume o estado da sua organização (o administrador do sistema escolhe a organização no canto superior direito ou vê todas juntas).

- **Nível geral de risco:** alto, médio ou baixo, com o motivo.
- **Alto:** há achados críticos pendentes ou alertas vigentes em equipamentos de criticidade alta ou crítica.
- **Médio:** há achados de severidade alta pendentes em equipamentos de criticidade média ou baixa.
- **Baixo:** restam apenas achados de severidade média ou baixa, ou nenhum.
- **Indicadores:** dispositivos auditados, conformidade atual, achados pendentes, críticos e altos, alertas vigentes, auditorias dos últimos 30 dias, achados vencidos e configurações desatualizadas. **Cada indicador abre o detalhe** (por exemplo, *achados vencidos* abre Achados filtrado por vencidos).
- **Achados pendentes por severidade** e **Desvios por semana** (detectados e fechados nas últimas 8 semanas). Passe o mouse sobre uma barra para ver os números, ou abra *ver tabela*.
- **Alertas vigentes**, **Auditorias recentes** e **Dispositivos com maior risco**, com links para cada um.

› Estado do cliente

Em **Estado por sede** → ou no menu `CLI`. Mostra o risco de cada sede, os achados pendentes por severidade, as auditorias recentes, os dispositivos ordenados por nível de risco e os relatórios disponíveis da organização.




Figura 7. Estado do cliente: risco geral e indicadores da organização

> **Conformidade atual** é a porcentagem de regras cumpridas na última auditoria de cada equipamento. Um **achado vencido** é um pendente que ultrapassou o prazo da sua severidade (por padrão: crítica 7 dias, alta 15, média 30 e baixa 60; cada organização pode ajustá-los).

Dispositivos

Menu `DEV`. É o inventário de equipamentos de rede da sua organização. Use a busca (identificador, nome ou fabricante) e os filtros por criticidade e estado; ao escolher um equipamento, o detalhe aparece à direita: tipo, fabricante, sede, criticidade e estado.




Figura 8. Inventário de dispositivos com o detalhe do equipamento escolhido

O seu perfil consulta o inventário. Registrar, editar ou desativar equipamentos é tarefa do administrador da sua organização e do administrador do sistema. Um equipamento **inativo** mantém o histórico, mas não aceita novas configurações nem auditorias.

A **criticidade** do equipamento (baixa, média, alta ou crítica) pesa no nível de risco e decide quais achados geram alertas nos painéis.

Baselines e regras

Uma **baseline** é a configuração esperada para um tipo de dispositivo em uma organização. As suas **regras** são os controles que o motor verifica em cada auditoria. Só pode haver **uma baseline ativa por tipo de dispositivo e organização**: é a usada ao auditar.

› Baselines

Menu `BL`. Ao escolher uma baseline você vê a organização, o tipo, a versão, a quantidade de regras e de auditorias e as versões anteriores.




Figura 9. Baselines com o detalhe da versão vigente

Criar uma baseline

1. Clique em **+ nova baseline**.
2. Preencha **nome**, **descrição**, **tipo de dispositivo** e **organização**.
3. Clique em **Criar baseline**. Ela fica como versão 1, ativa.

Mudanças em uma baseline

AÇÃO	O QUE FAZ
Editar	Muda a descrição. Não muda os critérios, por isso não gera versão.
Nova versão	Copia as regras ativas para uma nova versão, que fica ativa; a anterior passa a inativa e mantém as suas auditorias.

AÇÃO	O QUE FAZ
Desativar / Ativar	Se você desativar a única ativa de um tipo, as novas auditorias desse tipo não têm baseline aplicável.

> **Regras congeladas:** quando uma versão já foi usada em auditorias, as suas regras não são alteradas, para preservar a evidência. Para mudá-las, gere uma nova versão.

› Regras

Menu `RUL`. Lista os controles com a sua baseline, condição, severidade e estado. Ao escolher um, você vê o padrão, o impacto e a recomendação.




Figura 10. Regras de controle com o detalhe de uma regra

Criar uma regra

1. Clique em **+ nova regra**.
2. Escolha a **baseline** e preencha **código** (letras, números, hífens, pontos ou sublinhado, por exemplo `SEC-SSH-01`), **nome** e **severidade** (baixa, média, alta ou crítica).
3. Escolha a **condição**:

CONDIÇÃO	CUMPRE QUANDO	EXEMPLO
deve conter	o padrão aparece na configuração	`service password-encryption`

CONDIÇÃO	CUMPRE QUANDO	EXEMPLO
não deve conter	o padrão não aparece	`transport input telnet`
valor esperado	alguma linha que começa com o parâmetro tem exatamente esse valor	parâmetro `ip ssh version`, valor `2`

4. Preencha **descrição**, **impacto** (que risco implica) e **recomendação** (como corrigi-lo).
5. Clique em **Criar regra**.




Figura 11. Cadastro de uma regra

A comparação não diferencia maiúsculas e espaços repetidos contam como um. Não são permitidas duas regras ativas que avaliem a mesma coisa em uma baseline, nem uma que exija o contrário de outra.

Editar muda tudo, menos o código e a baseline. **Desativar** tira a regra das novas auditorias; as anteriores mantêm o seu resultado.

Auditorias

Menu `RUN`. No topo ficam as **configurações** importadas e abaixo as **auditorias executadas**. À direita, o contexto do que você escolher.

› Importar uma configuração

1. Clique em **+ carregar configuração**.
2. Escolha o **dispositivo**.
3. Cole o **running-config** ou envie um arquivo `.txt` ou `.cfg` (o conteúdo aparece na caixa).
4. Clique em **Importar configuração**.




Figura 12. Carregamento de uma configuração

Cada importação é uma **nova versão** do equipamento (v1, v2, …). O original é mantido exatamente como chegou e é gerada uma cópia normalizada para comparar. O arquivo original fica no repositório de arquivos com o seu hash SHA-256: no contexto da configuração é possível baixá-lo, e o AuditNet verifica que ele não mudou.

› Executar uma auditoria

1. Escolha a configuração na lista. O contexto mostra a **baseline aplicável** e quantas regras ativas ela tem.
2. Clique em **executar auditoria**.

Se não aparecer uma baseline aplicável, falta uma baseline ativa para esse tipo de dispositivo na organização.

› Ler o resultado




Figura 13. Resultado de uma auditoria com a avaliação de cada regra

- **regras avaliadas / cumpridas**, **achados** e **severidade máxima**.
- **Avaliação de regras:** cada regra com CUMPRE ou ACHADO e a sua evidência (a linha encontrada ou o que falta).
- **Ver achados →** abre os achados desta auditoria; **Ver no histórico (evolução) →** a compara com a anterior.

O que mais acontece ao auditar:

- Cada regra que não é cumprida gera um **achado**.
- Os achados de severidade **alta ou crítica** geram um **alerta crítico** (um só por equipamento e regra) e um e-mail para quem tem esse aviso ativado.
- Os achados pendentes de auditorias anteriores do mesmo equipamento cuja regra agora é cumprida passam sozinhos para **resolvido** e o seu alerta é fechado.

Histórico de auditorias

Menu `HIS`. Todas as auditorias, com a configuração avaliada, a baseline e as regras usadas. É somente leitura.




Figura 14. Histórico com o detalhe e a evolução de uma auditoria

› Buscar

Filtre por dispositivo, baseline, severidade máxima, resultado (conforme ou com achados), quem a executou e intervalo de datas, e clique em **Consultar**. As auditorias feitas pela revisão periódica aparecem como **automática**.

› Detalhe e evolução

Ao escolher uma auditoria, você vê a configuração (versão e quem a importou), a baseline com a sua versão, as regras aplicadas e os achados gerados com o seu estado atual. A **evolução** a compara com a auditoria anterior do mesmo equipamento:

CATEGORIA	SIGNIFICA
novos desvios	regras que antes eram cumpridas e agora não
corrigidos	regras que falhavam e agora são cumpridas
persistem	regras que continuam falhando
regras novas / retiradas	mudanças na baseline entre uma auditoria e outra

Ver só o histórico deste dispositivo filtra a lista por esse equipamento e **Ver achados desta auditoria** abre os seus achados.

Achados

Menu `LOG`. Um **achado** é uma regra que não foi cumprida em uma auditoria, com a sua evidência. A lista é **priorizada**: primeiro os pendentes, da maior para a menor severidade, considerando a criticidade do equipamento.




Figura 15. Achados priorizados com o prazo de cada um

› Buscar

No topo há filtros por estado (incluindo *vencidos*), severidade, dispositivo, baseline e data de detecção, e uma busca por regra, dispositivo ou evidência. Os indicadores mostram pendentes, críticos e altos, em revisão e fechados. A coluna de estado indica o **prazo**: *faltam N dias*, *vence hoje* ou *vencido há N dias*.

› Detalhe e acompanhamento

Ao escolher um achado, você vê a regra, a condição, o dispositivo, a baseline, a auditoria que o detectou, o prazo, o padrão buscado, a **evidência** e o **acompanhamento** (cada mudança de estado com usuário, data e comentário).



Figura 16. Detalhe de um achado com o formulário de acompanhamento

Alterar o estado

1. Escolha o **novo estado**.
2. Escreva um **comentário**: é obrigatório, exceto para passar a *em revisão*.
3. Clique em **Atualizar estado**.

ESTADO	QUANDO USAR	PODE PASSAR A
aberto	recém-detectado ou reaberto	em revisão, resolvido, risco aceito
em revisão	alguém está trabalhando na correção	aberto, resolvido, risco aceito
resolvido	foi corrigido no equipamento	aberto (reabrir)
risco aceito	decide-se não corrigir, com justificativa (exceção ou falso positivo)	aberto (reabrir)

> O habitual é corrigir no equipamento, importar a nova configuração e auditar: se a regra agora for cumprida, o achado passa sozinho para **resolvido** com o usuário SISTEMA e um comentário que indica a auditoria. Ao fechar um achado (resolvido ou risco aceito), o seu alerta é fechado; ao reabri-lo, o alerta volta a ficar vigente.

Alertas críticos

Menu `ALR`. Cada achado de severidade **alta ou crítica** gera um alerta (no máximo um vigente por equipamento e regra). Filtre por estado, severidade, criticidade do equipamento, dispositivo e sede.




Figura 17. Alertas priorizados com o alerta escolhido

ESTADO	SIGNIFICA
ativo	ninguém o assumiu ainda
em atendimento	foi encaminhado a um perfil técnico (analista de redes ou auditor técnico)
fechado	o seu achado foi resolvido ou o risco foi aceito

Ao escolher um alerta, você vê o achado que o originou e a quem foi encaminhado. O seu perfil o consulta; encaminhá-lo ou devolvê-lo é tarefa do analista de redes e do responsável pela gestão de TI.

Relatórios de auditoria

Menu `REP`. Um relatório reúne auditorias com o resumo executivo, achados, severidade, impacto e evidência. Ele fica salvo como **retrato fixo**: reflete o estado dos achados no momento da emissão e não muda, mesmo que os dados mudem depois.




Figura 18. Critérios de um novo relatório e relatórios gerados

› Gerar um relatório

1. Em **Critérios**, informe o intervalo de datas (**desde** e **até**) ou os números de **auditorias específicas** separados por vírgula (por exemplo `12, 15`; nesse caso as datas são opcionais).
2. Se quiser, restrinja por **dispositivo**, **severidade** e **estado** dos achados. Sem marcar = todos.
3. Clique em **Gerar relatório**.

O administrador do sistema também escolhe a organização (ou todas). Um relatório inclui até 500 auditorias: se os critérios abrangerem mais, restrinja as datas. O título é montado no idioma de quem o gera.

› Ver e baixar




Figura 19. Visualização do documento do relatório

Ao escolher um relatório, o documento é mostrado: dados gerais, resumo executivo com a conformidade, escopo e critérios, distribuição de achados, auditorias incluídas, detalhe de cada achado e observações.

- **Baixar PDF:** imprime o documento em A4 com número de página. Sai no idioma do console.
- **Baixar CSV:** para Excel, com uma linha por achado. Em espanhol e português usa `;` como separador e em inglês `,`.

Avisos por e-mail

O AuditNet envia e-mails no idioma de cada destinatário.

Sempre (não podem ser desativados):

- **Novo usuário:** ao criar a sua conta, com o seu nome de usuário.
- **Recuperação de senha:** o link que você pediu.
- **Planos:** ao administrador do sistema quando uma organização pede uma mudança de plano, e a quem pediu quando o pedido é resolvido.

De auditoria (escolhidos em Minha conta → Avisos por e-mail):

AVISO	O QUE INCLUI	QUEM RECEBE
Novos alertas críticos	um e-mail por auditoria com os seus alertas de severidade crítica ou alta	analista de redes, responsável pela gestão de TI, administrador da organização
Vencimentos e configurações desatualizadas	revisão diária: achados que ultrapassaram o prazo e equipamentos sem configuração nova	analista de redes, responsável pela gestão de TI, administrador da organização
Resumo mensal	nos primeiros dias de cada mês, a atividade do mês anterior da organização	responsável pela gestão de TI, administrador da organização

Vêm ativados. O auditor técnico e o administrador do sistema não recebem avisos de auditoria.

Problemas frequentes

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Usuário ou senha incorretos	Confira maiúsculas e minúsculas e se o Caps Lock está desligado. Se não lembrar a senha, use **Esqueceu sua senha?**
A conta está bloqueada	Depois de 5 tentativas falhas, ela é bloqueada por 15 minutos. Aguarde, recupere a senha ou peça a um administrador que a desbloqueie.
Sua sessão terminou	Venceu ou um administrador mudou o seu perfil, a sua organização ou a sua senha. Entre novamente.
Não vejo uma tela ou um botão	O seu perfil não tem essa permissão. A matriz de permissões está em *Usuários* (para administradores) e o primeiro capítulo deste manual resume o que o seu perfil faz.
Não existe uma baseline ativa aplicável	A organização não tem uma baseline ativa para o tipo desse dispositivo. O auditor técnico a cria ou ativa.
Não consigo adicionar dispositivos ou usuários	O limite do plano foi atingido ou o teste do plano Piloto venceu. O administrador da organização solicita uma mudança em *Meu plano*.
Os e-mails não chegam	Confira *Minha conta* → *Avisos por e-mail* e a pasta de spam. Os avisos de auditoria dependem do perfil.
A tela aparece em outro idioma ou tema	Mude-os no menu do usuário; eles ficam salvos na sua conta.
O manual não é baixado	Tente pelo menu do usuário → *Manual*. Se continuar falhando, avise o administrador do sistema.