

辐射过程笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 11 日

目录

第一章 复合辐射与复合线	1
1.1 复合辐射的产生	1
1.2 复合截面与速率系数	2
1.2.1 类氢离子的复合截面 $\sigma_R(n)$	2
1.2.2 类氢离子的复合速率系数	4
1.3 复合辐射连续谱	6
1.4 对于非类氢离子的近似	7
1.5 束缚-自由吸收（光电吸收）	8
1.5.1 吸收截面 σ_{bf}	8
1.5.2 吸收边与天体物理应用	9
1.6 复合线与级联跃迁	9
1.6.1 级联过程 (Cascade)	9
1.6.2 谱线强度的计算：复合-级联方程	9
1.6.3 巴尔末减缩 (Balmer Decrement)	10

1 复合辐射与复合线

之前讨论的辐射是自由-自由辐射，主要集中在电子和光子的相互作用而不考虑原子核。而这一章集中讨论自由-束缚效应（复合辐射）和束缚-自由效应（光致电离），也就是自由电子被离子捕获成束缚态和束缚电子因为吸收光子电离两种情况。过程上，复合辐射的过程和韧致辐射很相似，都是电子在离子的库伦场中产生辐射。虽然有相似之处，但是这两种辐射仍然是不同的效应，因为电子结果上一个束缚态一个是自由态。

1.1 复合辐射的产生

复合辐射是指动能为 E_i 的自由电子飞过带电 $+Ze$ 的离子近旁时，被离子俘获成为净电荷为 $+(Z-1)e$ 的离子的束缚态电子，同时释放出一个光子的过程。

又称为自由-束缚跃迁

俘获过程所释放的光子不止包含电子的动能，还要包含电子落入原子核库伦势阱后释放出的电磁能。若复合后的离子处于主量子数为 n 的激发态，该态的电离能（结合能）为 $I_{Z-1,n}$ ，根据能量守恒，辐射出的光子能量为：

$$h\nu = E_i + I_{Z-1,n} \quad (1.1.1)$$

由于入射电子的动能 E_i 是连续取值的，因此复合辐射产生的是连续谱。但与韧致辐射不同，该连续谱存在一个下限频率 $\nu_{min} = I_{Z-1,n}/h$ 。

复合辐射 vs 韧致辐射

韧致辐射的能量来源是电子的动能，非高温情况下韧致辐射覆盖范围是低频区域（射电-红外波段）。而复合辐射释放的能量是电子动能和电离能的叠加，通常其覆盖频率要比韧致辐射高（光学-紫外）。

自由-自由过程和自由-束缚过程的临界状态。

考虑同一个电子，极为高频的韧致辐射意味着电子所有动能都被转化为辐射，这个结果和电子被库伦势俘获到极高的激发态（ $n \rightarrow \infty$ ）是近似的。也就是说，极高频率的韧致辐射可以连续的过渡到复合辐射。

此外，韧致辐射辐射产生连续谱而复合辐射由于叠加了原子的发射线，同时产生连续谱和复合谱。

1.2 复合截面与速率系数

1.2.1 类氢离子的复合截面 $\sigma_R(n)$

首先考虑类氢离子（轨道电子全部脱离，原子核 Ze 裸露在外），这种情况的电离能可以用薛定谔方程精确求解，对给定的主量子数 n ，对于的电离能是：

$$I_{Z-1,n} = Z^2 \frac{I_H}{n^2}, \quad I_H = 13.6\text{eV} \text{ 是氢原子基态电离能} \quad (1.2.1)$$

对于类氢离子，利用“高频”韧致辐射截面到复合辐射 $n \rightarrow \infty$ 时的过渡，可以近似估计出电子复合到能级 n 的吸收截面 $\sigma_R(n)$ 。

定理 1.2.1 (高频极限下的韧致辐射截面). 已知速度为 v 的单电子产生的韧致辐射功率谱为 $P(\nu)$ ，则其在高频极限 ($\omega \gg v/b_0$) 下的辐射截面 $\sigma_B(\nu)$ 满足：

$$\sigma_B(\nu) = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2}{\nu} \quad (1.2.2)$$

其中 $\alpha_f = e^2/(\hbar c)$ 为精细结构常数， $K_e^{-1} = \hbar/(mv)$ 为关联电子能量的长度标度。

证明. 对韧致辐射可以发生的空间尺度，电子在单位时间内扫过的体积为 $\sigma_B(\nu)v$ 。若单位体积内的离子数为 N_z ，则电子单位时间内与离子作用的次数为 $\sigma_B(\nu)vN_z$ ，单电子产生频率为 ν 的辐射功率为

$$P(\nu) = \sigma_B(\nu)vN_z h\nu \quad (1.2.3)$$

由此可讲吸收截面用辐射功率表示，

$$\sigma_B(\nu) = \frac{P(\nu)}{vN_z h\nu} \quad (1.2.4)$$

在高频极限下，初速为 v 的单电子产生的韧致辐射功率谱为：

$$P(\nu) = \frac{32\pi^2}{3\sqrt{3}} N_z v^3 \frac{e^2}{c^3} b_0^2 \quad (1.2.5)$$

其中 $b_0 = Ze^2/(mv^2)$ 为最小瞄准距离，将 $P(\nu)$ 代入截面定义式，化简得：

$$\sigma_B(\nu) = \frac{1}{N_z v (2\pi\hbar)\nu} \cdot \left(\frac{32\pi^2}{3\sqrt{3}} \frac{N_z Z^2 e^6}{m^2 v c^3} \right) = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \frac{Z^2 e^6}{\hbar \nu m^2 v^2 c^3} \quad (1.2.6)$$

$$= \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \frac{Z^2}{\nu} \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^3 \left(\frac{\hbar}{mv} \right)^2 \quad (1.2.7)$$

$$= \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2}{\nu} \quad (1.2.8)$$

得证。 □

定理 1.2.2 (微分复合辐射截面). 在 $n \rightarrow \infty$ 的极限下, 对于初速度为 v 的自由电子, 其复合到主量子数为 n 的能级上的微分复合截面 (即单位主量子数间隔内的复合截面) $\sigma_R(n)$ 可表示为:

$$\sigma_R(n) = \frac{32\pi}{3\sqrt{3}} Z^2 \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2 I_H}{h\nu n^3} g_R(n) \quad (1.2.9)$$

其中 I_H 为氢原子基态电离能, $g_R(n)$ 为修正因子 (复合冈特因子)。

证明. 落入能级范围 $n \sim n + dn$ 内电子的复合截面记为 $d\sigma_R$, 该过程等效于产生频率在 $\nu \sim \nu + d\nu$ 范围内的韧致辐射。由此可建立如下比例关系:

σ_R 与 $\sigma_R(n)$ 的关系
类似于累积概率分布
与概率密度分布。

$$d\sigma_R = \sigma_B(\nu) d\nu \quad (1.2.10)$$

由复合辐射所满足的 $h\nu = E_i + \frac{Z^2 I_H}{n^2}$ 可知, 当主量子数改变 dn 时, 对应的光子频率间隔 $d\nu$ 满足:

$$h d\nu = \left| \frac{d}{dn} \left(E_i + \frac{Z^2 I_H}{n^2} \right) \right| dn = \frac{2Z^2 I_H}{n^3} dn \quad (1.2.11)$$

由此得到:

$$\frac{d\nu}{dn} = \frac{2Z^2 I_H}{hn^3} \quad (1.2.12)$$

将其与高频极限下的韧致辐射截面公式代入。得:

$$\sigma_R(n) = \sigma_B(\nu) \frac{d\nu}{dn} = \left(\frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2}{\nu} \right) \cdot \left(\frac{2Z^2 I_H}{hn^3} \right) \quad (1.2.13)$$

整理各项系数, 并引入量子力学修正因子 $g_R(n) \approx 1$ (复合冈特因子), 得到最终表达式:

$$\sigma_R(n) = \frac{32\pi}{3\sqrt{3}} Z^2 \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2 I_H}{h\nu(n)n^3} g_R(n) \quad (1.2.14)$$

□

将相关参数代入前述微分截面公式, 并结合类氢离子能级常数 $I_H = Rch = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^2}$, 可以得到复合截面 $\sigma_R(n)$ 的数值表达式:

$$\sigma_R(n) = \frac{128\pi^4 e^{10}}{3\sqrt{3} m c^3 h^4} \frac{Z^4 g_R(n)}{\nu n^3 v^2} \approx 3 \times 10^{10} \frac{Z^4 g_R(n)}{\nu n^3 v^2} \text{ cm}^{-2} \quad (1.2.15)$$

截面公式虽是在 n 很大的极限下推导得到的, 但可以证明该式对 $n=1$ 甚至都是不错的近似。

需要注意的是, 复合辐射的光子频率 ν 是主量子数 n 和电子初动能 E_i 的函数。在 n 不同的极限下, 截面表现出不同的渐进行为:

- **高激发态极限 (n 很大):** 此时电离能极小, 光子能量主要由电子动能决定, 即 $h\nu \approx E_i$ 。由于分母项中的 ν 近似为常数, 截面表现为 $\sigma_R(n) \propto n^{-3}$ 。
- **低激发态极限 (n 很小):** 若电子初动能远小于电离能 ($E_i \ll I_n$), 则光子频率主要由电离能决定, 即 $h\nu \approx Z^2 I_H / n^2 \propto n^{-2}$, 复合截面表现为 $\sigma_R(n) \propto n^{-1}$ 。

现在可以讨论复合辐射的微分吸收截面和其中物理量的关系,

$$\sigma_R(n) \propto Z^4 K_e^{-2} h\nu n^3 \quad (1.2.16)$$

1. σ_R 与电子动能有关 (反比于 K_e^2): 电子动能越大, 离子越难捕获电子。
2. σ_R 与原子序数 Z 成正比: Z 越大, 电磁相互作用越强, 捕获电子的能力越强。
3. 无论处于哪种极限, σ_R 均随 n 的减小而增大: n 越小的轨道离核越近, 电磁相互作用越强, 越容易束缚电子。尤其是在 n 的两种极限下出现了从 n^{-1} 到 n^{-3} 的断层。

在实际分析中, 可以将初动能 E_i 约等于能级电离能时的 n 值视为临界主量子数 $n_{\max}$:

$$n_{\max} \approx \left(\frac{Z^2 I_H}{E_i} \right)^{1/2} \approx \left(\frac{Z^2 I_H}{kT} \right)^{1/2} \quad (1.2.17)$$

由此, 对给定初动能的电子, 复合截面与主量子数的关系可以近似表示为如下分段函数:

$$\sigma_R(n) \propto \begin{cases} n^{-1}, & \text{if } n \leq n_{\max} \text{ 电子动能小于电离能} \\ n^{-3}, & \text{if } n > n_{\max} \text{ 电子动能大于电离能} \end{cases} \quad (1.2.18)$$

1.2.2 类氢离子的复合速率系数

之前的截面计算描述了单个自由电子被捕获到特定能级的物理概率。现在计算在给定温度 T 下, 具有热分布的电子系综被离子复合的统计概率。

在稳定状态下, 单位时间内自由电子和类氢离子的减少率与它们的数密度 N_e, N_Z 成正比:

$$-\frac{dN_e}{dt} = -\frac{dN_Z}{dt} = \alpha(T) N_e N_Z \quad (1.2.19)$$

$\alpha(T)$ 是衡量处于电离-复合平衡状态等离子体性质的重要参量。

比例系数 $\alpha(T)$ 称为复合速率系数（单位： cm^3/s ），表示在给定温度下单位密度、单位时间内自由电子复合到离子的概率。总复合速率系数等于热电子复合到各个能级 n 的速率系数之和：

$$\alpha(T) = \sum_n \alpha_n(T) \quad (1.2.20)$$

从微观角度看，对于一个初速为 v 的电子，在 dt 时间内能够发生复合的有效体积为 $\sigma_R v dt$ 。考虑到自由电子服从 Maxwell 速率分布 $f(v)$ ，则复合到能级 n 的速率系数应为截面与速度乘积在分布函数上的加权平均：

$$\alpha_n(T) = \int_0^\infty \sigma_R(n, v) v f(v) dv \quad (1.2.21)$$

将前述 $\sigma_R(n)$ 和 $f(v)$ 代入表达式，通过对速度 v 进行积分，可以得到复合到氢原子第 n 能级的速率系数的具体形式：

$$\alpha_n(T) = \frac{2^9 \pi^5}{(6\pi)^{3/2}} \frac{e^{10}}{m^2 c^3 h^3} \left(\frac{m}{kT}\right)^{3/2} \frac{1}{n^3} \exp\left(\frac{\chi_n}{kT}\right) K\left(\frac{\chi_n}{kT}\right) \quad (1.2.22)$$

其中 $\chi_n = I_H/n^2$ 为氢原子第 n 激发能级的电离势能， $K(t)$ 为指数积分函数。对所有能级 n 求和，可得到总的复合速率系数：

$$\alpha(T) = \sum_n \alpha_n(T) = 2A \left(\frac{2kT}{\pi m}\right)^{1/2} Y \phi(Y) \bar{g}_R \quad (1.2.23)$$

在计算中常取复合冈特因子 $\bar{g}_R \approx 0.9$ ，其误差小于 10%。

该公式可以进一步整理为更易于数值计算的形式：

$$\alpha(T) \approx 2 \times 10^{-11} Z^2 T^{-1/2} \phi(Y) \quad (\text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}) \quad (1.2.24)$$

$A = \frac{32\pi}{3^{3/2}} \alpha_f^{-1} r_0^2 \approx 2 \times 10^{-22} \text{ cm}^2$ ，其中 $r_0 = 5.3 \times 10^{-9} \text{ cm}$ 为 H 原子的玻尔半径。 $Y = Z^2 I_H / kT$ 表示类 H 原子的电离能与电子平均热动能之比，反映了势阱深度对热电子的束缚能力。在 Y 不同的极限下。复合速率系数有不同的性质

- **低温极限** ($Y \gg 1$)：此时电子平均动能远小于电离能， $kT \ll Z^2 I_H$ 。此时 $\phi(Y) \approx \frac{1}{2} \ln Y$ ，复合速率系数表现为：

$$\alpha(T) \propto Z^2 T^{-1/2} \ln \left(\frac{Z^2 I_H}{kT} \right) \quad (1.2.25)$$

由此可见，在低温时 $\alpha(T) \propto T^{-1/2}$ ，随着温度升高，电子热运动增强导致复合速率下降。

- **高温极限** ($Y \ll 1$)：此时平均动能远大于电离能， $kT \gg Z^2 I_H$ 。此时 $\phi(Y) \approx Y(-1.202 \ln Y - 0.298)$ ，复合速率系数表现为：

$$\alpha(T) \propto Z^4 T^{-3/2} \ln \left(\frac{kT}{Z^2 I_H} \right) \propto T^{-3/2} \quad (1.2.26)$$

也就是在高温下，复合速率会随着温度升高更为迅速的减小

如果基态轨道都难以捕获这个温度下的电子，别的轨道就更不可能了。

总的来说，自由电子复合到离子的过程只在低温（电子热动能少于离子基态电离能）时比较有效，这个概率会随着温度升高而减小，尤其是电子热动能大于基态电离能之后，复合概率会迅速降低。

但是有一种情况比较特殊，假设介质对复合频率是光学厚的，释放出的光子容易让别的复合离子产生光致电离效应，从而这种复合辐射对整体的复合是没有贡献的。

1.3 复合辐射连续谱

计算截面的最终目的是为了推导等离子体在单位时间、单位体积、单位频率间隔内向四周辐射的谱功率，即谱发射系数 $j_R(\nu)$ 。对于给定的能级 n ，其对应的谱发射系数定义为：

$$j_R(n, \nu) d\nu = h\nu N_Z N_e \sigma_R(n) v f(v) dv \quad (1.3.1)$$

利用能量守恒条件 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + I_{Z-1,n}$ ，可以将电子速度 v 表示为频率 ν 的函数，并利用微分关系 $mv dv = h d\nu$ 进行代换。代入前述截面公式及 Maxwell 分布函数，可得到单个能级的复合辐射谱发射系数：

$$j_R(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} T^{-3/2} N_e N_Z Z^4 n^{-3} \exp\left(\frac{I_{Z-1,n} - h\nu}{kT}\right) \quad (1.3.2)$$

单位为 $\text{erg} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}$ 。

对于特定的频率 ν ，总复合辐射连续谱是所有满足电离能门槛条件的能级贡献之和。

$$j_R(\nu) = \sum_{n=n_0}^{\infty} j_R(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} T^{-3/2} N_e N_Z Z^4 e^{-h\nu/kT} \sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{1}{n^3} \exp\left(\frac{Z^2 I_H}{n^2 kT}\right) \quad (1.3.3)$$

注意求和只对满足 $I_{Z-1,n} \leq h\nu$ 的能级 n 进行。根据类氢离子能级关系 $I_{Z-1,n} = Z^2 I_H / n^2$ ，可以估计出最低的主量子数 n_0 ：

$$n_0 = \left(\frac{Z^2 I_H}{h\nu}\right)^{1/2} \quad (1.3.4)$$

可见临界能级 n_0 与频率 ν 相关：辐射频率越大，就需要电离能更大的低能级来贡献能量，因此 n_0 就越小。对于给定的频率 ν ，临界能级对辐射的贡献是最大的。

当 $I - h\nu < 0$ 时 $j = 0$ 。因为要求辐射的光子能量小于该能级的电离能是不可能的。这使得单个能级的复合辐射谱在 $\nu_0 = I/h$ 处存在一个明显的“发射边”。

1.4 对于非类氢离子的近似

对于 $\text{He}^+, \text{O}^{++}$ 等非类氢离子的作用。由于被俘获的电子通常处在最外层的大轨道上，从远处看，它与净电荷为 z 的离子实（原子核 + 内层电子）共同构成了一个类氢系统。

为此，将公式中的核电荷数 Z 用离子的净电荷数 z 替换。复杂离子在能级 n 的电离能近似为 $I_{Z,z-1,n} \approx z^2 I_H / n^2$ 。另外根据泡利不相容原理，若能级 n 上的 $2n^2$ 个能态已被占据，外来电子将无法复合，引入壳层未填满百分数 $\frac{\bar{S}}{2n^2}$ （其中 $\bar{S}$ 为空位个数）。此时自由电子复合到能级 n 的有效复合截面近似为：

$$\sigma_{R\text{eff}}^P(n) = \frac{\bar{S}}{2n^2} \sigma_R(n) \quad (1.4.1)$$

所以修正分别要称为未填满的百分比，并讲电离能替换为有效电离能，复杂离子单能级发射系数为：

$$j_R^{Z,z}(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} T^{-3/2} N_e N_{Z,z} \frac{\bar{S}}{2n^2} n \left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{I_H} \right)^2 \exp \left(\frac{I_{Z,z-1,n} - h\nu}{kT} \right) \quad (1.4.2)$$

利用 $I_{Z,z-1,n} \approx z^2 I_H / n^2$ 代回，上式可还原为与 $z^4 n^{-3}$ 相关的形式。

更为复杂但是实际的情况是由各种原子序数、净电荷数的离子组成的混合等离子体，总的发射系数应对所有原子序数 Z 、电离级次 z 以及满足条件的能级 n 进行三重求和：

$$j_R(\nu) = 1.8 \times 10^{-32} N_e N_{H^+} T^{-3/2} e^{-h\nu/kT} X \quad (1.4.3)$$

修正后的混合等离子体总发射系数可表示为：

$$j_R(\nu) = 1.8 \times 10^{-32} N_e N_{H^+} T^{-3/2} e^{-h\nu/kT} X \quad (1.4.4)$$

其中 X 是一个综合参量，含了各元素丰度及能级权重的综合贡献，其具体定义如下：

$$X = \sum_{Z,z,n} \left(\frac{N_{Z,z}}{N_Z} \right) \left(\frac{N_Z}{N_{H^+}} \right) \left(\frac{\bar{S}}{2n^2} \right) n \left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{I_H} \right)^2 \exp \left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{kT} \right) \quad (1.4.5)$$

求和仅针对满足

$I_{Z,z-1,n} \leq h\nu$ 的所有能级 n 进行。

由于 X 随能级 n 的增大而迅速减少，在天体等离子体（离子种类有限）的实际计算中，只需取少量的几项（即接近临界能级 n_0 的项）求和即可满足精度要求。

当等离子体中仅存在类 H 离子时，参量 X 还原为：

$$X = \sum_{n=n_0}^{\infty} n^{-3} Z^4 \exp\left(\frac{Z^2 I_H}{n^2 kT}\right) \quad (1.4.6)$$

此时 $n_0 = (Z^2 I_H / h\nu)^{1/2}$ ，发射系数公式也相应地回归到了纯氢（或类氢）系统的标准形式。

复合辐射与韧致辐射的比较

在低温条件下，电子平均动能远小于原子的电离势，复合辐射与韧致辐射通常处于明显不同的频段；随着温度升高，二者的辐射频段开始出现重叠。通过比较二者的谱发射系数，可以得到在任意给定频率 ν 处的强度比值：

$$\frac{j_R(\nu)}{j_B(\nu)} \approx 10^{-1} \frac{X}{T_6} \quad (1.4.7)$$

其中 T_6 是以 $10^6 K$ 为单位的温度值。由此可以得出以下结论：

- **频率依赖性：**由于 X 值随频率 ν 的增大而增加，复合辐射连续谱在高频端（短波方向）可能超过韧致辐射，而韧致辐射在低频端占据优势。
 - 当 $\lambda \lesssim 30/T_6 \text{ \AA}$ 时，复合辐射超过韧致辐射；
 - 当 $\lambda \gtrsim 30/T_6 \text{ \AA}$ 时，韧致辐射大于复合辐射。
- **温度依赖性：**对于任意给定频率，随着温度升高，复合辐射与韧致辐射之比逐渐减小。当温度超过 $10^7 K$ 时，除在能级边界频率（ $h\nu = I$ ）处外，复合辐射在所有波长处均不再重要。

1.5 束缚-自由吸收（光电吸收）

这是复合辐射的逆过程：原子/离子吸收光子，使束缚电子获得能量成为自由电子（光致电离）。

1.5.1 吸收截面 σ_{bf}

对于类氢系统，束缚-自由吸收截面近似为：

$$\sigma_{bf}(\nu, n) \approx 2.8 \times 10^{29} \frac{Z^4}{n^5 \nu^3} g_{bf} \text{ cm}^{-2} \quad (1.5.1)$$

$$\sigma \propto \nu^{-3}$$

该公式揭示了三个关键物理规律：

1. ν^{-3} **依赖：**频率越高，吸收越弱。硬 X 射线穿透力强，而紫外/软 X 射线易被吸收。
2. Z^4 **依赖：**重元素（高 Z ）的吸收能力远强于氢。
3. n^{-5} **依赖：**基态（ $n = 1$ ）电子的吸收截面最大。

1.5.2 吸收边与天体物理应用

- **吸收边**：与复合连续谱类似，吸收截面在阈值频率 ν_n 处有尖锐的极大值，随后随频率迅速下降。
- **不同波段的主导机制**：
 - **紫外波段**：由氢 (H) 主导。尽管 $Z = 1$ ，但氢丰度极高。
 - **X 射线波段**：由重元素（如 Fe, O 等）主导。尽管丰度低，但 Z^4 因子使得其内壳层 (K 层) 电子对 X 射线的吸收截面巨大。

为什么吸收需要原子核参与？

自由电子不能吸收光子，因为无法同时满足能量守恒和动量守恒。光电吸收必须有原子核（离子）在场，通过核的反冲来平衡动量。

基态 ($n = 1$) 电子离核最近，与核耦合最紧密，动量传递效率最高，因此吸收截面最大 ($\propto n^{-5}$)。随着 n 增大，电子趋近于自由电子，吸收能力急剧下降。

1.6 复合线与级联跃迁

1.6.1 级联过程 (Cascade)

当电子复合到高激发态 n 后，它是不稳定的，会通过自发辐射向低能级 n' 跃迁 ($n \rightarrow n'$ where $n > n'$)，产生发射线，称为**复合线**。

- **Lyman 系**：跃迁至 $n = 1$ (紫外)。
- **Balmer 系**：跃迁至 $n = 2$ (可见光)。 $H\alpha(3 \rightarrow 2)$, $H\beta(4 \rightarrow 2)$ 是最重要的光学特征线。
- **Paschen 系**：跃迁至 $n = 3$ (红外)。

1.6.2 谱线强度的计算：复合-级联方程

非 LTE 系统

在低密度星云中，碰撞不足以维持热平衡 (LTE)，能级布居数 N_n 不服从 Saha-Boltzmann 分布。必须通过建立**统计平衡方程**（进入率 = 离开率）来求解：

$$\underbrace{N_e N_+ \alpha_n(T)}_{\text{直接复合}} + \underbrace{\sum_{k=n+1}^{\infty} N_k A_{kn}}_{\text{高层级联}} = N_n \underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} A_{nk}}_{\text{自发跃迁离开}} \quad (1.6.1)$$

Case A 与 Case B 的区别：

- **Case A (光薄):** 星云对所有辐射透明。Lyman 光子直接逃逸。
- **Case B (光厚):** 星云对 Lyman 光子 (跃迁到基态) 光学厚。Lyman 光子被反复吸收散射, 净的一步到位复合 (直接到 $n = 1$) 被光致电离抵消。
- **结论:** 实际星云 (如 H II 区) 通常符合 Case B。计算时忽略向 $n = 1$ 的跃迁项, 只统计 $n \geq 2$ 的激发态。

1.6.3 巴尔末减缩 (Balmer Decrement)

通过求解级联方程, 可以理论计算出 Balmer 线系各谱线的相对强度 (如 $H\alpha/H\beta$)。

- 理论值与观测值 (如行星状星云 NGC1501) 高度吻合。
- **$H\beta$ 经验公式:** 对于 $T \approx 10^4\text{K}$ 的星云,

$$j(H\beta) \approx 2.8 \times 10^{-22} N_e N_p T^{-0.84} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-3} \quad (1.6.2)$$

这成为了测量星云密度 (发射量 $EM \propto N_e^2$) 的重要工具。

偏离因子 b_n

为了方便计算, 通常引入偏离因子 b_n 来描述真实布居数 N_n 偏离热平衡值 N_n^* 的程度:

$$N_n = b_n N_n^* (\text{Saha})$$

- 对于高激发态 ($n \rightarrow \infty$), 由于能级间隔小, 碰撞占主导, 系统趋于热平衡, 故 $b_n \rightarrow 1$ 。
- 对于低能级, 由于强烈的辐射流失, 通常 $b_n < 1$ 。