# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.1.4

Определение теплоёмкости твёрдых тел

Пилюгин Л. С. Б02-212 10 февраля 2023 г.

#### 1 Аннотация

**Цель работы:** Прямое измерение кривых нагревания и охлаждения пустого калориметра и системы калориметра и твердого тела. Определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра. Определение теплоемкости калориметра и удельной теплоемкости твердого тела.

**Оборудование:** Калориметр с нагревателем и термометром сопротивления, омметр, измеритель температуры, источник питания, вольтметр, амперметр, ноутбук.

#### 2 Теоритические сведения

Теплоёмкость тела связана с подведённым теплом  $\Delta Q$  и изменением температуры  $\Delta T$  соотношением

 $C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$ 

Идущая на нагрев тела теплота  $\Delta Q$  равна

$$\Delta Q = P\Delta t - \lambda \left( T - T_{\kappa} \right) \Delta t$$

P — мощность нагревателя,  $\lambda$  — коэффициент теплоотдачи, T — температура тела,  $T_{\kappa}$  — температура окружающей среды,  $\Delta t$  — время нагревания.

Итого

$$C = \frac{P - \lambda \left(T - T_{\text{\tiny K}}\right)}{\Delta T / \Delta t}$$

$$\Delta T = T - T_{\kappa}$$

С ростом температуры тела растёт утечка энергии и уменьшается скорость увеличения температуры.

### 3 Оборудование




Рисунок 1. Устройство калоиметра

Установка состоит из калориметра с пенопластовой изоляцией, помещенного в ящик из многослойной клеенчатой фанеры. Внутрение стенки калориметра хорошо проводят тепло. Стенки




Рисунок 2. Схема включения нагревателя

имеют надёжный тепловой контакт с телом. Они имеют вид усечённых конусов и плотно прилегают друг к другую. Для выталкивания образца служит винт.

В стенку калориметра смонтированы нагреватель и термометр сопротивления. Схема включения нагревателя изображена на рисунке 2.

Мощность определяется по амперметру и вольтметру, сопротивление — по омметру. Измеряемые данные:

- 1.  $R_{\text{heat}}(t)$  зависимость термометра сопротивления от времени нагревания (с включенным нагревателем)
- 2.  $R_{\rm cool}(t)$  зависимость термометра сопротивления при охлаждении (с выключенным нагревателем)
- 3.  $R_{\rm K}(t)$  зависимость комнатной температуры Все кривые записываются с шагом по оси времени  $\Delta t=1$  с Сопротивление термометра сопротивления меняется по закону

$$R = R_{273} \left( 1 + \alpha \left( T - 273 \right) \right)$$

R — сопротивление при температуре T,  $R_{273}$  — сопротивление при  $273\,\mathrm{K}$ .

$$T = 273 + \frac{R_{\rm T}}{\alpha R_{\rm K}} \left( 1 + \alpha \left( T_{\rm K} - 273 \right) \right) - \frac{1}{\alpha}$$

$$\alpha = 4.28 \cdot 10^{-3} \, \mathrm{K}^{-1}$$

$$CdT_{\rm cool} = -\lambda \left(T_{\rm cool} - T_{\rm K}\right) dt$$

$$T_{\text{cool}} = (T - T_{\text{K}}) e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_{\text{K}}$$

Тангенс угла наклона этой прямой в координатах  $\left(\ln \frac{T_{\rm cool}-T_{\rm K}}{T-T_{\rm K}};t\right)$  равен  $\frac{\lambda}{C}$ 

$$CdT_{\rm heat} = Pdt - \lambda \left( T_{\rm heat} - T_{\rm K} \right) dt$$

$$\begin{split} \frac{CdT_{\text{heat}}}{P - \lambda \left(T_{\text{heat}} - T\mathbf{K}\right)} &= dt \\ T_{\text{heat}} &= \frac{P}{\lambda} \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}\right) + T_{\mathbf{K}} \end{split}$$

Отсюда можно найти  $\lambda$ , а из  $\lambda$  и  $\frac{\lambda}{C}$  — C.

При больших колебаниях температуры этот метод дает большую погрешность и лучше использовать дифференциальный метод.

$$C = \frac{P}{\left(\frac{dT_{\text{heat}}}{dt}\right)_{T=T_{\text{K}}}}$$

$$A = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{heat}}, B = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}, T_{\text{heat}} = T_{\text{cool}} = T$$

$$\lambda = \frac{P}{\left(T - T_{\text{K}_2}\right)\left(1 - \frac{A}{B}\right) + T_{\text{K}_2} - T_{\text{K}_1}}$$

$$C = \frac{P}{A - B + A\frac{T_{\text{K}_1} - T_{\text{K}_2}}{T - T_{\text{K}_1}}}$$

# 4 Результаты измерений

## 5 Вывод