# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (государственный университет)

## Лабораторная работа 1.3.3

## ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА ПО ТЕЧЕНИЮ В ТОНКИХ ТРУБКАХ

Составитель: Попов П.В.

## Из лаборатории не выносить!

Электронная версия доступна на сайте кафедры общей физики physics.mipt.ru/S II/lab

Долгопрудный 2020

## Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

**Цель работы:** экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса; выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить коэффициент вязкости воздуха.

**В работе используются**: система подачи воздуха (компрессор, поводящие трубки); газовый счетчик барабанного типа; спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном; набор трубок различного диаметра с выходами для подсоединения микроманометра; секундомер.

#### Теоретические сведения

Работа посвящена изучению течения воздуха по прямой трубе круглого сечения. Движение жидкости или газа $^*$  вызывается перепадом внешнего давления на концах  $\Delta P$  трубы, чему в свою очередь препятствуют силы вязкого («внутреннего») трения, действующие между соседними слоями жидкости, а также со стороны стенок трубы.

Сила вязкого трения как в жидкостях, так и в газах описывается *законом Ньютона*: касательное напряжение между слоями пропорционально перепаду скорости течения в направлении, поперечном к потоку. В частности, если жидкость течёт вдоль оси x, а скорость течения  $v_x(y)$  зависит от координаты y, в каждом слое возникает направленное по x касательное напряжение

$$\tau_{xy} = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y}.\tag{1}$$

Величину  $\eta$  называют коэ $\phi$ фициентом динамической вязкости (или просто вязкостью) среды.

Объёмным расходом (или просто расходом) Q называют объём жидкости, протекающий через сечение трубы в единицу времени. Величина Q зависит от перепада давления  $\Delta P$ , а также от свойств газа (плотности  $\rho$  и вязкости  $\eta$ ) и от геометрических размеров (радиуса трубы R и её длины L). Основная задача данной работы — исследовать эту зависимость экспериментально.

Характер течения в трубе может быть ламинарным либо турбулентным. При ламинарном течении поле скоростей  $\mathbf{u}(\mathbf{r})$  образует набор непрерывных линий тока, а слои жидкости не перемешиваются между собой. Турбулентное

 $<sup>^*</sup>$  Термин «жидкость» в гидродинамике обычно используется для обозначения всех *текучих сред* (англ. *fluid*). Помимо жидкостей в узком смысле слова, то есть веществ в жидком агрегатном состоянии (англ. *liquid*), к таковым относятся также и газы.

течение характеризуется образованием вихрей и активным перемешиванием слоев, при этом даже в стационарном течении в каждой точке имеют место существенные  $\phi$ луктуации скорости течения и давления.

Характер течения определяется безразмерным параметром задачи — *чис- пом Рейнольдса*:

$$Re = \frac{\rho ua}{\eta},$$
 (2)

где  $\rho$  — плотность среды, u — характерная скорость потока,  $\eta$  — коэффициент вязкости среды, a — характерный размер системы (размер, на котором существенно меняется скорость течения). Это число имеет смысл отношения кинетической энергии движения элемента объёма жидкости к потерям энергии из-за трения в нём  $\mathrm{Re} \sim K/A_{\mathrm{Tp}}$ . При достаточно малых  $\mathrm{Re}$  в потоке доминируют вязкие силы трения и течение, как правило, является ламинарным. С ростом числа Рейнольдса может быть достигнуто его *критическое* значение  $\mathrm{Re}_{\mathrm{kp}}$ , при котором характер течения сменяется с ламинарного на турбулентный.

Из опыта известно, что переход к турбулентному течению по трубкам круглого сечения наблюдается при  $\mathrm{Re_{kp}}\approx 10^3$  (здесь в качестве u выбрана *средняя* скорость потока, определяемая через полный расход Q как  $\overline{u}=\frac{Q}{\pi R^2}$ , а в качестве характерного размера — радиус трубы R). Стоит отметить, что значение  $\mathrm{Re_{kp}}$  не является универсальным и зависит от геометрии задачи: например, при обтекании сферических или цилиндрических тел потоком жидкости оно составляет всего несколько десятков ( $\mathrm{Re_{kp}}\sim 10\div 20$ ).

В целях упрощения теоретической модели течение газа в условиях эксперимента можно считать *несжимаемым*, то есть принять плотность среды постоянной:  $\rho = \text{const.}$  Для газов такое приближение допустимо, если относительный перепад давления в трубе мал  $\Delta P \ll P$ , а скорость течения значительно меньше скорости звука (*число Маха* много меньше единицы). В нашем опыте максимальная разность давлений составляет  $\sim 30$  см водного столба (3 кПа), что составляет  $\sim 3\%$  от атмосферного давления, причем в «рабочем» (ламинарном) режиме перепад в несколько раз меньше ( $\sim 5 \div 10$  см вод. ст.).

**Течение Пуазейля.** Из опыта известно, что при достаточно малых числах Рейнольдса течение в прямой трубе с гладкими стенками имеет ламинарный характер. В таком случае задача о течении жидкости имеет простое аналитическое решение.

Направим ось x вдоль трубы по направлению потока. В ламинарном потоке скорость течения среды u будет направлена всюду по x (линии тока параллельны стенкам трубки), а давление постоянно в пределах любого сечения и

зависит только от продольной координаты P(x). Будем искать частное решение — *установившееся* течение, в котором профиль скорости u(r) (распределение скорости в зависимости от расстояния до оси r) одинаков в любом поперечном сечении, то есть не зависит от x.

Выделим соосный трубе цилиндр некоторого радиуса r и длины dx (см. Рис. 1). Поскольку при *стационарном* течении жидкость течёт *без ускорения*, сумма всех сил, действующих на жидкость в цилиндре, должна быть равна нулю. На жидкость внутри цилиндра действует направленная вдоль оси трубы сила




Рис. 1. К выводу формулы Пуазейля

$$F_{1x} = -dP \cdot \pi r^2$$
,

где dP = P(x + dx) - P(x) < 0 — разность давлений в сечениях на торцах выделенного участка. На боковые поверхности цилиндра действует касательная сила вязкого трения

$$F_{2x} = -\tau \cdot 2\pi r dx,$$

где согласно закону Ньютона (1) касательное напряжение равно

$$\tau = -\eta \frac{du}{dr}.$$

Из условия баланса сил  $F_{1x} + F_{2x} = 0$  находим

$$\frac{dP}{dx} = -\eta \frac{2}{r} \frac{du}{dr}.$$
 (3)

В установившемся течении правая часть полученного выражения является функцией только радиуса r. В левой части (3) находится  $\it градиент$  давления, который не зависит от  $\it r$  вовсе, и, следовательно, обе части уравнения (3) являются  $\it константами$ . Тогда, проводя интегрирование, приходим к следующему. Во-первых, давление в трубе является линейно убывающей функцией координаты

$$P(x) = P_0 - \frac{\Delta P}{I} x,\tag{4}$$

где  $\Delta P$  — перепад давления на участке длиной  $l, P_0$  — давление в начале участка (в точке x=0). Во-вторых, профиль скорости является параболической функцией с максимумом на оси трубы

$$u(r) = u_{\text{max}} - \frac{\Delta P}{4l}r^2.$$

Для нахождения константы интегрирования  $u_{\rm max}$  необходимо дополнительно задать *граничное условие*. Для течения вязкой жидкости обычно используют так называемое *условием прилипания*: касательная скорость потока

вблизи стенок считается равной скорости движения самих стенок. Физически это означает, что на молекулярном уровне стенки являются шероховатыми, так что при ударе о них молекулы в среднем полностью теряют направленную x-компоненту импульса. В рассматриваемой задаче стенки неподвижны, поэтому имеем

$$u|_{r-p} = 0. (5)$$

Отсюда находим  $u_{\mathrm{max}} = \frac{\Delta P}{4L} R^2$  и профиль скорости

$$u(r) = \frac{\Delta P}{4I} (R^2 - r^2). \tag{6}$$

Наконец, интегрируя u(r) по сечению трубы, получим объёмный расход жидкости в зависимости от перепада давления на концах:

$$Q = \int_0^R u(r) \cdot 2\pi r dr = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta l}.$$
 (7)

Это соотношение называют формулой Пуазейля\*. Заметим, что средняя скорость потока при пуазейлевском течении, как видно из (7), оказывается вдвое меньше максимальной:

$$\bar{u} \equiv \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{u_{\text{max}}}{2}.$$

Формула Пуазейля (7) позволяет найти вязкость газа по зависимости расхода от перепада давления в трубе и используется в качестве основной расчётной формулы в данной работе.

Длина установления. Пусть на вход трубы по-




Рис. 2. Распределение давления и скорости течения Пуазейля в трубе

ступает течение, распределение скоростей которого не является пуазейлевским (например, распределение скоростей равномерное, как на Рис. 3). Ясно, что профиль течения (6) не может установиться сразу, а реализуется лишь на некотором расстоянии  $l_{\rm yct}$  от начала трубы. Оценим эту длину по порядку величины.




Рис. 3. Формирование установившегося течения (в ламинарном режиме)

 $<sup>^*</sup>$  Закон впервые установлен экспериментально Г. Хагеном в 1839 и независимо Ж.Л. Пуазейлем в 1841 г. Теоретический вывод был дан Дж. Стоксом в 1845 г.

Рассмотрим слой жидкости толщиной dx в поперечном сечении трубы. Кинетическая энергия, запасённая в нём, составляет

$$K \sim \frac{1}{2}\rho u^2 \cdot \pi R^2 dx.$$

Работу, которую совершат вязкие силы трения по перемещению этого слоя на расстояние l, можно оценить как

$$A_{\rm Tp} \sim \eta \frac{du}{dr} \cdot 2\pi R dx \cdot l.$$

Для перепада скоростей воспользуемся оценкой  $^*\frac{du}{dr}\sim\frac{\Delta u}{R}\sim\frac{u}{R}$ . Наконец, примем, что работа сил трения, необходимая для перераспределения скоростей, по порядку величины равна кинетической энергии  $K\sim A_{\rm Tp}$ . Тогда, отбрасывая численные коэффициенты порядка единицы, получаем грубую оценку для длины установления:

$$l_{\text{yct}} \sim \frac{\rho u R^2}{n} = R \cdot \text{Re}.$$

Точный численный коэффициент здесь аналитически установить затруднительно (к тому же, он зависит от вида начального распределения u(r)). Как показывает опыт, этот коэффициент можно с удовлетворительной точностью принять равным 0,2:

$$l_{\text{vcT}} \approx 0.2R \cdot \text{Re}.$$
 (8)

Заметим, что если длина трубы мала по сравнению с  $l_{\rm уст}$ , то работой сил трения в ней можно пренебречь и течение в ней будет описываться не формулой Пуазейля, а уравнением Бернулли (при условии, что течение останется ламинарным).

Экспериментально длину установления можно определить, измеряя распределение давления вдоль трубки P(x). На неустановившемся участке будет наблюдаться отклонение от линейного закона (4), и при том же расходе Q градиент давления  $\Delta P/l$  будет больше (почему?), чем следует из формулы Пуазейля.

**Вязкость газов.** Рассмотрим механизм возникновения вязкости в газах. Молекулы газа участвуют как в направленном движении со средней скоростью потока u, так и в хаотическом тепловом движении, характеризующимся средней тепловой скоростью  $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_{\rm B}T}{\pi m}}$  (здесь m — масса молекулы). Моле-

<sup>\*</sup> Данная оценка справедлива по порядку величины для довольно широкого класса не слишком быстро меняющихся функций. Например, для произвольной степенной зависимости  $u=Ar^{\alpha}$  имеем  $\frac{du}{dr}=\alpha Ar^{\alpha-1}=\alpha\frac{u}{r}\sim\frac{u}{r}$ .

кулы могут свободно перемещаться между слоями и обмениваться друг с другом импульсами при столкновениях. Если в двух соседних слоях потоковые скорости различны, то такой обмен импульсом и приводит к эффективному возникновению силы трения между слоями.

Исходя из приведенных соображений можно получить\* следующую оценку для коэффициента вязкости идеального газа:

$$\eta \sim \frac{1}{3}\rho \bar{v}\lambda,$$
(9)

где  $\lambda$  — *длина свободного пробега* молекул газа относительно столкновений друг с другом. Как известно из молекулярно-кинетической теории, длина пробега определяется эффективным («газокинетическим») диаметром молекул d как  $\lambda \sim 1/(n\pi d^2)$ , где n — объёмная концентрация газа. Видно, что  $\lambda$  обратно пропорциональна плотности газа, поэтому, как следует из (9), вязкость газа *не зависит от его плотности* и определяется только температурой T. Данный вывод может показаться парадоксальным, поскольку в более плотном газе большее число молекул должно участвовать в передаче импульса между слоями, однако это компенсируется тем, что этот импульс передается на меньшее расстояние.

Заметим также, что закон Ньютона (1) и формула (9) для газов применимы, только когда скорость потока мала по сравнению с тепловой  $u \ll \bar{v}$ , а характерные размеры системы значительно превышают длину свободного пробега молекул (т.е. система не находится в состоянии высокого вакуума).

**Анализ по размерности.** Рассмотрим задачу о течении по трубе при произвольных числах Рейнольдса с точки зрения теории размерностей.

Перечислим параметры задачи о несжимаемом течении жидкости или газа по прямой трубе круглого сечения с указанием их физических размерностей: плотность  $[\rho] = \left[\frac{\kappa \Gamma}{M^3}\right]$ , радиус трубы [R] = [M], вязкость  $[\eta] = [\Pi a \cdot c] = \left[\frac{\kappa \Gamma}{M \cdot c}\right]$ , расход  $[Q] = \left[\frac{M^3}{c}\right]$ , разность давлений  $[\Delta P] = [\Pi a] = \left[\frac{\kappa \Gamma}{M \cdot c^2}\right]$  и длина рассматриваемого участка трубы [l] = [M]. Если течение является установившимся, то его усредненные характеристики одинаковы в любом поперечном сечении и, следовательно, могут зависеть только от перепада давления на единицу длины трубы, то есть от комбинации  $\psi = \Delta P/l$ ,  $[\psi] = \left[\frac{\Pi a}{M}\right] = \left[\frac{\kappa \Gamma}{M^2 \cdot c^2}\right]$ . Также вместо расхода Q можно использовать среднюю скорость потока  $\bar{u} = \frac{Q}{\pi R^2}$ ,  $[\bar{u}] = \left[\frac{M}{c}\right]$ .

Из параметров  $\rho$ , r,  $\eta$ ,  $\bar{u}$  и  $\Delta P/l$  можно составить ровно две *независимые* безразмерные комбинации. В качестве таковых можно взять число Рейнольдса

 $<sup>^*</sup>$  См., например, «Лабораторный практикум по общей физике. Т. 1. Термодинамика и молекулярная физика» / под ред. А. Д. Гладуна. — М.: МФТИ, 2012. — Раздел II.

$$Re = \frac{\rho \bar{u}R}{n} \tag{10}$$

и, например, следующее отношение

$$\tilde{\psi} = \frac{R}{l} \frac{\Delta P}{\rho \bar{u}^2}.$$
 (11)

Использованную здесь величину  $\rho \bar{u}^2$ , имеющую размерность давления, называют *скоростным напором* — она имеет смысл потока импульса, переносимого жидкостью через сечение трубы в единицу времени. Соответственно, параметр  $\tilde{\psi}$  — это отношение перепада давления в трубе к скоростному напору.

Как следует из теории размерностей, любая зависимость параметров задачи друг от друга должна быть представима в виде функции этих безразмерных параметров. Следовательно, в самом общем виде связь скорости течения и перепада давления представима как

$$\tilde{\psi} = C(\text{Re}),$$
 или  $\frac{\Delta P}{l} = C(\text{Re}) \cdot \frac{\rho \bar{u}^2}{R},$  (12)

где C — некоторая произвольная функция числа Рейнольдса $^*$ .

Отметим, что хотя теория размерностей сама по себе не может дать конкретный вид физического закона (функцию  $\mathcal{C}$ ), она, как правило, позволяет значительно уменьшить число степеней свободы задачи: в частности, нам удалось сократить количество независимых переменных с четырех до одной, что существенно упрощает как теоретическое, так и экспериментальное исследование задачи $^{\dagger}$ .

Для нахождения функции C необходимо привлечение дополнительных соображений — экспериментальных или теоретических. Пусть, например, из опыта известно, что расход прямо пропорционален перепаду давления  $Q \propto \Delta P$ . Тогда нетрудно видеть, что функция C(Re) должна иметь вид  $C \propto \frac{1}{\text{Re}}$ , и мы получаем закон Пуазейля (7) с точностью до численного множителя:

$$\frac{\Delta P}{l} = \text{const} \cdot \frac{\eta}{\rho \bar{u} R} \cdot \frac{\rho \bar{u}^2}{R} \quad \to \quad Q = \text{const} \cdot \frac{R^4}{\eta} \cdot \frac{\Delta P}{l}. \tag{13}$$

Для турбулентного режима строго обоснованного теоретического выражения для функции C(Re) не существует. Кроме того, как показывает опыт, эта функция существенно зависит от степени шероховатости стенок. Мы рассмотрим простейшую модель: предположим, что при больших числах Рейнольдса

 $<sup>^*</sup>$  Формула (12) известна в гидродинамике как *закон Дарси–Вейсбаха*. Величину C называют *коэффициентом Дарси*, а комбинацию CL/2R — *гидравлическим сопротивлением* трубы.

 $<sup>^{\</sup>dagger}$  Возможность такого упрощения — следствие масштабной инвариантности физических законов. Подробнее см., например, *Сивухин Д.В.* «Общий курс физики. Т. 1. Механика» — Гл. XI, а также  $\S$  98, 101.

 ${
m Re}\gg {
m Re}_{
m kp}$  жидкость можно считать практически идеальной, так что параметры её течения не зависят от коэффициента вязкости. Тогда, чтобы явная зависимость от  $\eta$  пропала, функция C должна стремиться при  ${
m Re}\to\infty$  к некоторой константе  $C\approx {
m const.}$  Отсюда находим

$$\frac{\Delta P}{l} = \text{const} \cdot \frac{\rho \bar{u}^2}{R} \quad \to \quad Q = \text{const} \cdot R^{5/2} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho l}}.$$
 (14)

Заметим, что в частном случае  $l \sim R$  это результат соответствует закону Бернулли для истечения жидкости из отверстия  $Q \sim R^2 \sqrt{\Delta P/\rho}$ . Ниже будут приведены дополнительные физические соображения в пользу (14).

Турбулентность. Ламинарная картина течения наблюдается при относительно малых числах Рейнольдса, когда вязкие силы достаточны для того, чтобы погасить любые случайно возникшие возмущения потока. При превышении некоторого *критического числа Рейнольдса* Re > Re<sub>кр</sub> течение Пуазейля становится *неустойчивым*. В потоке начинают рождаться *вихри*, которые затем сносятся вниз по трубе (при докритических числах Рейнольдса такие вихри быстро затухают за счёт вязкости). С дальнейшим увеличением Re количество вихрей возрастает и, взаимодействуя между собой, они порождают вихри всё меньшего размера, создавая таким образом сложную многомасштабную картин течения. Эта картина радикально отличается от ламинар-

ной: в ней отсутствуют непрерывные линии тока, а слои жидкости постоянно перемешиваются. Течение становится практически непредсказуемым, а скорость и давление испытывают значительные случайные флуктуации.




Рис. 4. Пример траекторий частиц жидкости при турбулентном течении

Стоит отметить, что несмотря на существенный прогресс за последнее столетие как в теории, так и в вычислительной технике, проблема теоретического описания и численного моделирования развитой гидродинамической турбулентности до сих пор остаётся открытой! Тем не менее, применительно к конкретным системам могут быть построены *полуэмпирические* модели, дающие на практике приемлемые результаты.

В качестве примера воспользуемся аналогией с молекулярно-кинетической теорией и рассмотрим следующую упрощенную модель турбулентного течения. Примем, что флуктуации скорости в развитом турбулентном течении по порядку величины совпадают со средней скоростью потока  $\Delta u \sim \bar{u}$ . При этом элементы жидкости практически равномерно перемешиваются по сечению трубы, так что в качестве «длины пробега» жидкой частицы можно взять

поперечный размер системы R. Тогда по аналогии с формулой (9) определим «турбулентную вязкость» как

$$\eta_{\text{typ6}} \sim \rho \bar{u} R.$$
(15)

Далее по аналогии с выводом формулы Пуазейля запишем баланс сил в потоке, откуда получим оценку для средней скорости течения:

$$\eta_{\text{ryp6}} \frac{\bar{u}}{R} \cdot 2\pi r l \sim \pi R^2 \Delta P \rightarrow \bar{u} \sim \frac{R^2 \Delta P}{\eta_{\text{ryp6}} l}.$$

Подставляя сюда (15), находим скорость  $\bar{u} \sim \sqrt{\frac{R\Delta P}{\rho l}}$  и, как следствие, расход:

$$Q = \pi R^2 \bar{u} \sim R^{5/2} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho l}},$$

что повторяет результат (14), полученный выше методом размерностей.

Заметим, что эта теоретическая модель довольно груба и никак не учитывает сложную структуру турбулентного течения (например, не учитывается зависимость скорости потока u от расстояния r до оси трубы). Кроме того, модель предполагает установившийся характер течения на исследуемом участке, что в реальной установке, имеющей конечную длину, может легко нарушаться при достаточно больших Re (см. формулу (8)). Теоретические критерии применимости данной модели установить затруднительно, так что проверить её можно лишь непосредственно в условиях конкретного опыта.

## Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки изображена на Рис. 5. Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступает через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Воздух нагнетается компрессором, интенсивность его подачи регулируется краном К. Трубки снабжены съёмными заглушками на концах и рядом миллиметровых отверстий, к которым можно подключать микроманометр. В рабочем состоянии открыта заглушка на одной (рабочей) трубке, микроманометр подключён к двум её выводам, а все остальные отверстия плотно закрыты пробками.

Перед входом в газовый счётчик установлен водяной U-образный манометр. Он служит для измерения давления газа на входе, а также предохраняет счётчик от выхода из строя. При превышении максимального избыточного давления на входе счётчика (~ 30 см вод. ст.) вода выплёскивается из трубки в защитный баллон Б, создавая шум и привлекая к себе внимание экспериментатора.




Рис. 5. Экспериментальная установка

**Газовый счётчик.** В работе используется газовый счётчик барабанного типа, позволяющий измерять объём газа  $\Delta V$ , прошедшего через систему. Измеряя время  $\Delta t$  при помощи секундомера, можно вычислить средний объёмный расход газа  $Q = \Delta V/\Delta t$  (для получения массового расхода [кг/с] результат необходимо домножить на плотность газа  $\rho$ ).

Работа счётчика основана на принципе вытеснения: на цилиндрической ёмкости жёстко укреплены лёгкие чаши (см. Рис. 6, где для упрощения изображены только две чаши), в которые поочередно поступает воздух из входной трубки расходомера. Когда чаша наполняется, она всплывает и её место занимает следующая и т.д. Вращение оси предаётся на счётно-суммирующее устройство.

Для корректной работы счётчика он должен быть заполнен водой и установлен горизонтально по уровню (подробнее см. техническое описание установки).




Рис. 6. Принцип работы барабанного газосчётчика

**Микроманометр.** В работе используется жидкостный манометр с наклонной трубкой. Разность давлений на входах манометра измеряется по высоте подъёма рабочей жидкости (как правило, этиловый спирт). Регулировка наклона позволяет измерять давление в различных диапазонах.

На крышке прибора установлен трехходовой кран, имеющий два рабочих положения — (0) и (+). В положении (0) производится установка мениска жидкости на ноль, что необходимо сделать перед началом работы (в процессе работы также рекомендуется периодически проверять положение нуля). В положении (+) производятся измерения.

При работе с жидкостным манометром важно не допустить его «зашкаливания» — перелива рабочей жидкости в подводящие трубки (в этом случае работу придется приостановить для просушки трубок, долива спирта и т.д.). Все манипуляции по перестановке измерительных трубок следует проводить, когда манометр находится в положении (0). Подачу газа в систему, наоборот, следует осуществлять в положении (+), чтобы контролировать величину давления и иметь возможность вовремя перекрыть поток.

Перед началом работы с микроманометром необходимо убедиться, что в нём залито достаточное количество спирта, а сам манометр установлен строго горизонтально по уровням. Подводящие трубки, заполненные спиртом, не должны содержать пузырьков воздуха, а в трубках, заполненных воздухом, не должно быть капель спирта. Подробнее инструкцию по подготовке прибора к работе см. в техническом описании установки.

## **ЗАДАНИЕ**

- 1. Подготовьте установку к работе:
  - а. ознакомьтесь с устройством и характеристиками приборов (газового счетчика и спиртового микроманометра); проведите их предварительную настройку и регулировку согласно **техническому описанию** установки;
  - б. ознакомьтесь измерительными шкалами приборов, запишите рабочий диапазон и цену деления; предварительно оцените инструментальные погрешности (по паспортам приборов и/или по цене деления их шкал).
- 2. Проведите предварительный запуск установки и убедитесь в ее работоспособности.
  - а. Подсоедините манометр к двум соседним выводам на конце одной из трубок (рекомендуется начать с трубки диаметром  $d \approx 4$  мм). Убедитесь, что все отверстия, кроме одного выходного плотно завинчены пробками.
  - Убедитесь, что кран К, соединяющий компрессор с установкой, закрыт. Включите компрессор. Переведите рычажок микроманометра в рабочее положение (+).

в. Медленно приоткрывая кран К и непрерывно контролируя показания микроманометра, создайте небольшой поток воздуха через трубку.

#### Внимание!

Не допускайте резких движений крана К и при изменении его положения всегда контролируйте показания микроманометра. При больших перепадах давления спирт может попасть в соединительные трубки, что выведет манометр из строя. При приближении спиртового столбика к максимуму шкалы следует немедленно перекрыть подачу воздуха краном К. Любые изменения в схеме подключения должны производиться после перевода манометра в положение (0).

- г. Наблюдайте за показаниями приборов в зависимости от интенсивности потока через трубку. Убедитесь, что при неизменном положении крана К показания манометра стабильны, а стрелка расходомера вращается равномерно.
- **3.** Измерьте параметры окружающей среды: температуру, влажность воздуха и атмосферное давление. В ходе дальнейшей работы следите за этими показаниями и при необходимости фиксируйте их изменения.

Запишите диаметры трубок (указаны на установке). Зарисуйте схему расположения измерительных отверстий на трубках с указанием расстояний между ними.

- 4. Проведите предварительные расчёты:
  - а. Рассчитайте значение расхода  $Q_{\rm kp}$ , при котором число Рейнольдса трубке станет равным критическому  ${\rm Re}_{\rm kp}\approx 10^3$ . Для предварительной оценки примите вязкость воздуха равной  $\eta_{\rm возд}\sim 2\cdot 10^{-5}~{\rm \Pi a\cdot c}$ , плотность воздуха определите по уравнению идеального газа. В качестве характерной скорости потока используйте её среднее значение  $\bar{u}=Q/\pi R^2$ .
  - б. По формуле Пуазейля (7) рассчитайте соответствующий перепад давления выбранном вами участке  $\Delta P_{\rm kp}$ . Выразите значение  $\Delta P_{\rm kp}$  в делениях шкалы микроманометра.
  - в. По формуле (8) оцените длину  $l_{\rm ycr}$ , на которой течение можно считать установившимся при  ${\rm Re} \approx {\rm Re}_{\rm kp}$ . Проверьте, можно ли считать установившимся течение на участке, выбранном для проведения измерений.
- 5. Меняя расход воздуха краном К и наблюдая за столбиком спирта в микроманометре, визуально определите границу перехода  $\Delta P_{\rm kp}$  от ламинарного течения к турбулентному (турбулентный режим характеризуется заметными

пульсациями давления во времени). Сравните полученное экспериментально  $\Delta P_{\rm KD}$  с оценкой, проведенной в п. 4.

- **6.** Подберите параметры измерения расхода газа  $Q = \Delta V/\Delta t$ , так чтобы его относительная погрешность составила не более  $\varepsilon = 1\%$ .
  - а. Оцените погрешность измерения объёма  $\sigma_V$  расходомером (по паспорту прибора и/или по цене деления шкалы). Исходя из этого определите минимальный объём проходящего через счётчик газа  $V_{\min}$ , который следует использовать при измерениях расхода.
  - $\sigma$ . Оцените погрешность измерения времени  $\sigma_t$  и определите минимальный промежуток времени  $t_{\min}$ , в течение которого следует измерять расход. При измерениях с секундомером основную погрешность вносит время реакции человека, которое можно измерить экспериментально. Для этого проведите серию из 7–9 измерений времени прохождения через счётчик объёма газа  $V_{\min}$  при некотором постоянном расходе и в качестве оценки для случайной погрешности измерения времени используйте среднеквадратичное отклонение результатов.
- 7. Измерьте зависимости перепада давления  $\Delta P$  на выбранном участке трубки от расхода газа Q.
  - а. Постепенно увеличивая расход, проведите измерения так, чтобы на ламинарный режим течения приходилось 7–9 экспериментальных точек. *Примечание*: на трубках большого диаметра чувствительности манометра может быть недостаточно для измерений на ламинарном участке с приемлемой точностью в таком случае рекомендуется увеличить длину участка *l*.
  - б. Получите также 7–9 экспериментальных точек в турбулентном режиме, меняя давления от граничного  $\Delta P_{\rm kp}$  до максимально возможного на данной трубке. При приближении показаний к максимуму шкалы следует уменьшить чувствительность манометра (увеличить угол наклона).

#### Внимание!

Чтобы избежать вывода счетчика из строя, суммарный перепад давления на установке, измеряемый водяным U-образным манометром, не должен превышать максимальное значение (см. техническое описание установки).

**8.** Измерьте распределение давления газа вдоль трубки P(x). Установите поток воздуха через трубку, близкий к критическому, но всё ещё сохраняющий ламинарность ( $\Delta P < \Delta P_{\rm kp}$ ). Не меняя расхода Q (положение крана К фиксировано), последовательно подсоедините микроманометр ко всем парам выводов исследуемой трубки (включая вывод «0», который примите за начало отсчёта

координаты x) и измерьте соответствующие перепады давлений. Учтите, что манометр измеряет не само давление, а разность  $P_i - P_j$ , где i, j – номера соответствующих отверстий в трубке.

#### Внимание!

Чтобы избежать случайного перелива спирта, при каждом переключении выводов устанавливайте рычажок микроманометра в положение (0). Учитывайте, что измеряемый перепад давления примерно пропорционален длине выбранного участка.

- 9. Повторите вычисления и измерения пп. 4—8 на трубках других диаметров.
- **10.** Измерьте зависимость расхода от радиуса трубы при заданном градиенте давления. *Примечание*: по указанию преподавателя используйте в этом опыте трубки различного диаметра не только со своей, но и с соседних экспериментальных установок.
  - а. Подберите некоторое значение градиента давления (перепада давления на единицу длины трубы)  $\Delta P/l$ , при котором обеспечивается ламинарность потока на *всех* трубках. Проводя измерения поочередно на каждой трубке, подберите величины расхода Q, при которых градиент давления равен выбранному  $\Delta P/l$ .
  - б. Подберите некоторое максимальное градиента давления  $\Delta P/l$ , достижимое на всех трубках в турбулентном режиме. Аналогично измерьте значения Q для каждой трубки, при которых градиент давления равен выбранному  $\Delta P/l$ .

## Обработка результатов измерений

- **11.** По результатам измерений п. 7 постройте графики зависимостей расхода от перепада давления  $Q(\Delta P)$ . Проанализируйте полученные результаты.
  - а. Для каждой трубки по графику определите границу перехода от ламинарного участка к турбулентному.
  - б. Убедитесь в том, что зависимость  $Q(\Delta P)$  на ламинарном участке соответствует является линейной.
  - в. Пользуясь формулой Пуазейля (7), по угловым коэффициентам линейных участков определите вязкость воздуха  $\eta$ .
  - г. Рассчитайте критическое число Рейнольдса Re<sub>кр</sub>. Сравните результат с полученным по наблюдению за колебаниями столбика манометра в п. 5.

- д. Оцените погрешности результатов. Убедитесь, что значение вязкости не зависит от диаметра трубки в пределах погрешности. Сравните значение коэффициента вязкости с табличным (с учётом параметров окружающей среды).
- 12. По результатам измерений п. 8 постройте графики P(x) зависимостей давления P от координаты вдоль трубы x (за начало отсчёта давления и координаты примете вывод «0»). Из графика оцените длину участка, на котором происходит установление потока. Сравните результат с оценкой по формуле (8).
- 13. По результатам измерений п. 10 убедитесь, что расход в ламинарном режиме пропорционален четвертой степени радиуса трубы  $Q \propto R^4$ , и проверьте, выполняется ли зависимость расхода от радиуса  $Q \propto R^{2,5}$  в турбулентном режиме (см. формулу (14)).

<u>Изобраз</u>ите результаты на графике в двойном логарифмическом масштабе  $\ln Q$  ( $\ln R$ ). Наклон полученной прямой будет соответствовать показателю степени  $\beta$  зависимости  $Q \propto R^{\beta}$ . *Примечание*: если измерения проведены только на двух трубках, вычислить коэффициент  $\beta$  можно непосредственно, без построения графика.

- **14.** \*Исследуйте зависимости  $Q(\Delta P)$  на турбулентном участке и проверьте применимость формулы (14).
  - а. Если результаты измерений коэффициента вязкости  $\eta$  на разных трубках значительно отличаются друг от друга (с учётом их погрешности), используйте табличное значение вязкости воздуха в условиях опыта, чтобы по линейным участкам зависимости  $Q(\Delta P)$  с помощью формулы Пуазейля уточнить значения радиусов R трубок.
  - б. Постройте на одном графике экспериментальные зависимости в безразмерных переменных, отложив по оси абсцисс число Рейнольдса Re (10), а по оси ординат обезразмеренный перепад давления  $\tilde{\psi}$  (11). Убедитесь, что экспериментальные точки для всех трубок ложатся на единую кривую.
  - в. Проанализируйте турбулентный участок полученной зависимости. Сделайте вывод о применимости формулы (14) в условиях опыта.

<sup>\*</sup> Дополнительный пункт, выполняется по указанию преподавателя.

#### Контрольные вопросы

- 1. Что такое коэффициент вязкости? Сформулируйте закон Ньютона для вязкого трения и укажите границы его применимости в газах.
- 2. Что такое число Рейнольдса? Покажите, что число Рейнольдса есть отношение кинетической энергии жидкости к работе сил трения в единице объёма.
- 3. Опишите основные характеристики течения Пуазейля. Как меняется давление вдоль трубы? Как меняется скорость течения в сечении трубы? Каково отношение средней и максимальной скоростей течения?
- 4. Перечислите условия применимости формулы Пуазейля. С какой точностью эти условия выполняются в вашем опыте?
- 5. С какой точностью течение газа в условиях опыта можно считать несжимаемым? Вычислите максимальное *число Маха* (отношение скорости течения к скорости звука) в условиях опыта.
- 6. Что такое ламинарное и турбулентное течение? При каких условиях течение может стать турбулентным? Как переход к турбулентности можно обнаружить на опыте?
- 7. По экспериментальному значению коэффициента вязкости оцените размеры молекул воздуха.
- 8. Как вязкость газа зависит от его температуры и давления? Оцените погрешность измерения коэффициента вязкости в вашем опыте, обусловленную неопределенностью в параметрах окружающей среды (температура, давление, влажность).
- 9. Какие независимые безразмерные комбинации можно составить из параметров задачи о течении несжимаемой жидкости по прямой трубе? Каков, согласно теории размерностей, общий вид зависимости расхода от перепада давления  $Q(\Delta P)$ ?
- 10. Пользуясь методом размерностей, рассмотрите задачу о силе сопротивления, действующей на шарик радиусом r, обтекаемый потоком несжимаемой жидкости со скоростью u, имеющей плотность  $\rho$  и вязкость  $\eta$ . Покажите, что 1) если сила прямо пропорциональна скорости, то имеет место закон Стокса  $F \sim \eta u r$ , 2) если сила сопротивления не зависит от вязкости, то зависимость имеет вид  $F \sim \rho u^2 r^2$ .


14.02.2020

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТА 1.3.3

#### Газовый счётчик ГСБ-400

## Устройство

- 1. Измерительная шкала (1 оборот =  $5 \pi$ )
- 2. Счётно-суммирующее устройство (1 ед. = 1 л)
- 3. Индикатор горизонтального уровня
- 4. Водомерное устройство
- 5. Трубка для подачи газа
- 6. Трубка для отвода газа
- 7. Патрубки для подключения внешнего манометра
- 8. Место установки термометра
- 9. Регулируемые ножки
- 10. Сливное отверстие



## Характеристики

Класс точности: 1,0

Пределы измерения расхода: от 20 л/ч до 1000 л/ч

Цена наименьшего деления: 0,02 л

Предел измерения стрелочного механизма (1 оборот): 5 л

Максимально допустимый перепад давления: 600 мм вод. ст. (5885 Па)

## Подготовка к работе

1. Проверьте, установлен ли счётчик горизонтально по уровню «3». При необходимости откорректируйте его положение с помощью регулировочных ножек «9».

#### Внимание!

# Регулировку рекомендуется проводить под присмотром преподавателя или лаборанта

- Проверьте наличие воды в счётчике по водомерному устройству «4».
   Для этого снимите крышечку и поверните кран водомерного устройства на 90°. Внутри устройства должна выступить капля воды. При отсутствии воды обратитесь к преподавателю или лаборанту.
- 3. Проверьте уровень воды в U-образном манометре: высота столбика воды в каждом колене должна составлять 17–20 см.

## Микроманометр ММН-2400

## Характеристики

Класс точности: 1,0

Рабочая жидкость: спирт этиловый ректификованный 96% (плотность  $0,8095\pm0,0005$  г/см<sup>3</sup> при 20°С)

Таблица 1. Пределы измерений и цена деления в зависимости от углового коэффициента K


-					
Угловой коэффициент $K$	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8
Предел измерений, мм вод. ст. / Па	60	90	120	180	240
	588	883	1177	1765	2354
Цена наименьшего деления, мм вод. ст. / Па	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80
	1,96	2,94	3,92	5,88	7,85

## **Устройство**

- 1. Сосуд с рабочей жидкостью
- 2. Измерительная шкала
- 3. Стойка для регулировки наклона K
- 4. Место крепления измерительных трубок («→» и «+»)
- Переключатель режима работы (металлический рычажок):
  - (0) установка нуля;
  - (+) проведение измерений.
- 6. Поплавок регулировки уровня спирта (для установки нуля)
- 7. Винт, регулирующий глубину погружения поплавка
- 8. Индикаторы горизонтального уровня
- 9. Регулируемые ножки

## Подготовка к работе

- 1. Аккуратное установите манометр в горизонтальное положение с помощью индикаторов уровня «8» и регулируемых по высоте ножек «9». *Примечание*: если в дальнейшем возникнет необходимость передвинуть манометр, установку уровня и нуля следует провести заново.
- 2. Выберите диапазон измерений, установив с помощью стойки «3» требуемый наклон манометра (по умолчанию K=0,2).



#### 3. Установите нуль прибора:

- а. Соедините манометр с атмосферой, переведя рычажок «5» в положение (0).
- b. Регулировочным винтом «7» добейтесь совпадения нижнего края мениска с нулевым делением шкалы; **Внимание!** Вращайте винт «7» *плавно* и *без усилий!* Если ноль выставить не удаётся даже в крайнем положении винта, обратитесь за помощью к преподавателю или лаборанту (возможно, в манометре недостаточно спирта, либо он неисправен).
- с. Рекомендуется периодически проверять установку нуля в процессе работы.
- 4. Перед началом измерений стоит убедиться, что в соединительных и подводящих трубках нет пузырьков воздуха или капель спирта: для этого осмотрите их и, слегка пошевелив трубки, убедитесь, что показания манометра от этого не меняются.

#### Измерения

Связь измеряемого давления P с отсчётом делений по шкале N:

$$P$$
[мм вод. ст. ] =  $N \cdot K \cdot n$ 

или

$$P[\Pi a] = 9,8067 \cdot N \cdot K \cdot n,$$

где K=0,2,0,4,0,6 или 0,8 — угловой коэффициент, n — поправочный множитель, учитывающий отличие плотности залитого спирта от 0,8095 г/см<sup>3</sup>.

Таблица 2. Зависимость плотности 96% спирта от температуры

t, ℃	16	18	20	22	24	26	28	30	32
ρ, г/cm <sup>3</sup>	0,8109	0,8092	0,8075	0,8057	0,8040	0,8022	0,8004	0,7987	0,7969
<i>n</i> , отн. ед.	1,0018	0,9996	0,9975	0,9953	0,9932	0,9910	0,9888	0,9866	0,9844