10. Lei de Faraday


- 10.1. A Lei de Faraday da Indução
- 10.2. A fem de indução num condutor em movimento
- 10.3. A Lei de Lenz
- 10.4. Fems Induzidas e Campos Eléctricos Induzidos
- 10.5. Geradores e Motores
- 10.6. As Equações de Maxwell

- Até agora: campos eléctricos produzidos pelas cargas estacionárias e campos magnéticos produzidos pelas cargas em movimento.
- Neste capítulo: campos eléctricos que são criados por campos magnéticos variáveis.
 - Lei da indução, de Faraday.
- Com a *Lei de Faraday*, completamos a introdução às leis fundamentais do electromagnetismo.
 - ▲ estas leis podem ser resumidas num conjunto de quatro equações, as **Equações de Maxwell**.
 - Juntamente com a *força de Lorentz*, representam a teoria completa para a descrição clássica da interacção dos corpos carregados.
- As *equações de Maxwell* relacionam entre si os campos eléctricos e magnéticos e relacionam os campos com as suas fontes: as cargas eléctricas.

10.1. Lei de Faraday da Indução

Comecemos por descrever duas experiências que demonstram que uma corrente pode ser gerada por um campo magnético variável.


• Experiência 1: Consideremos o circuito da figura abaixo:



Se o iman for aproximado da espira, a agulha do galvanómetro desvia-se num sentido


- Se o íman for afastado da espira, a agulha do galvanómetro desvia-se na direcção oposta.
- Se o íman ficar estacionário em relação à espira, não há deflexão da agulha.
- ⇒ Há uma corrente no circuito desde que exista um movimento relativo entre o íman e a bobina. → a corrente medida no amperímetro é uma corrente induzida, gerada por uma fem (ε) induzida.

Movimento de um iman relativamente a uma bobine



O campo magnético induzido opõe-se sempre à variação do fluxo magnético através das espiras.

• Experiência 2 (Experiência de Faraday)



Núcleo de ferro: a fim de intensificar o \vec{B} gerado pela I que circula na bobina.

- No instante em que se liga o interruptor no circuito primário, o galvanómetro (G) no circuito secundário desvia-se numa direcção e depois retorna a zero.
- Quando se desliga o interruptor, o G desvia-se na outra direcção, e depois retorna a zero.
- A leitura do G é nula quando há uma corrente constante no circuito primário.

- Uma corrente eléctrica pode ser produzida por um campo magnético variável ⇒ Uma força electromotriz induzida produz-se no circuito secundário em virtude do campo magnético variável (geração de energia).
- Nas duas experiências descritas houve uma fem induzida num circuito quando o fluxo magnético (ϕ_m) através do circuito variou no tempo.
- ⇒ A fem induzida num circuito é directamente proporcional à taxa temporal de variação do ϕ_m através do circuito.

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt}$$


Sinal negativo: consequência da Lei de Lenz

 $\phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ o integral é tomado sobre a área limitada pelo circuito da espira.

• Se o circuito for uma bobina, constituída por N espiras com a mesma área, e se o fluxo atravessa igualmente todas as espiras ⇒

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_m}{dt}$$

Suponhamos \vec{B} uniforme no interior de uma espira de área A, no plano.





É possível *induzir uma fem* num circuito de diversas maneiras:


- 1) o módulo de \vec{B} pode variar com o tempo;
- 2) a área da espira pode variar com o tempo;
- 3) o ângulo, θ , entre B e a normal ao plano da espira pode variar com o tempo
- 4) qualquer combinação destas situações.

10.2. A fem de indução num condutor (barra metálica) em movimento

- Uma *fem* é induzida num condutor que se move num campo magnético.
- Consideremos um condutor rectilíneo de comprimento ℓ com \vec{v} constante; \vec{B} uniforme \otimes ; $\vec{v} \perp \vec{B}$ (para simplificar).







• A carga nas duas extremidades acumulase até que a \vec{F}_m seja equilibrada pela \vec{F}_e \Rightarrow cessa o deslocamento das cargas,


$$|\vec{F}_m| = |\vec{F}_e|$$
, $qvB = qE \rightarrow E = vB$

• Uma vez que o \vec{E} é constante \Rightarrow $\mathbf{V} = \mathbf{E} = \mathbf{E} \ell$; V: diferença de potencial entre as extremidades do condutor.

$$V = E\ell = \nu B\ell \tag{*}$$

Neste caso, V na ponta de cima > V na ponta de baixo

⇒ Há uma diferença de potencial constante no condutor enquanto se mantiver o movimento através do campo. Se o movimento for invertido, a polaridade de V também se inverterá.




- Área do circuito: $\mathbf{A} = \ell \cdot \mathbf{x}$ ($\forall t$) $\Rightarrow \phi_{m} = \mathbf{B} \mathbf{A} = \mathbf{B} \ell \mathbf{x}$; x = x (t)
- Pela Lei de Faraday para a indução:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\ell x) = -B\ell \frac{dx}{dt}$$

$$|\mathcal{E} = -B\ell v|$$
 Simétrica de (*)

Se R = resistência do circuito ⇒

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{B\ell v}{R}$$




• A potência proporcionada pela força aplicada é:

$$P = F_{ap}v = (I \ell B)v = \frac{B^2 \ell^2 v^2}{R} = \frac{V^2}{R}$$

- Esta P é igual à taxa de dissipação da energia na R, RI².
- É também a P proporcionada pela fem induzida Is.
- Conversão de energia mecânica em energia eléctrica e a conversão desta em energia térmica (efeito Joule)

10.3. A Lei de Lenz

A direcção tanto da *fem induzida* como da *corrente induzida*, pode ser determinada pela Lei de Lenz: a polaridade da fem induzida é tal que ela tende a provocar uma corrente que irá gerar um fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético original através do circuito fechado \rightarrow é uma consequência da Lei de conservação da energia. Lei de Lenz: a I induzida deve ter uma direcção tal que o fluxo que ela gera se oponha à variação do ϕ_m externo.



(b)

• ϕ_m aumenta com o tempo, para a direita.


• I provoca um ϕ_m para a esquerda.


10.5. Geradores e Motores

- Operam com base na indução electromagnética.
- *Gerador de corrente alternada (AC)*: aparelho que converte energia mecânica em energia eléctrica.
- Gerador de AC mais simples: espira condutora que gira, graças a um agente externo, num campo magnético.

Central hidroeléctrica: queda de água Central termoeléctrica: vapor de água

Quando a espira gira no campo, ο
φ_m através dela altera-se com o tempo e, num circuito externo, induz-se uma fem e uma I.





• Quantitativamente:

bobina com N espiras, com a mesma área A que gira com ω constante.

Se θ for o ângulo entre \vec{B} e $\vec{A} \Rightarrow$


$$\phi_{\rm m} = {\rm BA}{\rm cos}\theta = {\rm BA}{\rm cos}(\omega t)$$
 (qualquer instante t)

$$\theta = \omega t$$
 (t = 0 quando $\theta = 0$)


⇒ A fem induzida na bobina será:

$$\varepsilon = -N\frac{d\phi_m}{dt} = -NAB\frac{d}{dt}[\cos(\omega t)] = NAB\omega \cdot sen(\omega t)$$

• A fem varia sinusoidalmente com o tempo.



- A fem máxima $\varepsilon_{m\acute{a}x} = \omega NAB$ que ocorre quando $\omega t = 90^\circ$ ou $270^\circ \to \varepsilon = \varepsilon_{m\acute{a}x}$ quando \vec{B} estiver no plano das espiras da bobina e a taxa de variação do fluxo for um máximo.
- A fem é nula quando $\omega t = 0^{\circ}$ ou $180^{\circ} \rightarrow \vec{B} \perp$ ao plano das espiras da bobina e a taxa de variação do fluxo for zero.
- Os motores são máquinas que convertem a energia eléctrica em energia mecânica.
- Na sua essência, um motor é um gerador que opera de modo inverso: em lugar de se gerar uma corrente, pela rotação duma bobina, fornece-se uma corrente à bobina, mediante uma bateria, e o momento que actua sobre a bobina percorrida pela corrente provoca a rotação.
- Efectua-se trabalho mecânico útil quando se acopla a armadura giratória a um aparelho externo.



10.6. Exemplos

