

第3章 私有地址管理和大型 网络的子网划分

本章内容:

- 为什么使用私有地址。
- 有效计算地址的分配。
- 参见RFC 1918私有地址范围。
- 对私有地址进行子网划分的开发战略。

3.1 概述

经常会听到有人在说"我们 IP地址将快用完了!"真的是这样吗?在第四版本 IP结构中,使用了32位地址域。在32位地址域中,能够提供的地址个数应为 2³²。地址的数量超过了40亿!我们知道,在过去的几年里, Internet的发展按指数级增长,并且还会继续增长。我们是否能在将来的某一时刻看到 Internet上存在40亿台计算机呢?这是不可能发生的。

是什么地方出了问题呢?问题出现在地址分配上,它的分布为不均匀颗粒状。在无类域间路由技术(CIDR)之前,地址是按类别块进行分配的。也就是说,如果所需要的地址大于一个C类网络所能够提供的地址,则你应需要一个 B类地址;如果所需要的地址大于一个 B类网络所能够提供的地址,则你应需要一个 A类地址。这是仅有的三种选择(当然,事实上,没有很多组织获得 A类地址)。

尽管目前的 IP版本能够提供 40多亿个唯一的 IP地址,但独立的网络号并不很多。事实上,目前仅有126个A类网络、16 000个B类网络、2 000 000个C类网络。这种设计大量浪费了全求唯一的IP地址。

3.2 保存地址策略

在20世纪70年代,整个Internet结构中仅有几十个网络和几百个节点。在它的设计中,互联网上的任何节点都能相互到达。在那时,没有人能够想到新应用如 World Wide Web的出现以及带宽的迅速提高会吸引如此多的人来参与这个"网络"。今天,Internet中有成千上万个网络以及百万个节点。不幸的是,原设计没有良好的可扩充性。由于大量网络加入 Internet,这给路由技术提出了一个挑战;大量的参与者的也给原设计的 IP地址管理策略提出了新的挑战。由于Internet的迅速增长,现在必须做出某种妥协。



现已开发出几种策略,以减轻 Internet增长的压力。这些技术将会减少 Internet路由器上负载,并帮助我们有效使用全球唯一的 IP地址。

- CIDR技术。
- 变长子网掩码(VLSM)。
- 私有地址管理。
- 1. CIDR技术

无类域间路由(Classless Inter Domain Routing:CIDR)是在1993年9月提出的,并公布在RFC 1517、RFC 1518和RFC 1519文档中。使用这种技术可以减缓路由表的增长,并可通过减少分配的"颗粒"大小来减少 IP地址的浪费。现在可以给一个组织分配任意数量地址,而不必要分配整个A类网络、B类网络或C类网络。(一般来说,分配地址的数量是 2的多少次方,而CIDR技术的最大好处是在实际分配地址时,可分配任意数量。)

例如,如果你的网络需要 3 000个地址,只分配一个 C类网络(256个地址)是不够的。如果分配一个 B类网络(65 536个地址),那将会有62 000多个地址被浪费掉!使用 CIDR技术,可分配一个4 096个地址的块----等价于16个C类网络(CIDR的描述是/20),这块地址将会能够满足你的地址需求,并允许扩展,有效使用全球唯一地址。第 6章将对CIDR进行详细论述。

2. VLSM

变长子网掩码(Variable-Length Subnet Mask: VLSM)是一种通过减少每个子网的掩码长度来节省IP地址的技术。子网需求多少地址掩码就应该提供多少地址。如果需要的地址少,则掩码也应不同。这种技术的主要思想是为每个子网分配"合适的地址数量"。

许多组织使用点对点的 WAN链接。一般来说,这些链接包含着一个子网,但仅需要 2个地址。第2章的子网划分表说明,这些子网使用的最适当的掩码是 255.255.255.252。如果一个典型的LAN拥有几十台主机,并且在同一个子网中,则这个掩码将永远不会被使用。如果使用支持VLSM的路由协议,则会更有效地使用地址块。第 5章将详细论述 VLSM。

3. 私有地址

节约全球唯一(公共) IP地址最有效的策略是根本不使用这些地址。如果企业网络使用的是TCP/IP协议,但不与全球 Internet上的主机进行通信,那么就没有必要使用这些公共的 IP地址了。 Internet协议只简单地要求互联网络上的所有主机都应有唯一的地址。如果基于 Internet 的工作仅局限在组织内部,则 IP地址仅需要在组织内部唯一就可以了。

今天,许多(并不是所有)组织都希望能够与 Internet进行信息交流。这些组织一定要有公共地址吗?解答是肯定的。但这并不意味着在网络上的所有设备都必须有公共地址。其实网络中还可以继续使用私有地址,但要使用一种叫做网络地址转换(Network Address Translation: NAT)的技术将这些私有(内部)地址转换成公有(外部)的地址。第 4章将详细讨论 NAT技术。



3.3 地址管理经济

IPv6正在解决IPv4有限地址空间问题。在完全实现 IPv6前,我们还必须使用已有的 IP地址管理系统。有时,在我们必须支持的网络中, IP地址的使用也是非常不好的。例如,考虑图 3-1示例网络。




图3-1 示例网络

在图3-1所示的网络中,有一个总部和多个分支机构,总部中又有多个 LAN,每个分支机构也有一个LAN。总部路由器充当"分离的主干",不仅连接着总部中的所有 LAN,而且还通过租用线路连接到分支机构的路由器上。这个组织得到了一个能提供 65 536个唯一地址 B类地址172.16.0.0。

像第2章所提到的,连接路由器的一系列链接都需求有自己的 IP地址。在点到点的网络中,每一个链接就是一个独立的子网。如图 3-1的租用线路。

IT专业人员参考 使用帧中继作为 WAN技术

当象使用 WAN技术那样,使用帧中继网络时,整个帧中继"云彩"就是一个子网,每个路由器的网络接口都有相应子网内的恰当地址。

表3-1列出不同的子网以及每个子网的地址管理需求。

WAN连接

位置	子网数量	主机数量	
总部	1	50	
	1	110	
	1	190	
	1	150	
	1	150	
分支机构	60	30	

60

表3-1 示例网络地址管理

在这个例子中,由于网络使用 RIP(第一版本)做为路由协议,所以每个子网必须使用相同的掩码。通过第 2章讨论内容,我们能够知道在网络中的最大子网。在总部位置,有一个子网需要 190个地址。参阅第 2章的表格,我们会看到 255.255.255.0是最恰当的掩码。因为它能为每个子网都提供 254个唯一地址。如果所有子网都使用单一的、固定的掩码,则通过表 3-2可以看到,此时的地址使用率是很低的。

位置	子网数量	接口数量	没有使用的子网	没有使用的总和
总部	1	50	204	204
	1	110	144	144
	1	190	64	64
	1	150	104	104
	1	150	104	104
分支机构	60	30	224	13,440
WAN连接	60	2	252	15,120

表3-2 示例网络的地址分析

通过表 3-2可以看出,总部的子网大小比较合适,并能够满足适当的增长。而每个分支机构子网上的地址数量要远大于它们实际使用的数量。最大的问题出现在 WAN链接上。在示例网上,由于总部和分支机构使用点到点的链接,每个子网仅需要 2个地址就足够了。增加一些使用数量,使所需要的地址达到 2 570个。现在我们已分配了 125个子网,而且每个子网中有254个地址,则总共地址数量应为 31 750。可见,我们没能够有效地使用 B类地址。其实,此时的形势比第一次看到的情况会更糟糕。在已经使用的子网中有29 000多个地址没有使用。在256个可用的子网中目前只使用了125个,而131个子网没有被使用。每个子网中有254个可用地址,这样未被使用的地址之和总共达到62 454个。也就是说,在这个 B类网络中,仅使用了全部地址的4%。地址使用率低是造成 IP地址消耗待尽的主要原因之一。

如果使用 VLSM技术,则可使用适当的子网大小,但会存在一个更大的问题,所以尽管有仅4%的B类地址空间被使用,但我们还要使用这种方法。

3.3.1 地址归还申请

1996年2月发布的RFC1917文档的标题是"向 Internet团体提出申请,将没有使用的 IP网络



归还给IANA (Internet配码权威机构)"。文档中说明了日益严重的 IP地址消耗问题,并要求管理员成为一个好"网民",将一些地址块归还给 Internet网号分配授权中心,以便重新分配。建议使用如下三种替代方法。

- 1) 如果不准备与公共 Internet相连,你也就不需要全球地址,使用私有地址代替公有地址。
- 2) 如果已分配给你一个便携式地址块,请把它们归还给 IANA,使用由你的 Internet服务供应商所提供的地址。
- 3) 如果你已经有很大的地址块,但只使用了其中一小部分,将这大块还给 IANA,然后请求一个小块地址。这种做法非常适合我们前面所讲的例子。

3.3.2 公共和私有地址空间

Internet协议要求网络上的每个网络接口都有一个唯一的地址。如果网络的范围是全球性的,则地址也必须是全球唯一的,这就是 Internet。由于要保证全球的唯一性,所以必须有一个集中的授权组织负责正确地、公平地分配 IP地址。

在近几年里,上述工作都是由 IANA来完成的。随着 Internet在网络数量和应用数量上一直呈现快速增长的趋势,到 20世纪90年代,Internet商业化和国际化趋势已经出现。为了满足日益增加的Internet用户需求,目前,Internet域名网号分配公司(ICANN)正式取代了IANA。

注意 有关ICANN更加详细的信息请参阅网址www.icann.com。

如果一个组织希望在它的网络中使用 IP协议和应用,但并不打算连接到全球 Internet上,此时它所使用的 IP地址可以不是全球唯一。这种类型的网络叫做私有网络,所使用的地址被叫做私有地址。

3.3.3 我使用哪些地址

如果你正在一个私有网上使用 IP地址,只要遵守一般的 IP地址管理规则,你就可以任意选择IP地址。在你大胆地为每个子网分配 A类地址时,首先要考虑一下下面的可能性:

- 1) 大部分组织事实上都将实现与 Internet进行某种连接-至少要进行电子邮件的交换。
- 2) 未来的合并或需求可能需要将你的网络加入一个或多个其他网络中。

例如,假设一个小网络需要一个 C类地址,但这个网络不需要连接到 Internet (见图 3-2), 选择207.46.130.0做为网络进址,然后按要求配置网上的所有设备。当一切设置完成后,你的老板又决定实现 Internet e-mail服务。此时你咨询了热情的、邻近的 ISP。ISP会叫你不要担心,他们会使用一种网络地址转换(Network Address Translation) 技术来保持你的现有网络地址不变,并能够访问 Internet。非常好!一切工作得很好,但有一个例外 -你不能访问www.wicrosoft.com。

C类地址207.46.130.0已被正式分配给 Microsoft公司,并且被用做 Web服务器。当你试图访问这个Web站点时, DNS (Domain Name System:域名系统)将对域名进行解析,得到的 IP地



址是207.46.130.14。当你的浏览器将 HTTP请求送到目标地址时, IP软件将认为(也正是这样)这个地址在你自己的网络中,不将这个信息转发给路由器。




图3-2 选择地址的危险

讲到这里我们可以看到随意选择 IP地址是有一定的风险的 -尽管你可能打算永远不连接到全球Internet。

3.4 RFC 1918——私有网络地址

在20世纪90年代初期,Internet进入快速增长时期。 RFC 1597提出了一种有助于保留全球唯一IP地址的方法,这种方法使用了三个保留地址块。这三块地址永远不会分配给任何组织。这些块能够被用到任意私有网中,你不用提心官方分配给其他组织的 IP地址与此块地址相重复。

注意 并不是所有人都同意这个计划。RFC 1627(1994年6月提出)的作者们就曾报怨,这个Internet策略的决定没有经过同行的复查和公共评价过程。他们同时也指出,已经运行了20多年的Internet结构的原始设想就是要求每个主机有唯一编址。他们认为RFC 1597违背了这个原则。然而,私有网络管理的支持者最终还是占了上风。

在1996年2月, RFC 1597被修改,并被RFC 1918取而代之。对它目前的使用的评价是"当前最好的实践"。

3.4.1 三个地址块

RFC 1918将下面三个地址范围做为私有地址块:

- 10.0.0.0.0.10.255.255.255.
- \bullet 172.16.0.0-172.31.255.255



 \bullet 1 9 2 . 1 6 8 . 0 . 0 - 1 9 2 . 1 6 8 . 2 5 5 . 2 5 5

这些地址块中第一个块等价于传统的 A类地址。如果使用 CIDR符号进行描述的话,它的值应为10.0.0.0/8。由于在32位中有8位是固定的,所以 RFC 1918将这个地址块叫做 24位地址块。也就是说,这24位可由本地管理,它所包含的地址数量多达 16 777 216个,足够一个大型网络的使用。

第二个块被叫做一个 20位地址块,等价于 16个传统 B类网络。如果用 CIDR 术语描述,则被叫做/12块。这个块包含有 1 048 576个地址。

最后,第三个块被叫做一个16位地址块,等价于256个C类网络。这个16位的前缀能够提供65 536个地址。

表3-3总结了由RFC 1918定义的私有地址块。

地址块	等价的分类	前缀长度	地址数量
10.0.0.0-10.255.255.255	1个A类 256个B类 65 536个C类	/8	16 777 216
172.16.0.0-172.31.255.255	16个B类 4 096个C类	/12	1 048 576
192.168.0.0-192.168.255.255	1个B类 256个C类	/16	65 536

表3-3 私有地址块

3.4.2 要考虑的内容

任何人可以在任何时间任何网络中使用表 3-3中的任何地址块。但要记住一点,使用这些地址的设备如果不使用某些地址转换的话,就不能够与在 Internet上的其他主机进行通信。

当你决定在你的网络中使用私有地址时,要考虑一下如下内容:

地址数量:使用私有地址的最大好处是你能够有足够的地址空间进行工作。由于没有使用全球唯一地址(一个很少的资源),所以你不要保守,在图 3-1示例网络中,你可使用整个 B类地址块,而不必感觉不合适。尽管使用率仅为 4%,但你并没有占用一些有价值的地址。

安全性:使用私有地址也能够加强网络的安全性。尽管网络中的一部分已经连接到 Internet,但是在本网络外的任何人也不能到达你的设备。同样,在你的网络内部,没人能够到达在 Internet上的主机。RFC 1918文档认为:

"……私有网的路由信息将不会在企业内部的链路上进行传播,并且带有私有源地址或目的地址的分组也不会在此链路上被转发。在网络中,没有使用私有地址空间的路由器,特别是Internet服务提供商的路由器,都希望配置成拒绝(过滤掉)有关私有网络的路由信息"。

管理人员参考 来自干内容的安全问题

尽管前面讲到的有关安全和私有的信息看起来很好,但不要过于满足。根据安全专家的估



计,对计算机系统的攻击有 50%到70%来自于组织内部。私有网络的地址管理不能保护内部的攻击。

有限的范围:你之所以有这些地址的原因就是你不能连接到全球 Internet。在以后,如果你希望与Internet进行通信,则必须获得官方的(全球唯一,且可路由的)地址,并且还要对设备进行重新编址,当然也可直接使用 NAT技术。

重新编址:当你转入或离开私有地址管理时,需要对所有 IP设备进行重新编址(改变 IP地址)。许多组织中的用户工作站是在系统启动时自动获得 IP地址的,而不是将一个固定 IP地址分配给工作站。这种方法需要为组织设立一个动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol:DHCP)服务器。DHCP是在RFC2131中描述的。第7章将会详细讨论DHCP协议。

网络互联:当你的网络想加入到其他使用私有地址管理的网络时,你也许会发现在某些设备上有地址冲突。例如,你选择使用了 24位私有地址块(10号网络),你给第一个子网上的第一个路由器分配的地址是 10.0.0.1。现在需要你的组织与其他组织进行合并,并加入你的网络。不幸的是,其他网络的管理员也将地址 10.0.0.1分配给某个路由器,按照 IP地址管理规则,两个设备不能使用同一个地址。进一步来看,如果两个路由在不同的子网上,你不仅要给路由器分配一个不同的地址,而且还要分配一个不同的子网地址。发生冲突后的解决方案有两种:重新编址或使用 NAT。

3.4.3 使用哪个地址块

下面的内容引自RFC 1918文档:

"如果设计了一个好的子网划分策略,并且使用的设备也支持此策略,则最好使用 24位(A 类网络)私有地址空间块,并制定一个地址管理计划,以满足不断增长的需求。如果在子网划分上出现了问题,也可以使用 16位私有地址空间块(C类网络)或20位私有地址空间块(B类网络)。"

子网划分的概念是在 1985年8月(RFC 950)被引入到IP领域的。由于今天使用的大部分软件是在以后开发的,所以这些软件应能够理解子网划分原则。除非你有更好的理由,否则应选择使用网络 10进行私有地址管理。由于使用了 24位地址块,当设计一个私有地址管理策略时,你可以使用长度位 24位的地址空间。

3.5 A类私有网络子网划分策略

当为一个私有网络设计一个地址管理规划时,使用的原则与其他 IP网络中使用的原则是一样的。地址管理规划的实现应该遵循下列目标:

简洁性:规划应该尽量简单,以便有尽可能多的人能够理解它。当看到一个特定设备上的 IP地址时,就应该可以推断出它是哪一类设备,在网络上的什么位置,不需要查阅大量的文档 手册。



容易管理:规划应该容易实现和维护。规划应至少满足可以预测到的增长,如果可能的话, 尽量能够满足不可预测的增长或其他变化。

有效的路由:象维护这个规划的人要充分了解这个规划一样,每当一个分组要被传送到其他子网上时,都需要规划中的路由器来进行分组的转发工作,所以在这个规划中不要给路由器资源增加很大负担。最理想的策略是建立一个分级地址管理规划,这样可以使路由表相对较小。

文档:使用尽量简洁的语言来描述这个规划,不要过多的详细解释。

按照第2章中的指南,我们给一个大组织进行网络规划。假设这个组织已经决定在它的网络互联中使用私有 IP地址管理。具体的实现过程与前面的内容是相同的 ----选择一个掩码;分配子网位;确定每个子网的地址范围。

3.5.1 网络

我们将研究的网络是相对稳定的。公司拥有 3000个零售商店,每个商店中不会多于 12个IP 设备。来自于管理顾问的报告说明,对中期发展来说这个数量足够用了。每个商店通过租用的点到点线路连接到它的地区分销中心。




图3-3 一个大网络



目前有18个地区分销中心,每个中心所能支持的商店不会超过 200个。分销中心有两个物理网络,一个用于管理,一个用于仓库。在最大的管理 LAN上有80个IP设备,仓库LAN需要120个地址。每个分销中心通过两条并行的 T3链路连接到总部。

总部所在地共有 14个LAN,通过路由器连接到公司主干网上。总部中最大的 LAN上有230个IP设备。

图3-3给出了公司网络的全貌。表 3-4给出了网络所需要的地址情况。

位置	子网数量	最大地址个数
	15	230
HQ-DC的连接	18 x 2=36	2
分销中心LANs	18 x 3=54	120
分销中心到商店的连接	18 x 200=3 600	2
商店LANs	18 x 200=3 600	12
总共子网数量	7 305	
子网中最多地址数		230

表3-4 示例网络地址管理分析

从表3-4中的信息可以看到,所需要的子网总数量为7305;最大子网中的地址数为230个。

3.5.2 策略

对于地址管理问题,尽管有许多正确的解决方案,但也存在着许多争议。由于我们的目标是设计的简洁性,所以我们试图将规划做得尽量简单。由于我们所使用的软件都能支持子网划分,这样我们可以按 RFC 1918的要求进行地址管理,并使用 24位地址块----即网络10。

现在,可管理的地址空间长度为 24位。如何对它们进行分配呢?现在从我们研究的网络结构上找一些线索。这里应有三级结构:

- 总部级。
- 分销中心。
- 商店。

这种分级方式是否符合我们的地址管理方案呢?在我们深入了解这个问题前,要决定两件事情。首先,我们要确定是使用定长子网掩码还是使用变长子网掩码?按照简洁性的原则,应该选择定长掩码。这样的网络容易设计和维护。

下一步就是要决定如何使用掩码。查看一下第 2章的 A 类子网划分表,我们决定使用 255.255.255.0掩码。是否可以使用其他的掩码呢?解答是肯定的,但大部分人都认为 255.255.255.0是最容易使用的掩码。这个表也显示,我们现在可使用的子网数为 65 535,每个子网提供254个地址,这是比较理想的工作方式。现在,呈现在我们面前的 IP地址结构如下:

- 网络标识:8位。
- 子网标识: 16位。



• 主机标识:8位。

这个16位可由两个点分十进制数来表示。也许我们可以将公司网络结构变成两级:地区和商店。此时我们将总部叫做"地区 0"。使用这种方法,整个 IP地址的结构描述如下:

10.R.S.H

在这里R代表地区号, S代表商店号, H代表主机号。如果使用这种方法实现, IP地址的文档也就自动生成了----这正是我们所希望的事情。

3.5.3 地址分配

让我们接着工作。在表 3-5中,有5个不同的子网组。查看每一个组,以便决定分配什么样的IP地址。

描述	地址范围
主干	10.0.0.1-10.0.0.254
LAN1	10.0.1.1-10.0.1.254
LAN2	10.0.2.1-10.0.2.254
•••	•••
LAN14	10.0.14.1-10.0.14.254

表3-5 总部子网

1. 总部LAN

前面已讲过,总部被叫做"地区 0"。在这个组中有 15个LAN。对这个组,我们使用 10.0.L.0。如果L等于0,则代表主干;L等于1到14,则分别代表管理LAN。有关总部中LAN的 信息见表 3-5。

2. 从总部到分销中心的 WAN连接

有许多方法来分配这组地址。两个 WAN连接分别使用 10.100+R.0.0和10.200+R.0.0地址, 分别连接到地区分销中心。这里 R是地区号。表 3-6给出了这些分配信息。

描述	地址
总部到地区1	10.101.0.1&10.101.0.2 10.201.0.1&10.201.0.2
总部到地区2	10.102.0.1&10.102.0.2 10.202.0.1&10.202.0.2
 总部到地区18	 10.118.0.1&10.118.0.2 10.218.0.1&10.218.0.2

表3-6 总部的WAN连接

3. 分销中心的LAN

为了不与商店的 LAN发生冲突,我们从列表的顶端开始分配地址。 3个分销中心(DC) LAN的地址结构分别为 10.R.255.0、10.R.254.0和10.R.253.0。



表3-7给出了这个规划。

表3-7 分销中心子网

描述	地址范围
地区1,管理员1	10.1.255.1-10.1.255.254
地区1,管理员2	10.1.254.1-10.1.254.254
地区1,仓库	10.1.253.1-10.1.253.254
地区2,管理员1	10.2.255.1-10.2.255.254
地区2,管理员2	10.2.254.1-10.2.254.254
地区2,仓库	10.2.253.1-10.2.253.254
地区18,管理员1	10.18.255.1-10.18.255.254
地区18,管理员2	10.18.254.1-10.18.254.254
地区18,仓库	10.18.253.1-10.18.253.254

4. 从DC到商店的WAN连接

根据前面的HQ-DC的连接,从地区R到商店S的连接所使用的地址结构为 10.100+R.S.0(见表3-8)。

表3-8 分销中心WAN连接

描述	地址
地区1到商店1	10.101.1.1&10.101.1.2
地区1到商店2	10.101.2.1&10.101.2.2
… 地区1到商店200 地区2到商店1 地区2到商店2	10.101.200.1&10.101.200.2 10.102.1.1&10.102.1.2 10.102.2.1&10.102.2.2
 地区2到商店200	 10.102.200.1&10.102.200.2
… 地区18到商店1 地区18到商店2	 10.118.1.1&10.118.1.2 10.118.2.1&10.118.2.2
 地区18到商店200	 10.118.200.1&10.118.200.2

5. 商店LAN

最后,我们讨论最大的商店组。由于它是最大的地址组,则我们的地址安排应尽可能直观、简单。象前面提到的那样,在地区 R中商店S的LAN地址应表示为 10.R.S.0。表 3-9给出了商店LAN地址的一些例子。

表3-9 商店子网

描	述	地址范围
		10.1.1.1-10.1.1.254 10.1.2.1-10.1.2.254
	301,同点4	10.1.2.1-10.1.2.234



	(续)
描述	地址范围
地区1,商店200 地区6,商店107 地区18,商店5	10.1.200.1-10.1.200.254 10.6.107.1-10.6.107.254 10.18.5.1-10.18.5.254

6. 结论

这个规划好象能够正常工作了。现在,我们再看一下我们早期建立的目标,并且讨论一下 我们的规划是如何很好地满足这些目标的。

简洁、容易管理和文档记录

在这里,每个子网都使用了同一个子网掩码(255.255.255.0)。在我们的网络中,有5种类型子网,每个子网都有自己的结构。由于使用了私有地址管理,所以我们就有了足够的地址管理空间。我们在使用这个地址空间时,使用了一些地址分配技巧。在这个规划中,非常有价值的特征如下:

- 1) 如果某些地址的第2字节为0,则可知道此设备在总部。
- 2) 如果某些地址的第2字节为3位数字,则它代表分销中心与商店(第三个字节 >0)或与总部(第三个字节=0)的WAN连接。
- 3) 所有的其他地址可以分配给 LAN上的设备。这个 LAN可能在 DC中,也可能在一个商店中。

路由器的效率

在公司的互联网中,是否每个路由器都要维护 7305个子网列表呢?我们希望不这样。我们的地址管理策略可以实现路由的分级概括。为了允许利用路由分级概括能力,并且使我们的路由表尽可能地小,那么我们的地址结构就应该与实际的物理分层结构相一致。但不幸是,它不符合我们所设计的地址管理规划。再看一看表 3-10中的规划。

子网组	IP地址结构
总部LAN	10.0.1.0-10.0.15.0
总部到分销中心的连接	10.100+R.0.0
分销中心LAN	10.R.253.0-10.R.255.0
分销中心到商店的连接	10.100+R.S.0
商店LAN	10.R.S.0

表3-10 示例网络地址结构

在理想情况下,公司的路由器中仅有 19个入口点。一个是公司主干,其余的是每个地区一个。为了实现这个目标,与地区相关的所有地址都应共享一个统一的前缀。这也就是说,这些地址的前面几位必须是一致的。这种分配方式与我们的规划是不一样的。例如,地区 5中分销中心LAN的地址应为 10.5.255.0。从分销中心到商店 17的连接应该为 10.105.17.0。这两个地址唯一的共同前缀是网络标识 10本身-没有什么帮助。



难道要放弃我们的计划吗?不要放弃。从路由的分级概括观点来看,我们的规划是不理想的;但从其他方面考虑,它还是很好的。通过仔细配置地区路由器,就能够让公司的路由器使用三个入口点来表示每个地区。一个入口点代表所有的 DC和商店的LAN;每一个从公司路由器到DC的连接使用两个入口点。中心路由器的路由表中的入口点个数将小于 100个----一个比较合理的数量。

在每个分销中心的路由器上,每一个 WAN连接、商店LANs和DC LANs都有一个入口点, 总共有400多个。目前的路由器技术对于这些入口数量是很容易处理的。

如果不考虑路由器上的路由表的大小,我们地址管理计划有许多很好的特性,让我们再从 头来,实现这个新规划吧。

3.6 小结

Internet协议的设计者也许永远不会想到,目前 Internet上有100 000多个网络,主机数量达到几百万。从目前来看,固定的 32位地址还能够满足未来几年的需求。但随着 Internet的继续增长,将对有效使用全球唯一 IP地址的用户团体产生巨大的压力。这种压力将会导致 Internet登记中心的管理方针发生变化。新技术的出现也将缓解这方面的压力。

这些新技术之一就是象 RFC 1918所说明的那样使用私有地址。使用私有地址既有它的优点,也有它的缺点。

3.7 常见问题解答

问题:我如何知道使用哪个私有地址块?

解答:除非有很好的理由 ----如特殊的学习目标,或让你的路由器完成特殊的行为,否则应使用网络10。

问题:在私有网中我能使用 VLSM吗?

解答:绝对可以,不仅没有坏处,而且会增加使用地址的数量。

问题:在私有网络范围中为什么使用网络 10?

解答:作为今天 Internet的前驱,以前的 ARPANET使用的地址是 A类网络 10。 网络 10在 20世纪80年代就不再使用了。为了纪念这个成功的开始,我们使用这个网络号。

问题:在我们网络中能否同时使用私有地址和公共地址?

解答:可以。由于公共地址和私有地址使用不同的网络前缀,所以在路由器上它们分别需要不同的端口。这也就是说,在网络中,它们被划分为不同的子网。拥有公共地址的设备可以同Internet进行通信,而拥有私有地址的设备则不能与 Internet进行通信。

问题:我有一个使用私有地址的网络,现在我想连接到 Internet,可以吗?

解答:可以。你现在有两个方法可以选择。第一种方法:你要获得公共地址,并重新为你的IP设备分配地址。第二种方法:你或你的 ISP使用网络地址转换技术(NAT)将你的私有地



址转换成公共地址。第4章将详细讲述NAT。

3.8 练习

- 1. 在示例网络中,我们没能够最好发挥路由分级概括的优点,这是由于我们的地址分配策略造成的。不要使用变长掩码,为示例网络设计一个地址管理结构,以使它完全能够实现分级。
 - 2. 为什么ISP要过滤掉私有地址块?
 - 3. 如何利用CIDR,使地址分配更有效?

答案

1. 使用16个子网位中的5位或6位表示地区。这些位是子网域的前边位。剩余的 10或11位将代表地区中的子网。例如,如果地区标识使用 5位,地区中的子网使用 11位,则可有32个地区,每个地区中可有2048个子网。地址的排列如下:

总部:	10.0.0.0	到	10.7.255.255
地区1:	10.8.0.0	到	10.15.255.255
地区2	10.16.0.0	到	10.23.255.255等

从路由器的观点来看,这个计划非常有效。但不直观。

- 2. 从定义上来看,私有地址块不是全球唯一的,所以有许多网络使用相同的地址。如果 Internet上允许出现这些网络的路由信息或包含这些地址的分组,则 Internet路由器将会产生混乱,错误地路由分组。在最坏的情况下,将会产生拥塞,导致大量通信的失败。
- 3. 通过减小地址分配上的"颗粒"来完成。前面已经讲过,在使用 CIDR前,一个组织只能使用256个地址(C类)、65 536个地址(B类)或16 777 216个地址(A类)。使用CIDR后,几乎可以分配任何数量的地址,这样减少了前面方案的浪费。