




EARS DESKTOP

WINDOWS / REALTIME AUDIO

Ваш звук. Ваши настройки.

Подробное руководство
по настройке и использованию

Музыка из приложения, локальные файлы и аудиовход.
Один понятный маршрут - от источника до наушников.



ОТ ПЕРВОГО ЗАПУСКА ДО СВОЕГО ПРЕСЕТА

Установка VB-CABLE • Обработка приложений

Эквалайзер • Плеер • Решение проблем

Официальные ссылки и памятка по восстановлению звука

Для вашей сборки Ears Desktop

Редакция 06.10.2026 / русский язык

Ссылки и содержание кликабельны. Руководство удобно читать на экране.

НАВИГАЦИЯ

С чего начать

Если программа запускается впервые, начните с подготовки и установки кабеля. Если звук уже работает, переходите к эквалайзеру и пресетам.

- 03 Для чего нужна программа
- 04 Что требуется для работы
- 05 Установка VB-CABLE
- 06 Первый запуск и проверка звука
- 07 Как устроен интерфейс
- 08 Частоты, усиление и ширина полосы
- 09 Пресеты и сохранение настроек
- 10 Файлы, аудиовход и остановка
- 11 Если звук не поступает
- 12 Если звук звучит неправильно
- 13 Официальные ссылки и памятка

Самый короткий путь

VB-CABLE установлен → в Windows выбраны обычные динамики → в Ears выбран физический выход → выбрано приложение → в статусе подтверждена маршрутизация.


01 / ВОЗМОЖНОСТИ

Для чего нужна программа

Ears Desktop меняет тембр звука в реальном времени: помогает настроить бас, середину, высокие частоты и общую громкость под ваше восприятие.

Режим	Что можно делать
Приложение	Настраивать звук музыкального плеера, браузера или другой запущенной программы через VB-CABLE.
Аудиофайл	Открыть файл в плеере Ears и слушать его через тот же эквалайзер. Кабель для этого не нужен.
Аудиовход	Прослушивать выбранный вход через обработку: виртуальный кабель, микрофон или линейный вход.

Как проходит звук приложения



Windows направляет выбранное приложение в **CABLE Input**. Ears получает его звук из **CABLE Output**, пропускает через фильтры и отправляет на выбранный физический выход. Другие приложения должны оставаться на обычных устройствах.

Что означает «только выбранное приложение»

Выбирается программа по имени EXE. Если это браузер, обработка относится к его звуку, включая вкладки и другие экземпляры того же EXE. Выбрать отдельную вкладку или назначить разный эквалайзер нескольким приложениям эта сборка не позволяет.

Параметры фильтров общие для всех режимов. Новый выбор в списке приложений переключает маршрут; переход между окнами Windows сам по себе ничего не переключает. Изменения эквалайзера слышны сразу во время воспроизведения.

02 / ПОДГОТОВКА

Что нужно для работы

В папке программы уже есть среда запуска, аудиодвижок и утилита переключения устройств. Дополнительный драйвер нужен для обработки звука других приложений.

Компонент	Нужен ли он
ПК с Windows x64	Сборка предназначена для 64-битной Windows. В руководстве пути настроек показаны для Windows 11.
Папка Ears Desktop	Запускайте Ears Desktop.exe из полной папки. DLL, resources и остальные файлы должны оставаться рядом.
Наушники или динамики	Подключённое рабочее устройство вывода. Проверьте обычное воспроизведение музыки до настройки Ears.
VB-CABLE	Нужен для звука приложений. Для встроенного плеера и обычного микрофонного входа не требуется.
Разрешение аудиовхода	Windows должна разрешать настольным приложениям доступ к микрофону. Разрешение относится и к работе с виртуальным входом.
Интернет	Нужен для скачивания драйвера и перехода по справочным ссылкам. Локальная обработка работает без подключения.

Не нужно устанавливать отдельно

Node.js, Python, Electron, расширение Chrome, Voicemeeter и NirSoft SoundVolumeView не нужны для обычного запуска. **svcl.exe уже входит в комплект** в resources/app/tools. Дополнительные кабели A/B/C/D эта сборка автоматически не выбирает.

Драйвер: [официальная страница VB-CABLE](#). Разрешения: [инструкция Microsoft по доступу к микрофону](#).

03 / УСТАНОВКА

Настройка VB-CABLE

Это однократная подготовка. Для данной сборки нужен стандартный кабель с устройствами CABLE Input и CABLE Output.

1

Скачайте официальный пакет

Откройте vb-audio.com/Cable/ и скачайте Windows-пакет VB-CABLE. [Прямая ссылка на Pack45 ZIP](#) приведена для текущей редакции; на сайте может появиться новый пакет.

2

Распакуйте архив полностью

Извлеките все файлы в отдельную папку. Не запускайте установщик прямо из ZIP: ему нужны соседние файлы драйвера.

3

Запустите установщик от администратора

Правой кнопкой по установщику → «Запуск от имени администратора». Для старого x64-пакета это VBCABLE_Setup_x64.exe; в новых пакетах имя может отличаться. Следуйте указаниям установщика.

4

Перезагрузите компьютер

Перезагрузка нужна после установки драйвера. Затем откройте «Параметры» → «Система» → «Звук» и проверьте появление CABLE Input и CABLE Output.

5

Верните обычные устройства по умолчанию

Выходом Windows оставьте физические динамики или наушники. Для общения оставьте ваш микрофон. После установки драйвера Windows может выбрать кабель автоматически - проверьте это.

Не перепутайте два конца кабеля

CABLE Input - устройство воспроизведения: приложение отправляет звук туда.

CABLE Output - устройство записи: Ears получает звук оттуда.

Это стороны виртуального кабеля, а не вход и выход наушников.

Источник порядка установки: [VB-Audio](#) и [официальное руководство VB-CABLE \(PDF\)](#). Стандартный VB-CABLE распространяется как donationware; условия опубликованы на сайте разработчика.

04 / ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Музыка через эквалайзер

На примере музыкального приложения. Те же действия подходят для другого источника, который поддерживает переключение аудиовыхода Windows.

1

Подготовьте звук

Запустите музыку в нужной программе. Проверьте, что до включения Ears она нормально слышна в наушниках или динамиках.

2

Откройте Ears Desktop.exe

Список приложений загружается автоматически. Кнопка обновления рядом со списком обновляет его; флажок «Фоновые процессы» показывает дополнительные процессы.

3

Проверьте поле «Выход»

Выберите свои наушники или динамики. **Default** означает текущий выход Windows по умолчанию. Не выбирайте виртуальный кабель выходом Ears.

4

Выберите приложение

Новый выбор в списке автоматически запускает обработку. Если нужное приложение уже выбрано, нажмите «Включить обработку». Дождитесь завершения переключения; CABLE Output выбирается входом автоматически.

5

Прочитайте статус

Подтверждение: «Звук ... направлен в эквалайзер». Если указано, что программа играет на прежнем выходе, остановите и возобновите музыку; при необходимости выберите CABLE Input в настройках самого приложения.

6

Убедитесь, что обработка действует

Уменьшите общую громкость слева от графика: звук должен заметно стать тише. Верните громкость, немного сдвиньте одну точку и сравните тембр. Кнопка «Сбросить» возвращает нейтральные фильтры и общую громкость.


Переключение и завершение

Выбор другой программы возвращает прежний вывод первой и подключает новую. «Остановить» или обычное закрытие окна прекращает обработку приложения и возвращает его прежний аудиовыход.

05 / ИНТЕРФЕЙС

Всё на своих местах

Панель источника и устройств. Имена приложений и аудиоустройств зависят от вашего компьютера; на иллюстрации показан пример.




Элемент	Назначение
Звук приложения	Список программы, обновление списка и повторный запуск обработки. Фоновые процессы расширяют список.
Аудиоплеер	Открытие локального файла, пауза, перемотка и громкость плеера.
Аудиоустройства	Вход показывает источник захвата; выход - устройство прослушивания. «Обновить» перечитывает устройства.
Нижняя строка	Подтверждение маршрута, ожидание переключения или описание ошибки. Читайте текст, а не только цвет индикатора.

Ниже панели находятся вкладки «Эквалайзер», «Инструкция» и «Аудиовход», график фильтров и управление пресетами. Верхняя строка окна позволяет перетаскивать окно; справа расположены стандартные кнопки сворачивания, разворачивания и закрытия.

06 / ЭКВАЛАЙЗЕР

Управление тембром

11 полос, общая громкость и спектр. Эквалайзер работает с текущим источником, а настройки остаются общими при смене приложения.



Действие	Результат
Точка влево / вправо	Меняет частоту полосы. Слева бас, справа высокие частоты. Горизонтальная шкала нелинейная.
Точка вверх / вниз	Усиливает или ослабляет область частот. 0 dB - нейтральное положение.
Shift + перетаскивание	Меняет Q: больше Q - уже область воздействия; меньше Q - шире.
Двойной щелчок по точке	Возвращает одну полосу к исходным параметрам.
Ползунок слева / «Спектр»	Ползунок меняет общую громкость обработки. «Спектр» показывает или скрывает распределение энергии по частотам.

Начните с небольших изменений

Сначала нажмите «Сбросить». Попробуйте небольшое изменение одной полосы и послушайте разницу. При усилении баса или высоких уменьшите общую громкость, если появляется хрип. Эквалайзер не восстанавливает утраченное качество записи.

07 / ПРЕСЕТЫ

Сохраните свой звук

Пресет запоминает частоты, усиления и Q всех 11 полос. Общая громкость сохраняется отдельно и не входит в пресет.

1

Настройте фильтры

Выберите источник, включите знакомую запись и измените несколько полос. Проверяйте настройки на комфортной громкости.

2

Дайте пресету название

Введите понятное имя в поле «Название пресета», например «Музыка - мягкие высокие» или «Наушники - меньше баса».

3

Нажмите «+ Сохранить»

Созданный пресет появляется отдельной кнопкой ниже. Чтобы применить его в следующий раз, нажмите эту кнопку. Сохранение под тем же названием заменяет предыдущие параметры этого пресета.

Кнопка	Что делает
Удалить	Удаляет пресет с именем, введённым в поле названия.
Сбросить	Сбрасывает все полосы и общую громкость обработки. Список сохранённых пресетов остаётся.
Bass Boost	Встроенный вариант усиления низких частот. Сравните с нейтральным звуком и скорректируйте громкость.
Экспорт	Сохраняет пресеты в JSON-файл EarsAudioToolkitPresets.json.
Импорт	Загружает JSON с совместимой структурой частот, усилений и Q. Совпадающие имена заменяются импортируемыми.

Где хранятся настройки

Текущие фильтры, громкость и пресеты хранятся в профиле приложения для вашей учётной записи Windows. Перенос одной папки программы на другой ПК сам по себе их не переносит. Перед переустановкой, переносом или очисткой профиля экспортируйте JSON.

Пресет не привязан к приложению. При выборе другой программы фильтры сохраняют текущие значения. Если нужен другой тембр, примените другой пресет вручную.

08 / ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

Файлы и аудиовход

Тот же эквалайзер можно использовать без отдельного музыкального приложения. Выбирайте один основной источник за раз.

Локальный аудиофайл

1

Остановите обработку приложения

Нажмите «Остановить», если сейчас используется режим приложения. Затем нажмите «Открыть файл» и выберите запись.

2

Управляйте встроенным плеером

Плеер начинает воспроизведение через эквалайзер. Доступны пауза, перемотка и громкость плеера. Обычно подходят MP3, WAV, OGG и FLAC; конкретная поддержка зависит от кодека.

Для паузы файла используйте кнопку паузы в самом плеере. Кнопка «Остановить» предназначена для приложения и аудиовхода и не ставит встроенный плеер на паузу.

Микрофон, линейный вход или ручной кабель

1

Обновите устройства

В разделе «Аудиоустройства» нажмите «Обновить». При запросе доступа разрешите аудиовход.

2

Выберите «Вход» и «Выход»

Вход - нужный микрофон, линейный вход или CABLE Output. Выход - физические наушники или динамики.

3

Нажмите «Включить аудиовход»

Звук входа поступает через эквалайзер на выход. «Остановить» отключает захват. Для микрофонного мониторинга удобнее наушники: они уменьшают вероятность обратной связи.

Как использовать кабель вручную

Выберите CABLE Input выходом нужной программы в её настройках или микшере Windows. В Ears выберите CABLE Output входом и нажмите «Включить аудиовход». При ручной настройке после завершения верните выход исходной программы сами.

Обработка микрофона здесь является **прослушиванием**. Она не подменяет автоматически микрофон в Discord, игре или программе записи и не записывает обработанный звук в файл.

09 / РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если звука нет

Проверяйте цепочку по порядку: исходная программа → кабель → Ears → наушники. Сообщение в строке состояния подскажет, где остановилась настройка.

Что вы видите	Что делать
Не найден CABLE Output	Установите обычный VB-CABLE, перезагрузите ПК и Ears, затем обновите устройства. Проверьте, что виртуальный вход включён в настройках звука Windows.
Приложения нет в списке	Запустите программу, обновите список, включите «Фоновые процессы». Вспомогательные процессы и EXE с аудиосессиями тоже могут быть в списке.
Приложение закрылось	Обновите список и выберите программу заново. После перезапуска её идентификатор процесса меняется.
Приложение играет на прежнем выходе	Остановите и возобновите воспроизведение. Если вывод закреплён внутри программы, выберите там CABLE Input. ASIO или эксклюзивный вывод может обходить переключение Windows.
На кабеле воспроизводит другая программа	Остановите её воспроизведение или верните её выход на физическое устройство. Неактивная сессия сама по себе не блокирует запуск.
Маршрут подтверждён, но тишина	Проверьте выбранный выход, громкость Ears, громкость плеера и Windows. Убедитесь, что трек реально воспроизводится и кабель не заглушён.

Если Windows запрещает аудиовход

Откройте «Параметры» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Микрофон». Включите доступ к микрофону, доступ приложений и доступ классических / настольных приложений. Формулировка зависит от версии Windows. Затем перезапустите Ears. [Подробные действия Microsoft](#).

Проверка без кабеля

Нажмите «Остановить» и откройте локальный файл в Ears. Если он слышен и громкость слева действует, выход и аудиограф работают: дальше проверяйте именно кабель и маршрут приложения.

10 / РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если звук изменился не так

Эхо, хрип и отсутствие эффекта обычно связаны с маршрутом, уровнем сигнала или настройками источника.

Симптом	Проверка и решение
Эквалайзер будто не действует	Сильно уменьшите общую громкость Ears. Если исходная музыка не меняется, вы слышите другой маршрут. Проверьте статус и выход приложения; остановите прямое прослушивание кабеля в Windows.
Эхо / двойной звук	Выключите «Прослушивать с данного устройства» у CABLE Output в классических свойствах записи. Закройте другие мониторы кабеля. Должен быть один слышимый маршрут через Ears.
Хрип / перегрузка	Нажмите «Сбросить». Ослабьте сильно поднятые полосы и уменьшите общую громкость. Проверьте, что исходная запись сама не искажена.
Свист / обратная связь	Нажмите «Остановить». Не направляйте выход Ears в тот же кабель. При работе с микрофоном используйте наушники вместо близко стоящих динамиков.
Задержка / треск	Закройте тяжёлые программы и проверьте обычный звук вне Ears. Затем изучите буфер и настройки VB-CABLE. Дополнительная задержка возможна из-за захвата, обработки и вывода; фиксированное значение здесь не гарантируется.
После закрытия приложения звук пропал	В микшере Windows выберите для исходной программы Default или физические динамики. При следующем запуске Ears также пытается восстановить сохранённый маршрут после незавершённой сессии.

Как вернуть обычный звук вручную

В Windows 11 откройте «Параметры» → «Система» → «Звук» → «Микшер громкости». Найдите исходное приложение и выберите выход Default или ваши наушники. При необходимости перезапустите его воспроизведение. Общий выход Windows тоже должен быть физическим устройством.

Справка: [диагностика звука Microsoft](#); параметры кабеля: [руководство VB-CABLE](#). Названия пунктов могут отличаться между версиями Windows.

11 / ПАМЯТКА

Все полезные ссылки

Официальные страницы для установки, разрешений и диагностики. Ссылки проверены при подготовке руководства 06.10.2026; на сайтах могут выходить новые версии.

1. VB-CABLE - официальный сайт

Основная загрузка драйвера и условия использования.

<https://vb-audio.com/Cable/>

2. VB-CABLE Pack45 - Windows ZIP

Прямая загрузка пакета; при обновлении используйте сайт выше.

https://download.vb-audio.com/Download_CABLE/VBCABLE_Driver_Pack45.zip

3. Руководство VB-CABLE - PDF

Установка, устройства, форматы и параметры буферизации.

https://vb-audio.com/Cable/VBCABLE_ReferenceManual.pdf

4. Доступ к микрофону - Microsoft

Разрешения Windows для настольных приложений.

<https://support.microsoft.com/en-us/windows/privacy/turn-on-app-permissions-for-your-microphone-in-windows>

5. Диагностика звука - Microsoft

Проверка устройств, уровней громкости и настроек звука.

<https://support.microsoft.com/en-us/windows/hardware/audio/fix-sound-or-audio-problems-in-windows>

6. SoundVolumeCommandLine - NirSoft

Утилита уже в комплекте. Отдельная установка обычно не нужна.

https://www.nirsoft.net/utills/sound_volume_command_line.html

7. SoundVolumeView - документация

Дополнительная справка по переключению устройств приложений.

https://www.nirsoft.net/utills/sound_volume_view.html

Перед следующим прослушиванием

Физический выход Windows → VB-CABLE доступен → выбран выход в Ears → выбрано приложение → подтверждён маршрут → настроен эквалайзер. Для окончания режима приложения нажмите «Остановить».

Сохраните JSON пресетов. Не удаляйте DLL и папку resources рядом с EXE. Для удаления VB-CABLE используйте его установщик и перезагрузку, а не ручное удаление файлов драйвера.

Руководство описывает вашу локальную сборку. Основа интерфейса и фильтров - Ears Audio Toolkit (Kevin King); переключение выхода - NirSoft SoundVolumeCommandLine (Nir Sofer). Ears Desktop не является официальным продуктом VB-Audio или NirSoft.