Arquitectura de Computadoras

Curso 2020 Clase 1 Pasaje de parámetros

Prof. Jorge M. Runco Curso 2020

Temas de clase

- Programas
- Subrutinas
- Pasaje de parámetros
- Funcionamiento de la pila
- Push/Pop


Subrutinas

- Misma idea de los procedimientos en Pascal.
- También tiene una definición determinada. Encabezamiento y final. Cuerpo del procedimiento (instrucciones).
- Vamos a ver ésto para el simulador.

Prof. Jorge Runco Curso 2020 3

Definición de subrutinas (simulador)

ORG 3000H



3000H=Distinta a 2000H (programa principal). La subrutina no debe sobre escribir otras zonas del programa

Pasaje de parámetros a subrutinas

- Procedimientos (subrutinas), en general requieren datos de entrada y proveen datos de salidas.
- Parámetros son estos datos pasados a y desde el procedimiento.
- Estos parámetros pueden ser pasados de dos maneras :
 - Por valor
 - Por referencia

Prof. Jorge Runco

Curso 2020

5

Parámetros por valor

- Es eso: se pasa el valor de una variable al procedimiento.
- Son sólo parámetros de entrada.
- Independientemente del uso de este valor por parte del procedimiento, éste no puede ser modificado.

Parámetros por referencia

- Aquí es pasada la dirección de la variable y no su valor.
- Es necesario cuando hay que modificar el valor del parámetro (retorno).
- En general menos eficiente que pasar por valor. Tenemos la dir y hay que acceder a memoria para buscar el dato.
- Pero más eficiente cuando hay que transferir un arreglo datos entre proc. Así se pasa la dir del arreglo.

Prof. Jorge Runco Curso 2020

7

¿Dónde se pasan los parámetros?

Vía registros

- El número de registros es la principal limitación
- Es importante documentar que registros se usan

Vía memoria

- Variables definidas en el programa ("globales")
- Se usa un área definida de memoria (RAM).
- Difícil de estandarizar

¿Dónde se pasan los parámetros?

Vía pila (stack)

- Es el método más ampliamente usado.
- La pila (ó stack) es una zona de memoria (RAM) destinada a este uso específico.
- Lo usa la mayoría de los lenguajes de alto nivel.
- Independiente de memoria y registros.
- Hay que comprender bien como funciona porque la pila (stack) es usada por el usuario y por el sistema.
- Aunque es más complicado, en general los registros son recursos muy preciados.

Prof. Jorge Runco

Curso 2020

q

Funcionamiento de la pila

- Zona de memoria destinada a un uso específico
 - Uso del sistema: salva la dirección de retorno cuando es llamada una subrutina ó se produce una interrupción por hardware
 - Uso del usuario: pasaje de parámetros
- Cada vez que se ejecuta un programa, el so inicializa el reg SP apuntando a la pila
 - El simulador inicializa SP=8000H

Operaciones de apilar/desapilar


- PUSH: apila datos. El SP apunta al último dato almacenado, por lo tanto primero se decrementa y luego almacena el dato.
- POP: desapila datos. Desapila el dato y luego incrementa el SP. Operación inversa a la anterior.
- PUSH y POP apilan y desapilan datos de 16 bits (2 bytes).

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₁

MOV AX, 9234H PUSH AX

Apilar

	7FFBH	00H
	7FFCH	00H
	7FFDH	00H
	7FFEH	00H
SP	7FFFH	00H
	8000H	00H



7FFBH

Antes de ejecutar el push

Después de ejecutar el push


00H


Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₂

POP BX

Desapilar

SP





Después de ejecutar el pop

BX 92 34

13

Prof. Jorge Runco

Curso 2020

34 AX 92 AX 92 **PUSH AX** POP CX 34 ВХ 76 81 POP DX ВХ 76 **PUSH BX** 81 SP 00H 00H 7FFBH 7FFBH 81H 81H 7FFCH 7FFCH 76H 76H 7FFDH 7FFDH 34H 34H **7FFEH** 7FFEH SP 92H 92H 7FFFH **7FFFH** 8000H 8000H 00H 00H

Después de ejecutar el push

Después de ejecutar el pop

CX	76	81
DX	92	34

Resumiendo: funcionamiento de la pila

- Mover dato
- Modificar SP
- Siempre 2 bytes (la figura muestra solo 1)

Prof. Jorge Runco Curso 2020 ₁₅

En HLL y por valor	En x86 por valor en registros	En x86 por valor en la pila
Procedure Mio (I) Begin Mio (x);	Mio ProcEl dato está en ax Mio Enp dato dw mov ax, dato call Mio	Mio ProcEl dato está en la pila Mio Enp dato dw mov ax, dato push ax call Mio
Prof. Jorge Runco	Curso 2020	17

En HLL y por referencia	En x86 por referencia en registros	En x86 por referencia y en la pila
Procedure Mio (Var:I)	Mio Proc	Mio Proc

	registros	pila
Procedure Mio (Var:I)	Mio Proc	Mio Proc
	La dir de dato en ax	La dir de dato en la pila
 Begin	Mio Enp	Mio Enp
	dato dw	dato dw
Mio (x);		mov ax,offset dato
		Inov ax, on set dato

Curso 2020 Prof. Jorge Runco 18

mov ax, offset dato

call Mio

push ax

call Mio

Llamada al procedimiento y pasaje de parámetros por pila

En programa principal

. . .

Push Parámetro 1 Push Parámetro 2 Call Nombre

...

...

Prof. Jorge Runco

Curso 2020

19

Uso de registros con la pila (1)

- SP = Stack pointer (Puntero de pila).
- Apunta al último dato almacenado en la pila :
- Por el usuario con push y pop
- Por el sistema al salvar la dirección de retorno en el llamado a una subrutina ó cuando se produce una interrupción (la veremos más adelante).


Uso de registros con la pila (2)

- BP= Base pointer (Puntero base). Como SP no es un registro base ó índice, no puede ser usado para direccionar entre corchetes. No está permitido [SP].
- Para direccionar la pila se usa BP. Así si se ejecutan instrucciones push y pop se modifica sp; si hay una llamada a procedimiento también se modifica SP.
- BP está manejado por el usuario.

Prof. Jorge Runco Curso 2020 21

Posibles pasos en un procedimiento

- Salvar el estado de BP (viejo BP)
- Salvar estado de SP (BP=SP)
- Reservar espacio para datos locales (opcional)
- 4. Salvar valores de otros registros (opcional)
- 5. Acceder a parámetros
- 6. Escribir sentencias a ejecutar
- Retornar parámetro (opcional)
- 8. Regresar correctamente del procedimiento



Pasos.....dentro del procedimiento

El procedimiento comenzaría con:

push BP mov BP, SP

 Esto establece a BP como puntero de referencia y es usado para acceder a los parámetros y datos locales en la pila. SP no puede ser usado para éste propósito porque no es un registro base ó índice. El valor de SP puede cambiar pero BP permanece fijo.


Pasos.....dentro del procedimiento

- Así la primera instrucción salva BP y la segunda carga el valor de SP en BP (en el momento de entrar al procedimiento).
- BP es el puntero al área de la pila asignada al procedimiento (frame pointer).
- Para acceder a los datos se deberá sumar un desplazamiento fijo a BP.

Prof. Jorge Runco Curso 2020 25

Pasos.....dentro del procedimiento

- Reservar espacio para variables locales
 - se decrementa SP, reservando lugar en la pila sub SP, 2
 - Este ej. reserva 2 bytes para datos locales.
- El sistema puede utilizar al SP sin escribir sobre el área de trabajo (o frame) del procedimiento.




Pasos.....dentro del procedimiento

- Salvar otros registros
 - por ej. ax


push ax

 Si el procedimiento no cambia el valor de los registros, éstos no necesitan ser salvados. Normalmente los registros son salvados después de establecer el puntero (frame pointer) y los datos locales.



Pasos.....dentro del procedimiento acceso a los parámetros

- En general el desplazamiento de BP para acceder a un parámetro es igual a:
- 2 (es el tamaño de BP apilado) + tamaño de dirección de retorno + total de tamaño de parámetros entre el buscado y BP
- Para acceder al Parámetro 1 deberá ser:
 mov CX, [BP + 8]



Salida del procedimiento

- Los registros salvados en la pila deben ser descargados en orden inverso.
- Si se reservó espacio para variables locales, se debe reponer SP con el valor de BP que no cambió durante el procedimiento.
- Reponer BP.
- Volver al programa que llamó al procedimiento con ret.

Salida del procedimiento

En nuestro ej.

pop AX add SP, 2 pop BP ret

Prof. Jorge Runco Curso 2020 33

Anidamiento de subrutinas


Proce1 Proc
Push BP1
Push Param2 Ca
Proce2
Pop Param2
Pop BP1
Push Param1
Ret Proce1
Endp
Proce2 Proc
Proce2 Proc
Push BP2

Instrucciones

Ret

Pop BP2

Proce2



Prof. Jorge Runco Curso 2020 35

Para el simulador

 Declaración del procedimiento org 3000h

nombre: instrucción

ret

- En lugar de BP se usa BX
- Las direcciones son de 16 bits. La dirección de retorno salvada en la pila es de 2 bytes.

Para el simulador

- En lugar de mov bp,sp tenemos que hacer mov bx,sp
- En lugar de mov cx, [bp + 8] tenemos que hacer
- add bx,8
- mov cx,[bx]
- El sp=8000h arranca para cada programa

Prof. Jorge Runco Curso 2020 37

