Organización de Computadoras

Curso 2020

Resumen registros, instrucciones y modos de direccionamiento

Temas de clase

- Registros
- Instrucciones
- Tipos de instrucciones
- Programas

Organización de registros


- Registros visibles al usuario: son utilizados por el programador (AX, BX,... BP, SP...)
- Registros de control y estado: son utilizados por la UC para controlar la operación de la CPU: no son visibles por el programador (MAR, MBR, IP....)

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(1)

16 bits	8 bits	8 bits	
•	AH A	X AL	EAX
	BH <i>B</i>	X BL	EBX
	CH C	X CL	ECX
	DH D	X DL	EDX


De uso general

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(2)



Segmentos

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(3)



Punteros de pila y registros índices

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(4)

EIP

PC y banderas

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(5)

- AX : acumulador, es el principal en las operaciones aritméticas
- BX: puntero base (dir de memoria)
- CX : contador, interviene en instrucciones de ciclo
- DX : datos, participa en multiplicación y división

Organización de registros CPU PII Intel (principales)(6)

- SI y DI : apuntadores que utilizan las instrucciones que recorren arreglos o tablas
- BP y SP : también son apuntadores a memoria, pero a una zona especial: pila ó stack
- □ E : reg de 32 bits

Instrucciones - Intel

> Tienen la forma :

instrucción destino, fuente

destino y fuente son 2 operandos, donde c/u de ellos está especificado por alguno de los mdd vistos, el otro operando es un registro de la CPU

Instrucciones - Intel (2)

Llamando :

- mem = especificación de una dirección de memoria
- reg = registro de la CPU
- inm = dato inmediato



Las instrucciones tienen la forma

Instrucciones - Intel (3)

Instrucción mem, reg
 Instrucción reg , mem
 Instrucción reg , reg
 Instrucción reg , inm
 Instrucción mem, inm

Instrucciones - Intel (4)

➤ El nombre destino y fuente proviene del hecho que si hay un movimiento de datos, es desde la derecha (fuente) hacia la izquierda (destino).

➤ En una suma hay 2 operandos y el resultado se almacena en el lugar del operando izquierdo (destino).

Instrucciones - Intel 8086

Ejemplos:

- ADD AX,BX \longrightarrow AX=AX+BX
- \bullet ADD AL,AH \longrightarrow AL=AL+AH
- MOV AL,CH AL=CH
- SUB AX,BX \longrightarrow AX=AX BX
- Direccionamiento por registro

Instrucciones - Intel 8086 (2)

Ejemplos:

- ADD $AX,35AFh \longrightarrow AX=AX+35AFh$
- ADD AL,15 \longrightarrow AL=AL+15
- MOV AL,3Eh
 AL=3Eh
- SUB AX,1234h AX=AX 1234h

Direccionamiento Inmediato

Instrucciones - Intel 8086 (3)

Ejemplos:

- ADD AX, [35AFh] \longrightarrow AX = AX + contenido direcc. 35AFh y 35B0h
- ADD AL, DATO
 AL = AL + contenido variable DATO (8 bits)
- MOV CH, NUM1
 CH = contenido variable NUM1 (8 bits)
- Direccionamiento Directo

Instrucciones - Intel 8086 (4)

Ejemplos:

- ADD AX, [BX]
 AX = AX + dato almacenado en dirección contenida en BX y la que sigue
- MOV [BX], AL
 dato en la dirección contenida en BX = AL
- Direccionamiento Indirecto por registro

Instrucciones - Intel 8086 (5)

Ejemplos:

- MOV CX, [BX+SI]
 CX = dato almacenado en la direcc. BX+SI y la siguiente
- MOV [BX+DI], AL dato almacenado en la direcc. BX+DI = AL
- Direccionamiento base + índice

Instrucciones - Intel 8086 (6)

Ejemplos:


- MOV AL, [BX+2]
 AL=dato almacenado en dir BX+2
- MOV [BX+2Ah], AX
 dato almacenado en dir BX+2Ah y la que sigue = AX (16 bits)
- Direccionamiento Relativo por registro

Instrucciones - Intel 8086 (7)

Ejemplos:

- MOV AL, [BX+SI+2] \longrightarrow AL = dato almacenado en la dir BX+SI+2
- MOV [BX+DI+2Ah], AX
 dato almacenado en la dir BX+DI+2Ah y la
 que sigue = AX (16 bits)
- Direccionamiento relativo base+índice

Orden de los bytes



Orden de los bytes (2)

```
ORG 2000H
                  12
2000 8B 06 00 10
                  13
                       MOV AX, NUM1
2004 8B 16 02 10
                  14
                       MOVDX, NUM1+2
                       MOV CX, NUM2
2008 8B 0E 04 10
                  15
200C 8B 1E 06 10
                  16
                       MOV BX, NUM2+2
2010 E8 00 30
                  17
                       CALL SUM32
2013 F4
                  18
                       HLT
                  19
                       END
```

Este mecanismo se llama "little-endian"

Problema

- Intel 80x86, Pentium y VAX son "littleendian".
- IBM S/370, Motorola 680x0 (Mac), y la mayoría de los RISC son "big-endian".

Incompatibilidad !!!