

# Elementos de Programação Multithreading em Delphi



Sequential Programming - Gary Larson

Autor: Constantino Seixas Filho - UFMG

# Introdução

Em Delphi existem classes pré definidas que facilitam a criação dos objetos básicos que usaremos neste texto: Threads, Eventos, CriticalSections, etc. Para todos os demais elementos é possível definir componentes que encapsulem um conjunto de entidades básicas e proporcionem as funcionalidades desejadas.

# Criação de threads: classe TThread

Para criar uma thread, devemos criar uma classe derivada (descendente) da classe base: TThread. Cada instância desta nova classe será uma thread de execução. Como já foi estudado, as threads compartilham o mesmo espaço de memória do processo que as criou.

Para criar e usar um novo objeto do tipo thread:

- Escolha File / New /Other/Thread Object para criar uma nova Unit que contem um objeto derivado da classe TThread.
- Defina o método Execute do objeto thread inserindo o código que deve ser executado quando a thread **for** executada.

A maior parte dos métodos que acessam um objeto CLX (*Component Libray for cross platform*) e atualizam um formulário, devem ser chamados a partir da thread principal ou usar um objeto de sincronização, como será estudado.

#### Exemplo 1: Criando Threads

O trecho de programa abaixo cria a classe TprintThread como derivada da classe TThread. A função virtual Execute é então substituída por um código próprio.

#### Unit E21CreateThreadsMain

```
// E21CreateThreadsMain
//
// Demonstração de criação de threads em Delphi
//
// Autor: Constantino Seixas Filho Data: 20/09/2001
//
// Comentários: Permite criar três threads que sincronizam a sua execução através
// da diretiva synchronize.
// Cada thread recebe um parâmetro dizendo o seu número de ordem.
```

#### unit E21CreateThreadsMain;

#### interface

```
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Printth;
type
 TForm1 = class(TForm)
  btnThread1: TButton;
  btnThread2: TButton;
  btnThread3: TButton:
  lstListBox1: TListBox;
  procedure btnThread1Click(Sender: TObject);
  procedure btnThread2Click(Sender: TObject);
  procedure btnThread3Click(Sender: TObject);
  procedure CloseForm(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  { Private declarations }
    PT: array[1..3] of TPrintThread; // Cria três threads
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.btnThread1Click(Sender: TObject);
begin
 btnThread1.Enabled := False;
                                   // Desabilita botão de criação
 PT[1] := TPrintThread.Create(1); // Cria thread
end;
procedure TForm1.btnThread2Click(Sender: TObject);
begin
 btnThread2.Enabled := False;
                                   // Desabilita botão de criação
 PT[2] := TPrintThread.Create(2); // Cria thread
end;
procedure TForm1.btnThread3Click(Sender: TObject);
 btnThread3.Enabled := False:
                                   // Desabilita botão de criação
 PT[3] := TPrintThread.Create(3);
                                  // Cria thread
procedure TForm1.CloseForm(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
```

<sup>2</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
var index: integer;
                    begin
                     for index:=1 to 3 do
                     if Assigned(PT[index]) then PT[2]. WaitFor; // Espera threads terminarem
                    end;
                    end.
Unit Printh
                    unit Printth:
                    interface
                    uses
                     Classes, SysUtils;
                     TprintThread = class (TThread)
                     private
                       Index: Integer;
                     protected
                       procedure Execute; override;
                       procedure Print;
                     public
                       constructor Create (Value: Integer);
                      // Novo construtor: passa parâmetro na criação
                      end;
                    implementation
                    uses
                     E21CreateThreadsMain, Graphics;
                    // Imprementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
                    constructor TPrintThread.Create(Value: Integer);
                    begin
                     Index := Value;
                     inherited Create(False); // Cria thread: suspenso = Falso
                    end;
                    Procedure TPrintThread.Print;
                    var
                      strIndex: string;
                    begin
                      strIndex := IntToStr(Index);
                      Form1.lstListBox1.Items.Add(strIndex);
                    end:
                    Procedure TPrintThread.Execute;
```

var

```
i: Integer;
begin
  for i:=1 to 6 do
     Synchronize(Print);
end;
end.
```




Figura 1 - Tela do exemplo 1

O método Create da classe TThread é utilizado para criar uma thread.

#### TThread.Create

```
constructor Create(

CreateSuspended: Boolean // True: a thread é criada no estado suspenso

);
```

#### TThread. Execute

#### Procedure Execute; virtual; abstract;

Fornece um método abstrato que contém o código a ser executado quando a thread é instanciada. Esta função se sobrepõe à função virtual e fornece o código da thread a ser executada. Esta função é responsável por verificar o valor da propriedade Terminated para determinar quando a thread deve terminar.

<sup>4</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

Não se deve usar as propriedades e métodos de outros objetos diretamente no corpo do método Execute. O uso destes objetos deve ser separado em outro procedimento que deve ser chamado como parâmetro do método Synchronize (veja exemplo 1).

# TThread.Suspend

Suspende a thread temporariamente até que seja emitido um Resume.

#### TThread.Resume

A thread reasume sua execução.

#### TThread.Terminate

Seta a propriedade Terminated da thread para **True**, indicando que ela deve ser terminada o quanto antes. Para que Terminate funcione é necessário que o método Execute cheque Terminated periodicamente e saia do loop quando esta variável **for True**.

#### TThread. Wait For

Espera a thread terminar e retorna a propriedade ReturnValue.

Observe que o método WaitFor neste caso não apresenta parâmetros. Quando aplicado a objetos de sincronização este método terá como parâmetro o tempo de timeout.

#### TThread.Synchronize

Executa a chamada a um método dentro da thread primária da VCL (Visual Component Library).

type TThreadMethod = procedure of object;
procedure Synchronize(Method: TThreadMethod);

Synchronize causa a chamada especificada por Method a ser executada usando a thread primária, evitando conflito de acesso simultâneo a um mesmo componente entre as threads. A execução da thread fica suspensa até que o método seja executado no contexto da thread principal. Outra maneira de se assegurar a exclusão mútua será através do uso de objetos de sincronização ou do *multi-read exclusive-write synchronizer*.

# Principais propriedades

Handle	Usado para chamar funções de manipulação de threads
	type THandle = Integer;

	property Handle: THandle;
ThreadID	Identifica a thread no sistema
	type THandle = Integer;
	property ThreadID: THandle;
Terminated	Indica que o término da thread foi pedido.
	O método terminate ativa o flag Terminated.
Suspended	Solicita suspensão da thread.
Priority	Prioridade da thread
	property Priority: Integer;
	<pre>type TThreadPriority = (tpIdle, tpLowest, tpLower, tpNormal, tpHigher, tpHighest, tpTimeCritical);</pre>
	<b>property</b> Priority: TThreadPriority;
ReturnValue	Valor retornado pela thread
	property ReturnValue: Integer
FreeOnTerminate	Deve ser definido como TRUE para liberar a thread quando terminar. Se <b>for</b> FALSE, a aplicação deve terminar a thread explicitamente.
OnTerminate	Ocorre após o método Execute da thread ter retornado e antes da thread ser destruída.
	<b>property</b> OnTerminate: TNotifyEvent;
	O programador deve escrever um handler para o evento OnTerminate após o término da execução da thread. O handler será chamado no contexto da thread principal, o que significa que os métodos e propriedades CLX podem ser chamados livremente.

# Alterando a prioridade das threads

Para alterar a prioridade de uma thread ela deve ser criada no estado suspenso, a propriedade prioridade deve ser alterada e a thread deve ser liberada:

#### Exemplo:

MyThread := TMyThread.Create(**True**); // Cria a thread em estado suspenso MyThread.Priority := tpLower; //Muda prioridade para nível abaixo de normal MyThread.Resume; // Executa a thread

<sup>6</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

# A solução da Exclusão Mútua no WNT

Lock/Unlock (Classe TCanvas)

Pode-se prevenir que duas ou mais threads utilizem o mesmo objeto VCL (Visual Component Library), simultaneamente, bloqueando o seu acesso através do método Lock da classe TCanvas e descendentes. O acesso é liberado através do método Unlock.

Outra alternativa é o uso do método synchronize da classe TThread.

Exemplo 2 - Instrução Lock da classe Canvas

E21CreateThreadsMainv4.pas

unit E21CreateThreadsMainv4;

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Printthv4;

#### type

begin

```
TForm1 = class(TForm)
  btnThread1: TButton;
  btnThread2: TButton;
  btnThread3: TButton;
  lstListBox1: TListBox;
  procedure btnThread1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
    PT: array[1..3] of TPrintThread; // Cria três threads
  { Public declarations }
 end:
var
 Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.btnThread1Click(Sender: TObject);
var Index: Integer;
```

```
Index := (Sender as Tbutton).Tag;
                                                               // Busca qual button foi acionado
                      (Sender as Tbutton). Enabled := False;
                                                               // Desabilita botão de criação
                                                                      // Cria threads
                      PT[Index] := TPrintThread.Create(Index);
                    end;
                    end.
Printthv4.pas
                    unit Printthv4;
                    interface
                    uses
                     Classes, SysUtils;
                    type
                     TprintThread = class (TThread)
                     private
                       Index: Integer;
                     protected
                       procedure Execute; override;
                     public
                       constructor Create (Value: Integer);
                    implementation
                    uses
                     E21CreateThreadsMainv4, Graphics;
                    // Implementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
                    constructor TPrintThread.Create(Value: Integer);
                    begin
                     Index := Value;
                     inherited Create(False);
                    end:
                    Procedure TPrintThread.Execute;
                      i: Integer;
                      strIndex: string;
                    begin
                      for i:=1 to 100 do
                        strIndex := IntToStr(Index);
                        with Form1.lstListBox1 do
                        begin
                          Canvas.Lock;
                          Items.Add(strIndex);
```

<sup>8</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
Canvas.Unlock;
end;
Sleep(10);
end // for
end;
```




Figura 2 - Criação de threads e uso da instrução Lock

Ao rodar o programa, clique os três botões para iniciar as três threads. No ListBox você verá a saída das threads sendo impressas intercaladamente.

# Criação de threads no velho estilo C like.

No Delphi é possível criar threads no velho estilo do C/C++. Para isto basta utilizar a diretiva BeginThread e passar os parâmetros compatíveis com a versão C++ da função:

# function BeginThread( Attribute: PthreadAttr, ThreadFunc: TthreadFunc, Parameter: Pointer, Var ThreadId: Cardinal Var ThreadId: Cardinal ThreadId: Cardinal Variável passada por referência para receber o ThreadId. ThreadId.

O protótipo da função é como se segue:

#### Function(Parameter: Pointer): Integer;

Este exemplo serve apenas para ilustrar esta possibilidade que só deve ser utilizada em casos extremos. Deve-se sempre preferir a criação de threads utilizando a classe TThread.

```
Exemplo 3:
                     Ciação
                                    d e
                                           threads
                                                           utilizando
                                                                               а
                                                                                    diretiva
                     BeginThread
                     // Demonstração do uso de criação de threads em Delphi
                     // Versão 2: Uso da diretiva BeginThread
                     // Autor: Constantino Seixas Filho
                                                         Data: 03/06/2002
                     // Comentários: Uma maneira primitiva de criar threads em Delphi é através
                              da diretiva BeginThread. Neste caso o corpo da thread é definido na
                     //
                     //
                              mesma Unit do programa principal.
                     unit E21BeginThread;
                     interface
                     uses
                      Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
                      Dialogs, StdCtrls;
                     type
                      //Record para manter a informação de uma thread
                      TThreadInfo = record
                                Active
                                         : Boolean;
                               ThreadHandle: integer;
                               ThreadId : Cardinal:
                              end:
                      TForm1 = class(TForm)
                       btnThread1: TButton;
                       btnThread2: TButton:
                       btnThread3: TButton:
                       lstListBox1: TListBox;
                       procedure btnThread1Click(Sender: TObject);
                       procedure OnClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
                      private
                        Index: Integer;
                      public
                        ThreadInfo: array[0..2] of TThreadInfo; // Mantém informações da thread
                      public
```

<sup>10</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
{ Public declarations }
 end:
var
 Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
Function MyThread(PIndex: Pointer): Integer;
  i: Integer;
  strIndex: string;
  Index: Integer;
begin
  Index := PInteger(PIndex)^;
  for i:=1 to 100 do
  begin
    strIndex := IntToStr(Index);
    with Form1.lstListBox1 do
    begin
      Canvas.Lock;
      Items.Add(strIndex);
      Canvas. Unlock;
    end;
    Sleep(10);
   end; // for
   EndThread(Index); // Termina thread
   Result := 0;
end:
procedure TForm1.btnThread1Click(Sender: TObject);
begin
 Index := (Sender as Tbutton). Tag - 1; // Busca qual button foi acionado
 // -1 para índice de 0 a 2.
 (Sender as Tbutton). Enabled := False; // Desabilita botão de criação
 ThreadInfo[Index].ThreadHandle :=
       BeginThread (nil
                     @MyThread,
                     @Index,
                                      // nil
                     0.
                     Threadinfo[Index].ThreadId);
 if ThreadInfo[Index]. ThreadHandle <> 0 //Everything ok
   then ThreadInfo[Index].Active := True:
end:
procedure TForm1.OnClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
 Index: Integer;
```

```
ExitCode: DWORD;
begin
 for Index:=0 to 2 do
 begin
  if ThreadInfo[Index].ThreadHandle <> 0
  then begin
          WaitForSingleObject(ThreadInfo[Index].ThreadHandle, INFINITE);
          // Espera morte das threads
          GetExitCodeThread(ThreadInfo[Index].ThreadHandle, ExitCode);
          CloseHandle(ThreadInfo[Index].ThreadHandle);
        end
 end
end;
end.
Sincronização entre threads
Para usar Mutex em Delphi use o código nativo da API:
// Ao criar o formulário:
hMutex := CreateMutex(nil, false, nil);
// Para entrar na seção crítica:
WaitForSingleObject(hMutex, INFINITE);
// Saindo da seção crítica:
ReleaseMutex(hMutex);
// Ao destruir o formulário:
CloseHandle(hMutex);
A instrução WaitForSingleObject é semelhante à função correspondente da API
Win32, apenas o seu uso em Pascal é que tem sintaxe ligeiramente diferente:
if WaitForSingleObject(hMutex, 0) <> wait_TimeOut
 then ***
```

# WaitForSingleObject

Mutex

#### function WaitForSingleObject(

```
hHandle: THandle; // handle para um objeto do kernel dwMilliseconds: DWORD; // tempo máximo que desejamos esperar ): DWORD;
```

<sup>12</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

#### Comentários sobre os parâmetros:

hHandle Handle para objeto do kernel que será sinalizado.

dwMilliseconds Tempo de timeout. Após este tempo a função

retornará, independente da sinalização ter ocorrido.

INFINITE – Não desejamos timeout

0 – Testa se foi sinalizado e retorna

#### Retorno da função:

Status Interpretação

WAIT_OBJECT_0	Objeto foi sinalizado
WAIT_TIMEOUT	Ocorreu timeout
WAIT_ABANDONED	Uma thread proprietária de um Mutex terminou
	(realizou ExitThread) sem liberá-lo. O objeto Mutex
	será estudado ainda neste capítulo.
WAIT_FAILED	A função falhou

#### Exemplo 4: Uso de Mutex

#### E31Mutex.pas

Este problema foi apresentado no capítulo 3. Uma variável global, representada por um *array* de inteiros é acessada por múltiplas threads, as quais a preenchem com valores diferentes. Cada vez que o botão *Exibir Dados* é clicado, os valores correntes dos membros da variável global são exibidos.

#### unit E31Mutex;

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, MyThread;

#### type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit:

Edit3: TEdit;

Edit4: TEdit;

Edit 7: TEdit; Edit;

Edit6: TEdit;

Edit7: TEdit;

Edit8: TEdit;

```
Edit9: TEdit;
  Edit10: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel:
  Label10: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
    PT: array[1..5] of TMyThread; // Threads associadas
 public
  { Public declarations }
 end:
var
 Form1: TForm1;
 Index: Integer = 0;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 if Index < 5 then // Cria até 5 threads
 begin
   Inc(Index); // Index: 1..5
   PT[Index] := TMyThread.Create(Index); // cria thread
 else Button1.Enabled := False; // Desabilita botão de criação
end:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
 for i:=1 to 10 do
   Registro[i]:= 0;
 hMutex := CreateMutex(nil, false, nil);
end;
```

```
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
                   begin
                     CloseHandle (hMutex); // Fecha Handle para Mutex
                   end;
                   procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
                   begin
                     // Coloque a primeira e última instruções em comentário e veja o resultado
                     WaitForSingleObject(hMutex, INFINITE);
                     Edit1.Text := IntToStr(Registro[1]);
                     Edit2.Text := IntToStr(Registro[2]);
                     Edit3.Text := IntToStr(Registro[3]);
                     Edit4.Text := IntToStr(Registro[4]);
                     Edit5.Text := IntToStr(Registro[5]);
                     Edit6.Text := IntToStr(Registro[6]);
                     Edit7.Text := IntToStr(Registro[7]);
                     Edit8.Text := IntToStr(Registro[8]);
                     Edit9.Text := IntToStr(Registro[9]);
                     Edit10.Text := IntToStr(Registro[10]);
                     ReleaseMutex(hMutex);
                   end;
                   end.
MyThread.pas
                   unit MyThread;
                   interface
                   uses
                     Windows, Classes, SysUtils;
                   type
                     TMyThread = class (TThread)
                     private
                      Index: Integer;
                     protected
                      procedure Execute; override;
                     public
                      constructor Create (Value: Integer);
                     end;
                   var
                     Registro: array [1..10] of Integer;
                     hMutex: THandle;
                   implementation
                   uses
```

```
Graphics;
// Implementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
constructor TMyThread.Create(Value: Integer);
begin
 Index := Value;
 inherited Create(False);
end;
Procedure TMyThread.Execute;
  i: Integer;
begin
  Randomize();
  while (TRUE) do
  begin
    WaitForSingleObject(hMutex, INFINITE);
    for i:=1 to 4 do
      Registro[i]:= Index;
    Sleep(Random(100));
    for i:=5 to 7 do
      Registro[i]:= Index;
    Sleep(Random(100));
    for i:=8 to 10 do
     Registro[i]:= Index;
    ReleaseMutex(hMutex);
  end
end;
```




Figura 3 - Demonstrativo: E31MutexDemo

end.

#### CriticalSections

A primeira forma de uso é empregando as funções nativas da API:

```
var
 Critical1: TRTLCriticalSection;
// Inicializa variável seção crítica
InitializeCriticalSection(Critical1);
// Entra na seção crítica
EnterCriticalSection(Critical1);
****
// Libera seção crítica
LeaveCriticalSection(Critical1);
// Apaga seção crítica
DeleteCriticalSection(Critical1);
A segunda é utilizando a classe TcriticalSection:
uses
  SyncObjs;
var
 Critical1: TcriticalSection;
// Inicializa variável seção crítica
Critical1:= TcriticalSection.Create;
// Entra na seção crítica
Critical1.Enter;
                      // ou Critical1.Acquire
*****
// Libera seção crítica
Critical1.Leave;
                     // ou Critical1.Release
// Apaga seção crítica
Critical 1. Free;
Ao proteger um objeto, é importante assegurar que o lock sobre o objeto será
liberado em caso de ocorrência de uma exceção.
LockX.Acquire; // bloqueia outras threads
try
       Y := \sin(a);
```

```
finally
LockX.Release;
end:
```

#### Exemplo 5: Uso de TcriticalSection

O programa que se segue é um trecho da solução para o problema anterior empregando a classe TcriticalSection. A solução completa se encontra no CD.

E31CriticalSection.pas

unit E31CriticalSection;

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, SyncObjs, E31CSMyThread;

# type

private

```
TForm1 = class(TForm)
 Button1: TButton;
 Button2: TButton:
 Edit1: TEdit;
 Edit2: TEdit:
 Edit3: TEdit;
 Edit4: TEdit;
 Edit5: TEdit;
 Edit6: TEdit;
 Edit7: TEdit;
 Edit8: TEdit;
 Edit9: TEdit;
 Edit10: TEdit:
 Label1: TLabel;
 Label2: TLabel:
 Label3: TLabel:
 Label4: TLabel;
 Label5: TLabel;
 Label6: TLabel;
 Label7: TLabel:
 Label8: TLabel;
 Label9: TLabel;
 Label10: TLabel;
 procedure Button1Click(Sender: TObject);
 procedure FormCreate(Sender: TObject);
 procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 procedure Button2Click(Sender: TObject);
```

<sup>18</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
{ Private declarations }
    PT: array[1..5] of TMyThread; // Threads associadas
 public
  { Public declarations }
 end:
var
 Form1: TForm1;
 Index: Integer = 0;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if Index < 5 then // Cria até 5 threads
 begin
   Inc(Index); // Index: 1..5
   PT[Index] := TMyThread.Create(Index); // cria thread
 else Button1.Enabled := False; // Desabilita botão de criação
end:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
 for i:=1 to 10 do
   Registro[i]:= 0;
 MyCS := TCriticalSection.Create;
end:
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 MyCS.Free; // Fecha Handle para Mutex
end:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 // Coloque a primeira e última instruções em comentário e veja o resultado
 MyCS.Enter;
 Edit1.Text := IntToStr(Registro[1]);
 Edit2.Text := IntToStr(Registro[2]);
 Edit3.Text := IntToStr(Registro[3]);
 Edit4.Text := IntToStr(Registro[4]);
 Edit5.Text := IntToStr(Registro[5]);
 Edit6.Text := IntToStr(Registro[6]);
 Edit7.Text := IntToStr(Registro[7]);
 Edit8.Text := IntToStr(Registro[8]);
 Edit9.Text := IntToStr(Registro[9]);
 Edit10.Text := IntToStr(Registro[10]);
```

```
MyCS.Leave; end;
```

end.

#### Incremento e decremento com exclusão mútua

Também em Delphi, as funções para incremento e decremento de uma variável podem ser acessadas diretamente:

#### LONG InterlockedIncrement(

```
LPLONG lpAddend // Endereço da variável a ser incrementada );
```

#### LONG InterlockedDecrement(

```
LPLONG lpAddend // Endereço da variável a ser decrementada );
```

# **Eventos**

Para usar eventos em Delphi você deve incluir SyncObjs na sua use list. Os seguintes métodos da classe TEvent estão disponíveis:

#### TEvent.Create

#### constructor Create(

EventAttributes: PsecurityAttributes;	// Especifica direitos de acesso e herança do objeto Evento. Use <b>nil</b> para atributos <b>default</b> . Se o objeto
	já existir apenas bInheritHandle o campo é usado.
	<b>type</b> PSecurityAttributes = ^TSecurityAttributes;
	TSecurityAttributes = <b>record</b> nLength: DWORD;
	lpSecurityDescriptor: Pointer; bInheritHandle: BOOL;
	end;
ManualReset: Boolean;	// <b>True</b> : Evento com reset manual. Só é desligado através da instrução ResetEvent();
InitialState: Boolean;	// <b>True</b> : o Evento é criado no estado sinalizado.
const Name: string	// Nome do Evento até 260 caracteres
);	

<sup>20</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

Em C usa-se a função Create para criar um objeto e Open para abrir um objeto nomeado já existente. Em Delphi, Create é usado tanto para criar como para abrir um objeto nomeado, por exemplo um Evento.

TEvent.SetEvent

Ativa um evento.

TEvent.ResetEvent

Reseta um evento.

TEvent.WaitFor

Espera até que o evento se torna sinalizado.

function WaitFor(Timeout: DWORD):TWaitResult;

#### **Retorno:**

**type** TwaitResult = (wrSignaled, wrTimeout, wrAbandoned, wrError);

wrSignaled // O objeto foi sinalizado
wrTimeout // O tempo de timeout expirou sem que o objeto fosse sinalizado.
wrAbandoned // O objeto foi destruído antes que o tempo de timeout expirasse.
wrError // Um erro aconteceu durante a espera. LastError fornecerá a identidade do erro.

TEvent.Free

Apaga objeto da classe TEvent.

Exemplo 6: Uso da classe TEvent

E41Event.pas

Este programa ilustra o uso das função de sincronização através de eventos. Através de uma interface amigável é possível criar eventos de diversos tipos, ativar e desativar os eventos, e examinar o comportamento das threads que esperam por estes eventos.




Figura 4 - Demonstração do uso da classe TEvent

Escolha se você deseja criar um evento Manual ou Automático e clique em <u>Cria</u> Evento. O evento será criado juntamente com duas threads que ficarão aguardando eventos. Clique em <u>S</u>eta Evento para causar um evento e em <u>R</u>eseta Evento para resetar um evento manual. Para criar um evento de outro tipo, antes será necessário terminar as threads anteriores através de <u>T</u>ermina Threads. Como o sincronismo para término das threads é feito através da instrução Terminate, as threads devem realizar um polling na propriedade Terminated para sair de seu loop de espera. Como elas estarão bloqueadas à espera de um evento e não testando a propriedade Terminated, necessita-se clicar mais duas vezes em SetaEvento para que as threads realmente terminem. No próximo exemplo nós eliminaremos esta limitação.

#### unit E41Event;

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, SyncObjs, ProcessEvent, CheckError;

#### type

TE41EvDemoForm = class(TForm)

ButtonCreate: TButton; ButtonSet: TButton; ButtonReset: TButton; ListBox1: TListBox; ListBox2: TListBox;

```
Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  RadioGroup1: TRadioGroup;
  ButtonTermina: TButton;
  procedure ButtonCreateClick(Sender: TObject);
  procedure ButtonSetClick(Sender: TObject);
  procedure ButtonResetClick(Sender: TObject);
  procedure ButtonTerminateClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  PT: array[1..2] of TProcessEvent; // Cria duas threads
 public
  { Public declarations }
  procedure PrintEvent(Index: Integer; Str:string);
 end;
var
 E41EvDemoForm: TE41EvDemoForm;
 EventMain: TEvent:
 ManAutState: BOOLEAN;
 EventoCriado: Boolean; // Indica que o evento já foi criado
 TTerminated: array[1..2] of Boolean = (True, True);
implementation
{$R *.dfm}
procedure TE41EvDemoForm.PrintEvent(Index: Integer; Str:string);
begin
 if Index = 1
 then with E41EvDemoForm.ListBox1 do
    begin
      Canvas.Lock;
      Items.Add(Str);
      Canvas. Unlock;
    end
 else with E41EvDemoForm.ListBox2 do
    begin
      Canvas.Lock;
      Items.Add(Str);
      Canvas.Unlock;
    end:
end; // PrintEvent
procedure TE41EvDemoForm.ButtonCreateClick(Sender: TObject);
// EventMain2: TEvent; // Só para teste de CheckForError
begin
```

```
if ((TTerminated[1] = True) and (TTerminated[2] = True))
 then begin
     if RadioGroup1.ItemIndex = 0
      then ManAutState := TRUE
      else ManAutState := FALSE;
     if (EventMain <> nil) then EventMain.Free;
     EventMain := TEvent.Create(nil, ManAutState, FALSE, 'EventoMain');
     // Para forçar erro e testar CheckForError
     // EventMain2 := TEvent.Create(nil, ManAutState, FALSE, 'EventoMain');
     CheckForError;
     EventoCriado := True:
     ButtonCreate.Enabled := False; // Desabilita botão
     PT[1]:= TProcessEvent.Create(1); // Passa ListBox a ser usado para status
     PT[2]:= TProcessEvent.Create(2);
     TTerminated[1]:= False;
     TTerminated[2]:= False;
     if ManAutState = TRUE
      then begin
           PrintEvent(1, 'Evento MAN criado');
           PrintEvent(2, ");
         end
      else begin
           PrintEvent(1, 'Evento AUT criado');
           PrintEvent(2, ");
         end
     end
 else begin
      PrintEvent(1, 'Cause Eventos p/ terminar threads');
      PrintEvent(2, ");
    end
end; // ButtonCreateClick
procedure TE41EvDemoForm.ButtonSetClick(Sender: TObject);
begin
 if (EventoCriado)
  then EventMain.SetEvent;
end:
procedure TE41EvDemoForm.ButtonResetClick(Sender: TObject);
begin
 if (EventoCriado)
   then EventMain.ResetEvent;
end:
procedure TE41EvDemoForm.ButtonTerminateClick(Sender: TObject);
begin
 if (EventoCriado)
 then begin // Solicita término das threads
     PT[1].Terminate;
```

<sup>24</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
PT[2].Terminate;
                         ButtonCreate.Enabled := True; // Habilita botão
                       end
                   end:
                   procedure TE41EvDemoForm.FormCreate(Sender: TObject);
                   begin
                     RadioGroup1.ItemIndex:=1; // Reset Automático
                   end.
Process Event.pas
                   unit ProcessEvent;
                   interface
                   uses
                    Classes, SyncObjs;
                   type
                    TProcessEvent = class(TThread)
                    private
                     { Private declarations }
                     Index: Integer; // Índice da thread criada
                    protected
                     procedure Execute; override;
                    public
                     constructor Create(Value: Integer); // Novo construtor: passa parâmetro na
                   criação
                    end;
                   implementation
                   uses
                    E41Event, Windows;
                   { Important: Methods and properties of objects in VCL or CLX can only be used
                    in a method called using Synchronize, for example,
                      Synchronize(UpdateCaption);
                    and UpdateCaption could look like,
                     procedure TProcessEvent.UpdateCaption;
                      Form1.Caption := 'Updated in a thread';
                     end; }
```

```
{ TProcessEvent }
                   // Imprementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
                   constructor TProcessEvent.Create(Value: Integer);
                   begin
                     Index := Value;
                     inherited Create(False);
                   end;
                   procedure TProcessEvent.Execute;
                     Status: TWaitResult;
                   begin
                     while (not Terminated) do begin
                      E41EvDemoForm.PrintEvent(Index, 'Esperando Evento');
                      Status := EventMain.WaitFor(INFINITE);
                      // Substitua esta instrução por um Sleep(2000) e efetue o reset manualmente
                      //if (ManAutState = TRUE) // Evento Manual: Reset
                      // then EventMain.ResetEvent;
                      E41EvDemoForm.PrintEvent(Index, 'Evento Recebido');
                      if (ManAutState = TRUE) then Sleep(2000);
                     end:
                     TTerminated[Index]:= True;
                   end; // TProcessEvent.Execute
                   end.
                   Aproveitamos para criar a versão Delphi do procedimento CheckForError, muito
                   útil para diagnosticar problemas em nossas aplicações.
Check Error.pas
                   unit CheckError;
                   interface
                   uses
                    Windows, SysUtils, Forms, Dialogs;
                   procedure CheckForError;
                   implementation
                   procedure CheckForError;
                    ErrorCode: DWORD;
                    LineNumber: Integer; // Ainda não sei como obter
                    FileName: string;
                    ErrorMsg: string;
                    OutMessage: string;
```

<sup>26</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
begin
 ErrorCode := GetLastError(); //FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER
 if (ErrorCode <> 0) then
 begin
  LineNumber := 0;
                    // Get Line Number: descobrir propriedade
  // Nome da aplicação (Application.Title) ou do executável (ExeName)
  // e não nome do arquivo
  FileName := Application.ExeName;
  SetLength(ErrorMsg, 256);
  FormatMessage(FORMAT MESSAGE FROM SYSTEM,
              nil.
              ErrorCode,
              LOCALE_USER_DEFAULT, //LANG_NEUTRAL,
              PChar(ErrorMsg), // Buffer de Mensagem
              Length(ErrorMsg),
              nil);
  SetLength(ErrorMsg, StrLen(PChar(ErrorMsg)));
  while (Length(ErrorMsg) > 0) and
     (ErrorMsg[Length(ErrorMsg)] in [#10, #13]) do
   SetLength(ErrorMsg, Length(ErrorMsg) - 1);
  // Show Message é uma chamada simplificada de MessageDlg
// ShowMessage('Erro: ' + IntToStr(ErrorCode) + ': ' + ErrorMsg);
  OutMessage := Format(
     'Erro: %4d'#13 +
     'Aplicação: %20s'#13 +
     'Linha: %3d'#13 +
     'Descr: %30s',
     [ErrorCode,
      FileName.
      LineNumber,
      ErrorMsg]);
  MessageDlg(OutMessage, mtCustom, [mbOk], 0);
end; // CheckForError
end.
```

O programa E41Event2 utiliza um evento especial para notificar as threads aguardando evento que elas devem terminar. As threads espera por um dos dois eventos através da instrução WaitForMultipleObjects da API. Este programa é muito mais eficiente que o anterior.

```
Trecho de ProcessEvent2
```

```
constructor TProcessEvent.Create(Value: Integer);
begin
Index := Value;
```

```
inherited Create(False);
end:
procedure TProcessEvent.Execute;
 Handles: array[0..1] of THandle;
 Return: DWORD;
 Abort: Boolean:
begin
 Abort := False:
 Handles[0] := EventMain.Handle:
 Handles[1] := EventKillThreads.Handle;
   E41EvDemoForm.PrintEvent(Index, 'Esperando Evento');
   Return := WaitForMultipleObjects(2, @Handles, False, INFINITE);
   Case (Return) of
    WAIT_OBJECT_0: // Recebeu Evento
      begin
        E41EvDemoForm.PrintEvent(Index, 'Evento Recebido');
        // Substitua esta instrução por um Sleep(2000) e
        // efetue o reset manualmente
        // if (ManAutState = TRUE) // Evento Manual: Reset
        // then EventMain.ResetEvent;
        if (ManAutState = TRUE) then Sleep(2000);
      end:
    WAIT OBJECT 0 + 1: // Pedido de morte das threads
      begin
        E41EvDemoForm.PrintEvent(Index, 'Thread Terminando');
        Abort := True;
        TTerminated[Index]:= True;
      end
   end; // case
 until Abort:
end: // TProcessEvent.Execute
end.
```

# Semáforos

Neste exemplo, o problema da corrida de fórmula 1 é resolvido utilizando semáforos. Cada Listbox representa um box de fórmula 1 com diversos carros, gerados aleatoriamente, querendo entrar na pista. Apenas um carro de cada equipe pode entrar na pista de cada vez. No máximo quatro carros podem estar simultaneamente na pista.




Figura 5: Demonstração do uso de semáforos

Exemplo 7: Uso de semáforos: E41Semaphore.pas

unit E41Semaphore;

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Car, CheckError;

#### type

TTreinoF1 = class(TForm)
ListBox5: TListBox;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
ListBox3: TListBox;
ListBox4: TListBox;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
ButtonStart: TButton;

```
procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure ButtonStartClick(Sender: TObject);
 private
  // Deve ser um membro privado do form para ser apagado quando o programa termina.
  MasterThread: TMaster;
 public
 end;
const
 MaxCarrosPista = 4;
 MaxCars = 12;
 NumBoxes = 4;
var
 TreinoF1: TTreinoF1;
 hBox: array[1..NumBoxes] of Thandle;
 ListBoxes: array[1..5] of TListBox;
 hPista: Thandle;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TTreinoF1.FormCreate(Sender: TObject);
var i: Integer;
begin
 ListBoxes[1]:= ListBox1;
 ListBoxes[2]:= ListBox2;
 ListBoxes[3]:= ListBox3;
 ListBoxes[4]:= ListBox4;
 ListBoxes[5]:= ListBox5;
 Randomize:
 // Cria Semáforo para contar carros na pista
 hPista := CreateSemaphore(nil, MaxCarrosPista, MaxCarrosPista,
           'SemContCarrosPista');
 CheckForError;
 // Cria Mutexes para simular funcionamento dos boxes
 for i:=1 to NumBoxes do
 begin
   hBox[i]:= CreateMutex(nil, False, nil);
   CheckForError;
 end:
end; // Form Create
procedure TTreinoF1.ButtonStartClick(Sender: TObject);
 SetLastError(0); // Limpa erro se porventura existente
```

<sup>30</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
if Assigned(MasterThread) then // Se o handle já existe: libera
                      MasterThread.Free;
                     MasterThread:=TMaster.Create(False);
                     CheckForError;
                   end;
                   end.
Car.pas
                   unit Car;
                   interface
                   uses
                     Classes, Windows, SysUtils, Dialogs, CheckError;
                   type
                     TMaster = class(TThread)
                     private
                     protected
                      procedure Execute; override;
                     public
                     end;
                   type
                     TCar = class(TThread)
                     protected
                      Index: Integer;
                      Equipe: Integer;
                      Car: Integer;
                      procedure Execute; override;
                     public
                      constructor Create (Value: Integer);
                      procedure PrintEvent(Janela: Integer; Str:string);
                      procedure ClearEvent(Janela:Integer; Car: Integer; Equipe: Integer);
                     end;
                   implementation
                   uses E41Semaphore;
                   { TCar }
                   procedure TCar.PrintEvent(Janela: Integer; Str:string);
                   begin
                     case (Janela) of
                       1..5: with ListBoxes[Janela] do
                            Canvas.Lock;
                            Items.Add(Str);
```

```
Canvas. Unlock;
       end:
    else MessageDlg('PrintEvent: Index '+ IntToStr(Janela) + 'Desconhecido',
        mtCustom, [mbOk], 0);
  end; // case
end; // PrintEvent
procedure TCar.ClearEvent(Janela:Integer; Car: Integer; Equipe: Integer);
 Texto: string;
 i: Integer;
 Index: Integer;
begin
  Index := -1; // Flag não encontrado
  case (Janela) of
   1..4: Texto := Format('Carro %2.2d', [Car]);
     5: Texto := Format('Carro %2.2d Equipe %2.2d', [Car, Equipe]);
   else MessageDlg('ClearEvent: Index '+ IntToStr(Janela) + 'Desconhecido',
mtCustom, [mbOk], 0);
  end; // case
  with ListBoxes[Janela] do
  begin
    Canvas.Lock;
    for i:=0 to (Items.count - 1) do
    if Items[i] = Texto then
    begin
      Index:=i;
      break;
    end; // if
    if (index > -1) then Items.Delete(Index);
    Canvas. Unlock;
  end:
end; // ClearEvent
procedure TMaster.Execute;
var Cars: array[1..MaxCars] of Tcar;
  Equipe: Integer;
  i: Integer;
begin
 // Cria Threads
 for i:=1 to MaxCars do
 begin
   Equipe := 1 + Random(MaxCarrosPista); // Equipe: 1 a 4
   Cars[i]:=Tcar.Create(i + 256 * Equipe);
   CheckForError:
 end; // for
 TreinoF1.ButtonStart.Enabled := False;
 // Espera threads terminarem
 // Não funciona se colocada na GUI thread porque quem atualiza o ListBox é a thread principal
```

```
for i:=1 to MaxCars do
 begin
   Cars[i].WaitFor;
   Cars[i].Free;
 end; // for
 TreinoF1.ButtonStart.Enabled := True;
end: // Tmaster.execute
// Implementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
constructor TCar.Create(Value: Integer);
begin
 Index := Value;
 Equipe := Value div 256;
 Car := Value mod 256;
 inherited Create(False):
end; // Tcar.create
procedure TCar.Execute;
var Volta: Integer;
begin
 for Volta:=1 to 4 do // Dê 4 voltas na pista
   PrintEvent(Equipe, Format('Carro %2.2d', [Car]));
                     // Espera um certo tempo no Box
   WaitForSingleObject(hBox[Equipe], INFINITE);
   WaitForSingleObject(hPista, INFINITE);
   ClearEvent(Equipe, Car, Equipe);
   PrintEvent(5, Format('Carro %2.2d Equipe %2.2d', [Car, Equipe]));
   Sleep(10*(Random(200)));
                                   // corre durante certo tempo
   ReleaseSemaphore(hPista, 1, nil);
   ReleaseMutex(hBox[Equipe]);
   ClearEvent(5, Car, Equipe);
 end
end; // Tcar.execute
end.
```

O procedimento Tcar.PrintEvent escreve no listbox sem dificuldades. Observe que para tirar as mensagens do listbox o recurso encontrado foi reconstruir o string, e procurar por ele no listbox, encontrá-lo, e deletá-lo (**procedure** Tcar.ClearEvent).

O principal ponto a ser observado neste exemplo é a necessidade de se criar a classe Tmaster para criar os objetos da classe Tcar. Uma instância de Tmaster é criada, a qual por usa vez, cria como variável local 12 instâncias de Tcar e fica aguardando pelo término das threads. Quando todas as threads terminam, MasterThread também termina. Um método da thread principal não poderia ficar à espera do término das threads da classe Tcar, porque isto bloquearia a GUI thread e a impediria de processar as mensagens emitidas por Tcar, pedindo para escrever mensagens nas ListBoxes.

# Melhorando o código: Uso de exceções:

Pode-se melhorar o código anterior utilizando-se exceções. Todas as classes do Delphi, que implementam funções da API geram exceções, o que possibilita tratar os erros sem verificar o retorno das funções, como fizemos com o procedimento CheckForError.

#### Exemplo:

```
...

except

on EZeroDivide do HandleZeroDivide;
on EOverflow do HandleOverflow;
on EMathError do HandleMathError;
else
HandleAllOthers;
end;
```

O código a seguir mostra o mesmo problema resolvido utilizando-se este conceito. Apenas o código alterado é mostrado.

#### Unit E41Semaphore

```
unit E41Semaphore;
***
type
 private
    // Deve ser um membro privado do form para ser apagado quando o programa termina
    MasterThread: TMaster;
    procedure OnMasterThreadTerminate(Sender: TObject);
 public
 end;
***
procedure TTreinoF1.ButtonStartClick(Sender: TObject);
begin
   if Assigned(MasterThread) then // Se o handle já existe: libera
   MasterThread.Free;
  // As classes do Delphi que implementam funções da API
  // retornam os erros como exceções
  try
```

<sup>34</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
// O botão de iniciar fica desabilitado enquanto as threads estiverem executando
                        ButtonStart.Enabled := False;
                        MasterThread:=TMaster.Create(True);
                        // Cria suspensa para atribuir uma propriedade da classe
                        // Define um evento sem parâmetro a ser chamado quando thread terminar.
                        MasterThread.OnTerminate := OnMasterThreadTerminate;
                        MasterThread.Resume; // inicia a execução
                        // se a construtora da thread gerou um erro, o botão deve ser habilitado manualmente
                        ButtonStart.Enabled := True;
                        raise; // retorna o erro ao usuário
                     end;
                    end;
                    procedure TTreinoF1.OnMasterThreadTerminate(Sender: TObject);
                      // Este método é chamado no contexto da thread primária quando a
                      // MasterThread termina sua execução.
                      ButtonStart.Enabled := True;
                    end:
                    end.
Unit car
                    unit Car:
                    ***
                    type
                     TCar = class(TThread)
                     protected
                         Index: Integer;
                         Equipe: Integer;
                         Car: Integer;
                         procedure Execute; override;
                     public
                         constructor Create (Value: Integer);
                         procedure PrintEvent(Janela: Integer; Str:string);
                         procedure ClearEvent(Janela:Integer; Car: Integer; Equipe: Integer);
                     end;
                    ***
                    procedure TMaster.Execute;
                    var Cars: array[1..MaxCars] of Tcar;
                       Equipe: Integer;
                       i: Integer;
                    begin
                     // Cria Threads
                     for i:=1 to MaxCars do
                      begin
```

```
Equipe := 1 + Random(MaxCarrosPista); // Equipe: 1 a 4

try

Cars[i]:=Tcar.Create(i + 256 * Equipe);
except
on E: Exception do
ShowMessage(Format('TMaster.Execute: Erro ao criar thread de carro. %s', [E.Message]));
end; // try / except
end; // for
// Espera threads terminarem
// Não funciona se colocada na GUI thread porque quem atualiza o ListBox é a thread principal
for i:=1 to MaxCars do
begin
Cars[i].WaitFor;
Cars[i].Free;
end; // for
end; // Tmaster.execute
```

## **Timers**

O timer mais básco para uso em Delphi é um componente da classe TTimer. Este componente serve para ativar um procedimento a um intervalo de tempo estipulado.

Para instanciar um componente da classe da TTimer basta arrastar o ícone com forma de relógio da aba System para o form do Delphi.




Figura 6: Inserindo um relógio em uma aplicação

Na janela de definição de eventos devemos definir o evento OnTimer. As principais propriedades de um objeto TTimer são **Interval** que fornece o período do relógio em milisegundos e **Enabled** que serve para habilitar e desabilitar o relógio.



Figura 7: Uso do timer da classe Ttimer

```
Exemplo de uso do objeto TTimer:
                  unit E41Timer;
                  interface
                  uses
                  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
                  StdCtrls, ExtCtrls, Menus;
                  type
                   TForm1 = class(TForm)
                     Timer1: TTimer;
                     Button1: TButton:
                     procedure Timer1Timeout(Sender: TObject);
                     procedure FormCreate(Sender: TObject);
                     procedure BtnClick(Sender: TObject);
                   private
                     Ticks: LongInt;
                   public
                   end;
                  var
                   Form1: TForm1;
                  implementation
                  {$R *.DFM}
                  procedure TForm1.Timer1Timeout(Sender: TObject);
                  begin
                    Inc(Ticks);
                    Caption := Format ('Timer: %d.%d segundos', [Ticks div 10, Ticks mod 10]);
                  end;
                  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
                    Timer1.Interval := 100; // 100 ms
                    Timer1.Enabled := True;
                  procedure TForm1.BtnClick(Sender: TObject);
                  begin
                    Timer1.Enabled := not(Timer1.Enabled);
                    if (Timer1.Enabled)
                     then Button1.Caption := 'Disable Clock'
                     else Button1.Caption := 'Enable Clock';
                  end;
```

end.

### Waitable Timers

Dos timers definidos na interface Win 32 nós iremos demonstrar apenas o uso de Waitable timers. Como estes timers estão disponíveis em todos os sistemas operacionais Windows à partir do 98, esta é uma solução bastante geral.




Figura 8: Waitable timers: janela da aplicação

O aplicativo cria um timer. O timer é programado para gerar um evento de temporização a cada segundo. Uma thread de serviço fica à espera deste evento e escreve o valor de um contador de eventos na tela.

```
// Demonstração do uso de Waitable Timers em Delphi
//
// Autor: Constantino Seixas Filho Data: 09/02/2002
//
// Comentários: Programa um timer multimídia para gerar um evento de
// temporização periodicamente a cada 1s. A thread UpdateThread
// fica a espera do evento através de WaitForSingleObject e
// imprime o valor do contador de eventos.
// Este contador pode ser resetado ou parado através da interface.
```

# unit E41WaitableTimers;

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, UpdateThread, SyncObjs;

#### type

TForm1 = **class**(TForm) Label1: TLabel; btnResetTimer: TButton;

<sup>38</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
btnStopTimer: TButton;
  btnStartTimer: TButton;
  StaticText1: TStaticText;
  Edit1: TEdit;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure btnResetTimerClick(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure btnStopTimerClick(Sender: TObject);
  procedure btnStartTimerClick(Sender: TObject);
 private
  UpdateThread: TUpdateThread;
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
Implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 Preset: TLargeInteger; // LARGE_INTEGER Preset;
 // Define uma constante para acelerar cálculo do atraso e período
 nMultiplicadorParaMs: Integer = 10000;
begin
 Form1.Edit1.Text:= IntToStr(Count);
 // cria thread para esperar pelo timer e começa a executar imediatamente
 UpdateThread := TUpdateThread.Create(False);
  // Cria timer com reset automático
 hTimer := CreateWaitableTimer(nil, FALSE, 'MyTimer');
 // Programa o temporizador para que a primeira sinalização ocorra 2s
 // depois de SetWaitableTimer
 // Use - para tempo relativo
 Preset(*.QuadPart*) := -(1000 * nMultiplicadorParaMs);
 // Dispara timer
 SetWaitableTimer(hTimer, Preset, 1000, nil, nil, FALSE);
 CS:= TcriticalSection.Create:
end:
procedure TForm1.btnResetTimerClick(Sender: TObject);
begin
 CS.Enter;
 Count := 0;
```

```
Form1.Edit1.Text:= IntToStr(Count);
                    CS.Leave;
                   end:
                   procedure TForm1.btnStopTimerClick(Sender: TObject);
                   begin
                     CS.Enter:
                     EnableTimer := False;
                     btnStopTimer.Enabled := False;
                     btnStartTimer.Enabled := True;
                     CS.Leave:
                   end:
                   procedure TForm1.btnStartTimerClick(Sender: TObject);
                   begin
                     CS.Enter;
                     EnableTimer := True;
                     btnStopTimer.Enabled := True;
                     btnStartTimer.Enabled := False;
                     CS.Leave
                   end;
                   procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
                     CloseHandle(hTimer);
                     CS.Free;
                   end:
                  end.
Unit UpdateThread
                   unit UpdateThread;
                   interface
                    Windows, Classes, SysUtils, SyncObjs;
                    TUpdateThread = class(TThread)
                    private
                     { Private declarations }
                    protected
                     procedure Execute; override;
                    end:
                   var
                    hTimer: THandle;
                    Count: Integer = 0;
                    EnableTimer: Bool = True;
```

<sup>40</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
CS: TCriticalSection;
```

## implementation

```
uses E41WaitableTimers;
procedure TUpdateThread.Execute;
var
 i: Integer;
begin
 for i:=1 to 100 do
 begin
    WaitForSingleObject(hTimer, INFINITE);
    CS.Enter;
    if (EnableTimer)
    then begin
         Form1.Edit1.Text:= IntToStr(Count);
         Count := Count + 1;
      end:
    CS.Leave;
 end:
end:
end.
```

# Uso de Mensagens Assíncronas

O uso de mensagens assíncronas constitui a primeira forma de comunicação entre aplicativos em ambiente Windows. Por esta forma de comunicação uma thread coloca uma mensagem na fila de mensagens de outra thread. O envio da mensagem é feito utilizando a mensagem PostMessage, ou PostThreadMessage que será a instrução que iremos utilizar. A outra tarefa recebe e retira a mensagem da fila através da instrução PeekMesage (assíncrona) ou GetMessage (síncrona). Apenas GUI threads possuem uma fila de mensagens associada. A thread de trabalho pode entretanto obter uma fila de mensagens através do uso da instrução:

PeekMessage(Mensagem, 0, 0, 0, PM NOREMOVE);

Como foi visto no curso de programação multithreading em C++, o identificador de mensagem WM\_APP deverá ser usado para identificar a mensagem.

No próximo exemplo um programa cria duas threads. A primeira permite a entrada de strings através de duas caixas de edição e os envia para a thread servidora, quando um botão é acionado. A thread servidora exibe o **string** recebido em um listbox.




Figura 9: Janela do aplicativo PostMessage

PostMessage

#### BOOL PostThreadMessage(

```
IdThread: DWORD; // Identificador da thread

Msg: UINT; // Mensagem a ser enviada: WM_USER; WM_APP.

WParam: WPARAM; // Primeiro parâmetro da mensagem

LParam: LPARAM; // Segundo parâmetro da mensagem

);
```

### Retorno da função:

Status	Interpretação
<>0	Sucesso
0	Erro; Use GetLastError para identificar a causa do erro.

```
Exemplo: Cliente- GUI thread
```

```
//
// Demonstração do uso de PostThreadMessage em Delphi
//
// Autor: Constantino Seixas Filho Data: 09/04/2002
//
// Comentários: A função execute da working thread cria uma fila de mensagens
```

<sup>42</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
//
         através da função PeekMessage e trata todas as mensagens
         recebidas diretamente.
//
//
         Neste exemplo strings são enviados diretamente.
//
unit E61PostMsg;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, PostMsgServer, SyncObjs;
type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  lstListBox1: TListBox;
  Edit1: TEdit:
  Edit2: TEdit;
  btnSendMsg1: TButton;
  btnSendMsg2: TButton;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel:
  procedure btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
  procedure btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Exit(Sender: TObject);
  procedure Edit2Click(Sender: TObject);
  procedure Edit2Exit(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  ServerThread: TServerThread;
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
 Strings: array[1..2] of string;
 MasterUp: TEvent; // Sinaliza quando Server estiver pronto
 MyCs: TCriticalSection;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
 Strings[1] := ";
```

```
MyCs.Enter;
 Edit1.Text:= Strings[1];
 MyCS.Leave;
end;
procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
begin
 Strings[1] := Edit1.Text;
end;
procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);
begin
 Strings[2] := ";
 MyCS.Enter;
 Edit2.Text:= Strings[2];
 MyCS.Leave;
end;
procedure TForm1.Edit2Exit(Sender: TObject);
begin
 Strings[2] := Edit2.Text;
end:
procedure TForm1.btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
begin
 // Envia Mensagem
 PostThreadMessage(ServerThread.ThreadID,WM_APP,Wparam(Strings[1]),0);
 // ShowMessage('MsgSent='+ Msg); // Ative para ver tamanho da mensagem
end;
procedure TForm1.btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
begin
 // Envia Mensagem
 PostThreadMessage(ServerThread.ThreadID,WM_APP,Wparam(Strings[2]),0);
 // ShowMessage('MsgSent='+ Msg); // Ative para ver tamanho da mensagem
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 MasterUp := TEvent.Create(nil, True, FALSE, 'MasterUp'); // Reset Manual
 MyCS := TCriticalSection.Create;
 // Cria thread servidora e começa a executar
 ServerThread := TServerThread.Create(False);
 MasterUp.WaitFor(INFINITE); // Espera Servidor estar pronto
end:
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 MasterUp.Free;
 MyCS.Free;
```

<sup>44</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
// Pede para thread terminar e espera término da thread
                    PostThreadMessage(ServerThread.ThreadID, WM_QUIT, 0, 0);
                    ServerThread.WaitFor;
                  end:
                  end.
Servidor: Working Thread
                  unit PostMsgServer;
                  interface
                  uses
                   Classes, Windows, SyncObjs, SysUtils, QDialogs, Messages;
                  type
                   TServerThread = class(TThread)
                   private
                     { Private declarations }
                   protected
                    procedure Execute; override;
                   end;
                  implementation
                  uses
                   E61PostMsg;
                  procedure TServerThread.Execute;
                  const
                    MaxMsgSize: Integer = 40;
                    MsgBuffer: string;
                    Mensagem: TMSG;
                  begin
                    // Cria fila de mensagens, mesmo não sendo GUI Thread
                    PeekMessage(Mensagem, 0, 0, WM_APP, PM_NOREMOVE);
                    MasterUp.SetEvent; // Avisa que servidor está pronto
                    while not Terminated do
                    begin
                     GetMessage(Mensagem, 0, 0, WM_APP + 5);
                     if (Mensagem.message = WM_APP)
                     then begin
                         MsgBuffer := Pchar(Mensagem.wParam);
                         // Exibe Mensagem
                         MyCS.Enter;
                         Form1.lstListBox1.Items.Add(MsgBuffer);
                          MyCS.Leave;
                        end
```

Esta solução peca por um inconveniente. É quase que uma transcrição do programa construído em C++ para Delphi. A linguagem Delphi possui uma diretiva de mais alto nível que define um *handler* para mensagens Windows criadas pelo usuário. A chamada do cliente é exatamente a mesma. Uma mensagem do tipo WM\_APP + n ou WM\_USER + n é enviada através da diretiva PostThreadMessage. Do lado do servidor um handler para a mensagem deve ser definido em qualquer componente Delphi que receba a mensagem, no nosso caso o objeto thread.

```
const
    TH_MSG = WM_APP + 1;
type
    TMyComponent = class(...)
    ...
    private
        procedure HandleMessage(var Message: TMessage); message TH_MSG;
    public
    end;

procedure TMyComponent.HandleMessage(var msg: TMessage);
begin
end;
```

Uma segunda solução para este problema será agora mostrada. Nesta solução as mensagens são formatadas na forma de estruturas (records) para ilustrar como definir mensagens heterogêneas em Delphi. Observe no exemplo do servidor que um loop de despacho de mensagens teve que ser construído na procedure TServerThread. Execute. Não seria necessária a construção deste loop de mensagem caso a thread de destino para a mensagem fosse uma GUI thread.

```
Exemplo: Cliente- GUI thread

// Demonstração do uso de PostThreadMessage em Delphi

//

// Versão 2: Uso de Records

//

// Autor: Constantino Seixas Filho Data: 21/05/2002

//

// Comentários: A função execute da working thread cria uma fila de mensagens

// através da função PeekMessage e despacha as mensagens WM_APP

// recebidas para uma função dedicada.
```

<sup>46</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
//
         Neste exemplo é criado um record contendo os membros da mensagem
//
         a ser enviada.
//
unit E61PostMsg2;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, PostMsgServer2, SyncObjs;
type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  lstListBox1: TListBox;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit:
  btnSendMsg1: TButton;
  btnSendMsg2: TButton;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel:
  procedure btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
  procedure btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Exit(Sender: TObject);
  procedure Edit2Click(Sender: TObject);
  procedure Edit2Exit(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  ServerThread: TServerThread;
  Strings: array[1..2] of string;
 public
  { Public declarations }
 end;
 PStdMsg = ^StdMsg;
 StdMsg = record
   MyStr: string;
   Length: Integer;
 end:
var
 Form1: TForm1:
 MasterUp: TEvent; // Sinaliza quando Server estiver pronto
 MyCs: TCriticalSection;
```

#### implementation

```
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
 Strings[1] := ";
 MyCs.Enter;
 Edit1.Text:= Strings[1];
 MyCS.Leave;
end;
procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
begin
 Strings[1] := Edit1.Text;
end;
procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);
begin
 Strings[2] := ";
 MyCS.Enter;
 Edit2.Text:= Strings[2];
 MyCS.Leave;
end:
procedure TForm1.Edit2Exit(Sender: TObject);
begin
 Strings[2] := Edit2.Text;
end:
procedure TForm1.btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
var
 P: PStdMsg;
begin
 new(P);
 P^.MyStr:= Strings[1];
 P^.Length:= Length(Strings[1]);
 // Envia Mensagem
 PostThreadMessage(ServerThread.ThreadID, WM APP, Wparam(P), 0);
 // ShowMessage('MsgSent= '+ P^.MyStr); // Ative para ver mensagem
end;
procedure TForm1.btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
var
 P: PStdMsg;
begin
 new(P);
 P^.MyStr:= Strings[2];
 P^.Length:= Length(Strings[2]);
 // Envia Mensagem
 PostThreadMessage(ServerThread.ThreadID, WM APP, Wparam(P), 0);
 // ShowMessage('MsgSent= '+ P^.MyStr); // Ative para ver mensagem
```

```
end;
                  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
                  begin
                    MasterUp := TEvent.Create(nil, True, FALSE, 'MasterUp'); // Reset Manual
                    MyCS := TCriticalSection.Create;
                    // Cria thread servidora e começa a executar
                    ServerThread := TServerThread.Create(False);
                    MasterUp.WaitFor(INFINITE); // Espera Servidor estar pronto
                  end:
                  procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
                  begin
                    MasterUp.Free;
                    MyCS.Free;
                    PostThreadMessage(ServerThread.ThreadID, WM_QUIT, 0, 0);
                    // Pede para thread terminar
                    ServerThread.WaitFor;
                  end:
                  end.
Exemplo Servidor
                  unit PostMsgServer2;
                  interface
                  uses
                    Classes, Windows, SyncObjs, SysUtils, QDialogs, Messages, Forms;
                    TServerThread = class(TThread)
                    private
                     { Private declarations }
                    protected
                     procedure Execute; override;
                     procedure WMApp(var msg: TMessage); message WM_APP;
                    end:
                  implementation
                  uses
                    E61PostMsg2;
                  procedure TServerThread.Execute;
                  var
                    Msg: TMsg;
                    DMsg: TMessage;
```

```
begin
 // Cria fila de mensagens, mesmo não sendo GUI Thread
 PeekMessage(Msg, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE);
 MasterUp.SetEvent;
                          // Servidor está pronto
 while not Terminated do begin
  if GetMessage(Msg, 0, 0, WM_APP + 5)
  then begin
   DMsg.Msg:=Msg.message;
   DMsg.wParam:=Msg.wParam;
   DMsg.lParam:=Msg.lParam;
    DMsg.Result:=0;
   Dispatch(DMsg);
  end
  else ExitThread(0);
                          // WM_QUIT foi recebido: termina thread
 end;
end:
procedure TServerThread.WMApp(var msg: TMessage);
const
 MaxMsgSize: Integer = 40;
 MsgBuffer: string;
 P: PStdMsg;
begin
 P := PStdMsg(msg.wParam);
 MsgBuffer := P^.MyStr;
 Dispose(P); // Libera memória alocada
 // Exibe Mensagem
 MyCS.Enter;
 Form1.lstListBox1.Items.Add(MsgBuffer);
 MyCS.Leave;
end:
end.
```

# Uso de Memória Compartilhada

Ao invés de alocar uma memória global externa a vários processos e passar apontadores para que threads nestes processos possam manipular os dados, os sistema operacionais modernos utilizam um recursos de mais alto nível para implementar o compartilhamento de memória. Nos S.O. POSIX, um objeto de memória global nomeado é criado, e porções desta memória podem ser mapeados para os espaços de endereçamento locais de cada processo, criando visões da memória comum. Toda modificação na memória comum, é refletida nas visões e toda alteração em uma visão reflete-se na memória comum.

No Windows NT este mecanismo é ainda mais poderoso. O WNT mapeia um arquivo ou parte de um arquivo num objeto nomeado do tipo Section e depois permite que visões (*views*) para esta memória global (Section) sejam criadas dentro do espaço de endereçamento de cada processo.

### Memória virtual do processo 1




Figura 10 - Mapeamento de arquivo em memória

Este processo é feito em dois passos:

Primeiro mapeamos o arquivo em memória, usando a função *CreateFileMapping()*. Depois criamos visões da memória compartilhada para as memórias locais utilizando a função *MapViewOfFile()*.

Na função *CreateFileMapping()* devemos passar como parâmetro, o handle para o arquivo a ser mapeado. Este arquivo deverá ter sido aberto com acesso exclusivo, para evitar que outros processos o utilizem enquando estiver mapeado. Quando queremos apenas utilizar a memória compartilhada sem mapeamento de um arquivo físico, devemos fazer hFile = (HANDLE) 0xFFFFFFF. O sistema operacional reservará uma área de trabalho no *paging file* ao invés de um arquivo físico fornecido pelo usuário. O *paging file* é o arquivo de paginação para qual o sistema operacional transfere todas as páginas virtuais de memória quando as remove da memória física.

### function CreateFileMapping(

hFile: THandle,	// Handle do arquivo a ser mapeado 0xFFFFFFF – paging file
lpFileMappingAttributes: PSecurityAttributes,	// Apontador para atributos de segurança
FlProtect: PChar,	// Tipo de acesso
dwMaximumSizeHigh: PChar,	// Tamanho do objeto – palavra mais significativa.
dwMaximumSizeLow: PChar,	<ul><li>// Tamanho do objeto – palavra menos significativa.</li><li>Se ambos forem 0 a section terá o mesmo tamanho do arquivo.</li></ul>
lpName: PChar	// Nome do objeto de arquivo mapeado.
): THandle; stdcall;;	

# Comentários sobre os parâmetros:

flProtect

Proteção desejada para a visão do arquivo quando o arquivo é mapeado:

**PAGE\_READONLY**: Dá direito de leitura apenas. O arquivo deve ter sido criado com atributo GENERIC\_READ.

**PAGE\_READWRITE**: Dá direito de leitura e escrita. O arquivo deve ter sido criado com atributos GENERIC\_READ e GENERIC\_WRITE.

**PAGE\_WRITECOPY**: Dá direito de cópia na escrita da section. O arquivo deve ter atributos de leitura e escrita.

**SEC\_NOCACHE**: Todas as páginas da section serão não cacheáveis.

**SEC\_IMAGE**: a seção do disco é um arquivo executável.

### Retorno da função:

Status	Interpretação
Handle válido	Sucesso.
	GetLastError() retorna ERROR_ALREADY_EXISTS se o objeto já existir e retorna um handle válido para o objeto já

	existente. O tamanho será o especificado na criação original.
NULL	Falha

Para utilizar um objeto de arquivo mapeado, criado por outro processo, uma thread deverá usar a função *OpenFileMapping():* 

## OpenFileMapping

### function OpenFileMapping(

dwDesiredAccess: DWORD, // Tipo de acesso:
FILE\_MAP\_READ: leitura apenas
FILE\_MAP\_ALL\_ACCESS: leitura e escrita
bInheritHandle: BOOL, // Indica se o handle será herdável
lpName: PChar // Apontador para o nome do objeto
): THandle; stdcall;;

### Retorno da função:

Handle válido	Sucesso.
NULL	Falha

Uma vez feito o mapeamento e obtido um handle para a seção, devemos mapeá-la no espaço de endereçamento do processo. A função utilizada é *MapViewOfFile()*.

#### MapViewOfFile

### function MapViewOfFile(

hFileMappingObject: THandle,	// Handle para objeto de arquivo mapeado
dwDesiredAccess: DWORD,	// Modo de acesso FILE_MAP_WRITE: escrita e leitura. FILE_MAP_READ: apenas leitura.
dwOffsetHigh: DWORD,	// Offset dentro da seção.
dwOffsetLow: DWORD,	// Offset dentro da seção.
dwNumberOfBytesToMap: DWORD	// Número de bytes a serem mapeados 0: Mapeia todo o arquivo.
): Pointer; stdcall;	

### Retorno da função:

# Status Interpretação

Valor de apontador válido	Sucesso.
NULL	Falha

Após utilizar a memória, devemos eliminar o mapeamento, usando *UnmapViewOfFile()* e fechar o handle para a seção utilizando *CloseHandle()*.

#### UnmapViewOfFile

# function UnmapViewOfFile(

lpBaseAddress: Pointer	// Valor retornado pela função
	Map View Of File().
): BOOL; stdcall;	

### Retorno da função:

# Status Interpretação

!=0	Sucesso.
0	Falha

Antes de apagar o objeto é aconselhável forçar que os dados atualizados sejam salvos no arquivo através da função *FlushViewOfFile()*:

#### FlushViewOfFile

#### function FlushViewOfFile(

const lpBaseAddress: Pointer,	// Valor retornado pela função MapViewOfFile().
dwNumberOfBytesToFlush: DWORD);	<ul><li>// Número de bytes a serem escritos no disco.</li><li>0: Escreve todos os bytes.</li></ul>
): BOOL; stdcall;	

### Retorno da função:

# Status Interpretação

!=0	Sucesso.
0	Falha

<sup>54</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
SharedMem - Programa Principal
                   unit E51SharedMem1;
                   interface
                   uses
                    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
                    Dialogs, StdCtrls, SyncObjs, SMTHread;
                   type
                    TForm1 = class(TForm)
                     Edit1: TEdit;
                     SendBtnA: TButton;
                     Edit2: TEdit:
                     procedure Edit1Change(Sender: TObject);
                     procedure Edit1Click(Sender: TObject);
                     procedure Edit2Change(Sender: TObject);
                     procedure SendBtnAClick(Sender: TObject);
                     procedure FormCreate(Sender: TObject);
                     procedure FormDestroy(Sender: TObject);
                     procedure ShowSharedMem(Str: string);
                    private
                     { Private declarations }
                     ThreadLeitora: TSMThread;
                     procedure MsgHandle(var Message: TMessage); message WM_USER;
                    public
                     { Public declarations }
                    end;
                   var
                    Form1: TForm1;
                    Strings: array[1..2] of string = ('Mystring1','MyString2');
                    EventSend: TEvent:
                    EventRead: TEvent:
                    EventDone: TEvent;
                    hSection: THandle:
                    lpImage: PChar;
                   const
                    MsgSize: Cardinal = 128; // reserva 128 bytes
                   implementation
                   {$R *.dfm}
                   procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
                   begin
                     // Cria Evento com reset automático
                     EventSend := TEvent.Create(nil, False, False, 'EventoSend');
```

EventRead := TEvent.Create(nil, False, False, 'EventoRead');

```
EventDone := TEvent.Create(nil, True, False, 'EventoDone');
  // Evento de reset manual
  hSection:= CreateFileMapping(
              $FFFFFFF,
              nil,
              PAGE_READWRITE, // tipo de acesso
                                     // dwMaximumSizeHigh
              MsgSize,
                                     // dwMaximumSizeLow
              pchar('MEMORIA'));
  // Escolher
  if hSection = 0 then
    raise Exception.Create ('Erro na criação de arquivo mapeado em memoria');
  if hSection = 0 then
  begin
    ShowMessage('CreateFileMapping falhou');
    Application.Terminate;
    exit:
  end:
   lpImage:= MapViewOfFile(
             hSection,
              FILE_MAP_WRITE, // Direitos de acesso: leitura e escrita
                                  // dwOffsetHigh
              0,
                                  // dwOffset Low
              MsgSize);
                                  // Número de bytes a serem mapeados
  if lpImage = nil then
  begin
    CloseHandle(hSection);
    ShowMessage('Não consegui mapear');
    Application. Terminate;
    exit;
  end:
  // Inicializa bloco para zero
  ZeroMemory(lpImage, MsgSize); // FillChar(Destination^, Length, 0);
  ThreadLeitora:=TSMThread.Create(0);
  Edit1.Text:= ";
  Edit2.Text:= ";
end:
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
 Strings[1] := Edit1.Text;
end:
procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
 Strings[1]:= ";
```

```
Edit1.Text:= ";
                   end;
                   procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
                     Strings[2] := Edit1.Text;
                   end:
                   procedure TForm1.SendBtnAClick(Sender: TObject);
                   begin
                     // function lstrcpy(lpString1, lpString2: PChar): PChar; stdcall;
                     lstrcpy(lpImage, PChar(Strings[1])); // Copia dado para memória compartilhada
                     EventSend.SetEvent;
                                                       // Avisa que dado está disponível
                   end;
                   procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
                   begin
                     EventDone.SetEvent:
                                            // Pede término da thread leitora
                     ThreadLeitora.WaitFor; // Espera término da thread leitora
                     if lpImage <> nil
                      then UnmapViewOfFile(lpImage);
                     EventSend.Free:
                     EventRead.Free:
                     CloseHandle(hSection);
                   end;
                   procedure TForm1.ShowSharedMem(Str:string);
                   begin
                     Canvas.Lock;
                     Edit2.Text := Str;
                     Canvas.Unlock:
                   end; // ShowSharedMem
                   procedure TForm1.MsgHandle(var Message: TMessage);
                   begin
                     Beep; Sleep(300); Beep;
                     ShowSharedMem(lpImage);
                     EventRead.ResetEvent; // Limpa o evento dado lido
                   end;
                   end.
Thread SMThread
                   unit SMThread:
                   interface
                     Windows, Classes, SysUtils, Dialogs, Messages;
```

```
type
 TSMThread = class (TThread)
 private
  Index: Integer;
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create (Value: Integer);
 end;
var
 MyStr: string;
implementation
uses
 Graphics, E51SharedMem1;
// Implementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
constructor TSMThread.Create(Value: Integer);
begin
 Index := Value;
 inherited Create(False);
end;
Procedure TSMThread.Execute;
var
  hSection: THandle;
  lpImage: PChar;
  Handles: array[0..1] of THandle;
  Return: DWORD;
begin
  // Poderia enxergar hSection da thread principal. Foi usado Open apenas para
  // exemplificar esta função.
  hSection:= OpenFileMapping(
              FILE_MAP_ALL_ACCESS,
              FALSE.
              pchar('MEMORIA'));
  if hSection = 0 then
    raise Exception.Create ('Erro na criação de arquivo mapeado em memoria');
  lpImage:= MapViewOfFile(
              hSection,
              FILE_MAP_WRITE,
                                          // Direitos de acesso: leitura e escrita
                                   // dwOffsetHigh
              0,
              0,
                                   // dwOffset Low
              MsgSize);
                                   // Número de bytes a serem mapeados
  if lpImage = nil then
      raise Exception.Create ('Erro nomapeamento de memoria');
```

```
Handles[0]:= EventDone.Handle;
  Handles[1]:= EventSend.Handle;
  while (TRUE) do
  begin
    Return := WaitForMultipleObjects(2, @Handles, False, INFINITE);
    // Espera escrever na memória compartilhada
    if (Return = WAIT_OBJECT_0) then break; // Abortar thread
    Beep;
                        // Play bell
    Form1.ShowSharedMem(lpImage); // Mostra dado lido
    EventSend.ResetEvent;
                               // Limpa o evento "dado enviado"
    Sleep(1000);
                           // Da um tempo
    MyStr:= lpImage;
                             // Copia null terminated string para string
    MyStr:= MyStr + ' Modificado pelo Cliente';
    lstrcpy(lpImage, PChar(MyStr)); // Salva na memória compartilhada
    PostMessage(Form1.Handle, WM_USER, 0, 0); // Avisa thread servidora
    EventRead.SetEvent:
                              // Pede para mostrar memória compartilhada
  end:
  CloseHandle(hSection);
  if lpImage <> nil
   then UnmapViewOfFile(lpImage);
end;
end.
```

#### Aplicação SharedMemory

Digite um string na edit box inferior. O string será copiado para a memória compartilhada e a thread secundária será avisada através de um evento. Ela exibirá a mensagem obtida da sua vista da memória no campo superior, modificará o string e avisará a thread primária através de uma mensagem WM\_USER. A thread primária, ao receber a mensagem exibirá a sua vista da memória.




Figura 11 – Janela da Aplicação SharedMemory

### Uso de Mailslots

Mailslots são usados para a comunicação unidirecional entre aplicativos, em um ambiente distribuído. Neste exemplo vamos solucionar o mesmo problema de comunicação mostrado no exemplo anterior. Uma tarefa deverá ler strings definidos pelo usuário e os enviar e outra que os recebe e exibe.




Figura 12: Troca de mensagens entre aplicativos usando Mailslot

Embora Mailslots possam ser usados para comunicar processos diferentes, neste caso está sendo usado na comunicação entre threads. A thread servidora irá criar um Mailslot e ativar um evento avisando que está apta a aceitar mensagens. A thread cliente esperará por este evento e à partir daí passará a enviar mensagens diretamente para o Mailslot através da instrução WriteFile. Como as mensagens podem ter um comprimento variável e estão sendo enviadas como strings, um evento está sendo ativado para avisar ao servidor que a mensagem está disponivel no buffer de recepção. A thread servidora pode então perguntar o tamanho da mensagem recebida e realizar uma leitura síncrona.

As principais funções utilizadas são:

#### Instrução GetMailSlotInfo

Function GetMailSlotInfo(	
HMailslot: THandle,	// Handle para Mailslot
lpMaxMessageSize: Pointer,	// Endereço do buffer contendo o maior

<sup>60</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

// tamanho possível da mensagem.

var lpNextSize: DWORD, // Tamanho da próxima mensagem.

lpMessageCount: Pointer, // Endereço do número de mensagens

lpReadTimeout: Pointer // Endereço de timeout de leitura

): BOOL;

# Retorno da função:

Status	Interpretação
<>0	Sucesso
0	Erro; Use GetLastError para identificar a causa do erro.

#### Instrução ReadFile

# function ReadFile(

hFile: Thandle,	// Handle para arquivo a ser lido
var Buffer: DWORD,	// Buffer de recepção da mensagem
var nNumberOfBytesToRead: DWORD,	// Número de bytes a serem lidos
var lpNumberOfBytesRead: DWORD,	// Número de bytes lidos
lpOverlapped: POverlapped	// Apontador para estrutura Overlapped
): BOOL;	

# Retorno da função:

Status	Interpretação
<>0	Sucesso
0	Erro; Use GetLastError para identificar a causa do erro.

### Instrução WriteFile

# function WriteFile(

hFile: Thandle,	// Handle para arquivo a ser escrito
const Buffer,	// Buffer com dados a serem transmitidos
nNumberOfBytesToWrite: DWORD,	// Número de bytes a serem escritos
var lpNumberOfBytesWritten: DWORD,	// Número de bytes escritos
lpOverlapped: POverlapped	// Apontador para estrutura Overlapped

```
): BOOL;
```

#### Retorno da função:

Status	Interpretação
<>0	Sucesso
0	Erro; Use GetLastError para identificar a causa do erro.

Observe que o buffer é passado como um *const parameter*, isto é o seu conteúdo não pode ser modificado pela rotina WriteFile, nem ele poderia ser passado como um *var parameter* para outra rotina dentro do corpo de WriteFile.

```
Mailslot: Programa principal
```

```
// Demonstração do uso de Mailslots em Delphi
//
// Autor: Constantino Seixas Filho Data: 07/03/2002
//
// Comentários: O programa servidor irá criar um Mailslot e ficar à espera de
// mensagens. O programa cliente formata mensagens e as envia para
// o Mailslot designado.
//
unit E61Mailslot;
```

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, MailslotServer, SyncObjs;

#### type

```
TForm1 = class(TForm)
 Label1: TLabel;
 lstListBox1: TListBox;
 Edit1: TEdit:
 Edit2: TEdit;
 btnSendMsg1: TButton;
 btnSendMsg2: TButton;
 Label2: TLabel;
 Label3: TLabel:
 procedure btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
 procedure btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
 procedure Edit1Click(Sender: TObject);
 procedure Edit1Exit(Sender: TObject);
 procedure Edit2Click(Sender: TObject);
 procedure Edit2Exit(Sender: TObject);
 procedure FormCreate(Sender: TObject);
 procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
private
 ServerThread: TServerThread;
```

<sup>62</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
public
  { Public declarations }
 end:
var
 Form1: TForm1;
 Strings: array[1..2] of string = ('Mystring1','MyString2');
 DataSentEvent: TEvent; // Sinaliza que mensagem foi colocada no Mailslot
                        // Sinaliza quando Mailslot for criado
 MasterUp: TEvent;
 MyCs: TCriticalSection;
 hMailslot: THandle; // Handle do servidor para Mailslot
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
 Strings[1] := ";
 MyCs.Enter;
 Edit1.Text:= Strings[1];
 MyCS.Leave;
end:
procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
begin
 Strings[1] := Edit1.Text;
end:
procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);
begin
 Strings[2] := ";
 MyCS.Enter;
 Edit2.Text:= Strings[2];
 MyCS.Leave;
end:
procedure TForm1.Edit2Exit(Sender: TObject);
begin
 Strings[2] := Edit2.Text;
end;
procedure TForm1.btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
var
 Msg: string;
 BytesWritten: DWORD; // Número de bytes escritos no Mailsot
begin
  Msg := Strings[1];
  // Escreve mensagem no Mailslot
  WriteFile(hMailslot, Pointer(Msg)^, Length(Msg),BytesWritten, nil);
  // ShowMessage('MsgSent='+ Msg + ' Size =' + IntToStr(BytesWritten));
```

```
// Ative para ver tamanho da mensagem
  // Avisa que mensagem de tamanho variável foi enviada
  DataSentEvent.SetEvent;
end:
procedure TForm1.btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
var
 Msg: string;
 BytesWritten: DWORD; // Número de bytes escritos no Mailsot
begin
  Msg := Strings[2];
  // Escreve mensagem no Mailslot
   WriteFile(hMailslot, Pointer(Msg)\^, Length(Msg), BytesWritten, nil);
  // ShowMessage('MsgSent='+ Msg + ' Size =' + IntToStr(BytesWritten));
  // Ative para ver tamanho da mensagem
  // Avisa que mensagem de tamanho variável foi enviada
  DataSentEvent.SetEvent;
end:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 MasterUp := TEvent.Create(nil, True, FALSE, 'MasterUp'); // Reset Manual
 DataSentEvent:=TEvent.Create(nil, False, FALSE,
 'EventoDadoEnviadoMailSlot');
 MyCS := TCriticalSection.Create;
 // Cria thread servidora e começa a executar
 ServerThread := TServerThread.Create(False);
 MasterUp.WaitFor(INFINITE); // Espera Mailsot ser criado
 // Abre Mailslot
 hMailslot := CreateFile('\\.\mailslot\Windows\Temp\MyMailslot',
         GENERIC_WRITE,
         FILE_SHARE_READ,
         nil,
         OPEN EXISTING,
         FILE ATTRIBUTE NORMAL,
         0); // Handle para arquivo com atributos a serem copiados
 if hMailslot = INVALID_HANDLE_VALUE then
    raise exception.create('Não consegui abrir Mailslot');
end:
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 MasterUp.Free:
 DataSentEvent.Free:
 MvCS.Free:
 CloseHandle(hMailslot);
end:
```

#### end.

```
Mailslot: Programa Servidor
                   unit MailslotServer;
                   interface
                   uses
                    Classes, Windows, SyncObjs, SysUtils, QDialogs;
                    TServerThread = class(TThread)
                    private
                     { Private declarations }
                    protected
                     procedure Execute; override;
                    end;
                   implementation
                   uses
                    E61Mailslot;
                   procedure TServerThread.Execute;
                    MaxMsgSize: Integer = 40;
                   var
                    BytesLidos: DWORD;
                                            // Bytes lidos do Mailslot
                    MsgBuffer: string;
                    NextMsgSize: DWORD; // Tamanho da próxima msg no buffer
                    MsgCount: DWORD;
                                            // Número de Mensagens no Mailslot
                    hMailslot: THandle;
                   begin
                    hMailslot := CreateMailslot('\\.\mailslot\Windows\Temp\MyMailslot',
                            MaxMsgSize, 0, nil);
                    if hMailslot = INVALID_HANDLE_VALUE then
                       raise exception.create('Nao consegui criar Mailslot');
                    MasterUp.SetEvent; // Avisa que mailslot foi criado
                    while True do
                    begin
                      DataSentEvent.WaitFor(INFINITE); // Para evitar espera ocupada
                      // Verifica tamanho da próxima mensagem
                      GetMailslotInfo(hMailSlot, nil, NextMsgSize, @MsgCount, nil);
                      ShowMessage('MsgSize=' + IntToStr(NextMsgSize));
                      // Ative para ver tamanho da mensagem
                      // Ajusta tamanho do string convenientemente
                      SetLength(MsgBuffer, NextMsgSize);
                      ReadFile(hMailSlot, PChar(MsgBuffer)^, NextMsgSize, BytesLidos, nil);
```

```
// Exibe Mensagem
MyCS.Enter;
Form1.lstListBox1.Items.Add(MsgBuffer);
MyCS.Leave;
end
end;
end.
```

# Uso de componentes

Uma maneira de facilitar o uso de objetos de sincronização e mecanismos de IPC em Delphi, escondendo a implementação do usuário, é através da definição de componentes. Não é escopo deste texto ensinar como se cria componentes em Delphi. Um tutorial sobre o assunto pode ser encontrado, por exemplo, nos capítulos 3 e 13 do livro referência [Cantù 99].

Existem inúmeras bibliotecas de componentes gratuitas na Internet. Visite por exemplo o site www.torry.net. Nós usaremos neste exemplo um componente desenvolvido por Andrew Leigh em 2000 e denominado ALMailSlot.

O componente ALMailslot cria um Mailslot e uma thread (TcheckThread) para esperar pela chegada de mensagens. TCheckThread realiza um polling periódico da caixa postal em busca de mensagens. Quando uma mensagem é recebida, a thread ativa a procedure ReadMessage de TALMailSlot, que por sua vez gera o evento OnNewMessage com a seguinte sintaxe:

TnewMessage = **procedure**(Sender:Tobject; Computer, UserName, Text: s**tring**) **of** Object;


A classe TALMailSlot possui as seguintes propriedades:

Propriedades Publicadas		
Active	Boolean	Flag para ativar o componente para
		receber e enviar mensagens.
CheckInterval	Integer	Período em que o componente irá
		checar a caixa postal em milisegundos.
MailBox	String	Nome do Mailbox (máximo 8
		caracteres)
ThreadPriority	TThreadPriority	Prioridade da thread que espera por
		mensagens
<b>Eventos Publicados</b>	5	
OnNewMessage	TNewMessage	Evento que é trigado quando uma nova
		mensagem é recebida. São enviados:
		• Nome da máquina que origina a
		mensagem
		Nome do usuário
		Texto da mensagem
Propriedades Públi	cas	
Computer	String	Nome do computador
UserName	String	Nome do usuário corrente

Procedimentos Públicos	
SendMessage(Recipient, Text: String);	Envia msg para um usuário
Broadcast(Text: String);	Envia msg para todos usuários do
	domínio primário
Create(Aowner: Tcomponent)	Construtor
Destroy	Destrutor

Observe que ao invés de montar uma mensagem em um **record**, o tipo TstringList é utilizado.

Foi construído um programa para teste da classe denominado TestMailSlotComp.



**Figura 13:** Este programa permite enviar e receber mensagens de qualquer usuário logado na rede.

Veja as instruções para instalar o componente e compilar o programa logo após o código que se segue.

Programa de Treste: TestMailSlotComp

unit TestMailSlotComp;

#### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ALMailSlot, ExtCtrls;

```
type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Memo1: TMemo;
  Button1: TButton;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit:
  Label3: TLabel;
  Button2: TButton;
  Label4: TLabel:
  Memo2: TMemo;
  Label5: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Label6: TLabel;
  Bevel1: TBevel:
  ALMailSlot1: TALMailSlot;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure ALMailSlot1NewMessage(Sender: TObject; Computer, UserName,
  Text: String);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end:
var
 Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); // Botão Send Message
begin
  ALMailSlot1.SendMessage(Edit1.Text, Memo1.Text);
end:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); // Botão Broadcast
  ALMailSlot1.Broadcast(Memo1.Text);
end:
procedure TForm1.ALMailSlot1NewMessage(Sender: TObject; Computer,
UserName, Text: String);
```

<sup>68</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
begin
   Memo2.Lines.Add('From: ' + UserName + '(' + Computer + ')');
   Memo2.Lines.Add(Text);
end:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); // Botão Activate
begin
  Button4.Enabled := True:
   Button3.Enabled := False:
  Edit2.Enabled := False:
   ALMailSlot1.Mailbox := Edit2.Text:
                                        // Nome do Mailbox
   ALMailSlot1.Active := True:
                                          // Ativa Mailbox
  Label6.Visible := True;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); // Botão Deactivate
begin
  Button3.Enabled := True:
   Button4.Enabled := False:
  Edit2.Enabled := True;
   ALMailSlot1.Active := False:
                                         // Desativa Mailbox
  Label6.Visible := False:
end:
end.
```

#### Componente ALMailslot:

### { ALMailSlot v1.06

(C)1999-2000 Andrew Leigh http://www.alphalink.com.au/~leigh/components

# **Description:**

ALMailSlot is a component which allows applications to send messages across a network using mailslots.

#### **History:**

v1.0 26-Jun-1999 Inital release.

v1.01 08-Aug-1999 Made the thread execution procedure more time efficient.

v1.02 03-Oct-1999 Fixed problem when sending multiple lines of text that contained carriage returns.

v1.03 28-Nov-1999 Fixed memory leak when receiving messages due to not closing a handle. Only allow 8 characters to be used for the MailBox property. Removed 'Time' parameter from the new message event and replaced it with 'UserName'.

v1.04 16-Dec-1999 When the component checks for new messages, it will now read all messages from the queue instead of one message.

v1.05 13-Aug-2000 Fixed problem with altering Active property at run-time. When the Active property is set back to true after being

```
false, the component will now successfully receive new
            messages.
  v1.06 16-Sep-2000 I had forgotten to reset the buffer length after getting
             the computer name in the constructor, so sometimes the
            username was not retrieved properly. This has been fixed.
}
unit ALMailSlot;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;
type
 TALMailSlot = class; // declaração forward
 // Define evento com parâmetros
 TNewMessage = procedure(Sender: TObject; Computer, UserName, Text:
String) of Object;
 TCheckThread = class(TThread) // Thread auxiliar de espera do evento
 private
  MailSlot: TALMailSlot;
 protected
  procedure Execute; override;
 end:
 TALMailSlot = class(TComponent)
 private
  fMailBox: String;
  fActive: Boolean;
  CheckThread: TCheckThread; // Thread de espera da mensagem associada
  LocalHandle, RemoteHandle: THandle;
  LocalPath, RemotePath: String;
  fCheckInterval: Integer;
  MessageSize, MessageCount: DWord;
  InMessage: TStringList;
  OutMessage: TStringList;
  fComputer: String;
                            // Nome do Computador
  fUserName: String;
                            // Nome do usuário logado
  fNewMessage: TNewMessage;
                                  // Nova mensaem disponível
  CheckThreadRunning: Boolean; // A thread de espera foi criada
  fThreadPriority: TThreadPriority;
  procedure StartThread;
  procedure SetActive(const Value: Boolean);
  procedure ReadMessage;
  procedure MailStrings(Recipient: String);
  procedure SetMailBox(const Value: String);
  procedure SetThreadPriority(const Value: TThreadPriority);
```

<sup>70</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
public
     constructor Create(AOwner: TComponent); override;
     destructor Destroy; override;
     // Irá enviar uma mensagem para um dado recipiente
     procedure SendMessage(Recipient, Text: String);
     // Irá realizar broadcast da mensagem para todas as máquinas
     procedure Broadcast(Text: String);
     // Nome da máquina local
     property Computer: String read fComputer;
     // Nome do usuário correntemente logado
     property UserName: String read fUserName;
  published
     // Nome do Mailbox
     property MailBox: String read fMailBox write SetMailBox;
     // Se ativo recebe e transmite mensagens
     property Active: Boolean read fActive write SetActive default False;
     // Freqüência com que o componente irá checar a presença de msgs em ms
     property CheckInterval: Integer read fCheckInterval write fCheckInterval
     default 1000:
     // Prioridade da thread que recebe mensagens
                                 ThreadPriority:
                                                                        TthreadPriority read
     property
                                                                                                                                    fThreadPriority 1 of the following the follo
                                                                                                                                                                              write
     SetThreadPriority default tpNormal;
     // Evento disparado quando uma nova mensagem é recebida
                                OnNewMessage: TNewMessage read fNewMessage write
     property
     fNewMessage;
  end;
procedure Register;
implementation
procedure Register;
begin
       // Registra componente e coloca ícone na aba ATR
       RegisterComponents('ATR', [TALMailSlot]);
end;
{ TALMailSlot }
constructor TALMailSlot.Create(AOwner: TComponent);
var
  Temp: Array[0..255] of Char;
  Size: DWord:
begin
  inherited:
  fMailBox := 'MailBox';
  fActive := False:
```

```
fCheckInterval := 1000; // 1s
 fThreadPriority := tpNormal;
 OutMessage := TStringList.Create;
 InMessage := TStringList.Create;
 Size := 255;
 GetComputerName(Temp, Size); // Busca nome do comp corrente no sistema
 fComputer := StrPas(Temp); // Converte string terminado em 0 -> Pascal string
 Size := 255;
 GetUserName(Temp, Size);
 fUserName := StrPas(Temp);
 CheckThreadRunning := False;
end;
destructor TALMailSlot.Destroy;
begin
 if fActive then
  Active := False:
 InMessage.Free;
 OutMessage.Free;
 inherited;
end;
// Envia uma mensagem pelo Mailslot
procedure TALMailSlot.SendMessage(Recipient, Text: String);
begin
 InMessage.Text := Text;
 with InMessage do
 begin
    Insert(0, 'Message');
                            // Cabeçalho
    Insert(1, fUserName);
    Insert(2, fComputer);
 MailStrings(Recipient);
end;
// Envia mensagem de Broadcast
procedure TALMailSlot.Broadcast(Text: String);
begin
 InMessage.Text := Text;
 with InMessage do
 begin
                            // Cabeçalho
    Insert(0, 'Message');
    Insert(1, fUserName);
    Insert(2, fComputer);
 end:
 MailStrings('*');
```

```
end;
// Rotina que executa o trabalho de envio
O nome do mailslot pode seguir um dos quatro padrões:
"\\.\mailslot\[path]nome"
                                  Mailslot local com o nome especificado
"\nome_comp\mailslot\[path]nome" Mailslot remoto com o nome especificado
"\\nome_dominio\mailslot\[path]nome"
                                         Todos os mailslots no domínio
especificado que tenha o nome especificado
"\\*\mailslot\[path]nome"
                           Todos os mailslots com o nome especificado no
domínio primário
procedure TALMailSlot.MailStrings(Recipient: String);
 Bytes: DWord;
begin
 RemotePath := '\\' + Recipient + '\mailslot\' + fMailBox;
 RemoteHandle := CreateFile(PChar(RemotePath),
                    GENERIC_WRITE,
                    FILE_SHARE_READ,
                    nil.
                    CREATE_ALWAYS,
                    FILE ATTRIBUTE NORMAL,
 try
  if RemoteHandle = INVALID HANDLE VALUE then
  else
   WriteFile(RemoteHandle,Pointer(InMessage.Text)^, Length(InMessage.Text),
   Bytes, nil);
 finally
  CloseHandle(RemoteHandle);
 end:
end:
procedure TALMailSlot.SetActive(const Value: Boolean);
begin
 if fActive <> Value then
 begin
  fActive := Value; // Inverte estado
  if fActive and CheckThreadRunning then
              // Tornou ativo e a thread de espera já havia sido criada
  else if fActive and not(csDesigning in ComponentState) then
   StartThread
   // Está ativa e componente não está sendo manipulado no form: Cria thread
    // de espera
  else if not fActive and not(csDesigning in ComponentState) then
  begin // Thread foi desativada
   CheckThreadRunning := False; // Reseta flag
   CheckThread.Terminate;
                                // Termina thread de espera
```

```
CheckThread.WaitFor:
                                // Espera thread terminar
   CloseHandle(LocalHandle);
                                // Fecha handle local
   CheckThread.Free;
                                // FreeAndNil é melhor: Cantu Delphi5 pg 108
   CheckThread := nil:
  end:
 end;
end:
// Cria e inicializa thread associada ao mailslot para esperar por mensagem
procedure TALMailSlot.StartThread;
begin
 LocalPath := '\.\mailslot\' + fMailBox;
 LocalHandle := CreateMailSlot(PChar(LocalPath), 0, 0, nil);
 if LocalHandle = INVALID_HANDLE_VALUE then
  fActive := False
 else
 begin
  if not(csDesigning in ComponentState) then
  begin
    CheckThread := TCheckThread.Create(True);
    // Inicia thread no estado suspenso
    CheckThread.MailSlot := Self; // Mailslot associado
    CheckThread.Priority := fThreadPriority; // Define prioridade da thread
    CheckThreadRunning := True; // Flag: a trhead de espera foi criada
    CheckThread.Resume; // Inicia execução da thread
  end:
 end:
end;
procedure TALMailSlot.ReadMessage;
 NewMessage, TempComputer, TempUserName: String;
 Bytes: DWord;
begin
              // CheckMessage podia ter informado o tamanho da mensagem
 SetLength(NewMessage, MessageSize);
 // Define tamanho default da mensagem
 ReadFile(LocalHandle, PChar(NewMessage)^, MessageSize, Bytes, nil);
 OutMessage.Clear;
 OutMessage.Text := NewMessage;
 // Mensagem no formato correto e função
 if (OutMessage[0] = 'Message') and Assigned(fNewMessage) then
 begin
   TempComputer := OutMessage[2];
   TempUserName := OutMessage[1];
   // Deleta três primeiras palavras do cabeçalho da mensagem:
   // Fica só a mensagem
   OutMessage.Delete(0); OutMessage.Delete(0); OutMessage.Delete(0);
   // Dispara evento: Mensagem chegou
   fNewMessage(Self, TempComputer, TempUserName, OutMessage.Text);
 end:
```

```
end;
procedure TALMailSlot.SetMailBox(const Value: String);
begin
 if fMailBox <> Value then
 begin
  if Length(Value) > 8 then // Nome pode ter no máximo 8 caracteres no Win95
    MessageDlg('MailBox name cannot be greater than 8 characters long.',
    mtWarning, [mbOk], 0);
    Exit:
  end:
  fMailBox := Value;
  if fActive then
  begin // Apaga mailslot anterior e abre um outro com o novo nome
    SetActive(False);
    SetActive(True);
  end:
 end:
end:
procedure TALMailSlot.SetThreadPriority(const Value: TThreadPriority);
begin
 if fThreadPriority <> Value then
 begin
  fThreadPriority := Value;
  // Se formulário que usa o componente não estiver sendo modificado pelo
  // programador ...
  if not(csDesigning in ComponentState) and (CheckThread <> nil) then
   CheckThread.Priority := fThreadPriority;
 end;
end;
{ TCheckThread }
// TCheckThread checa se uma mensagem chegou a cada 1s
procedure TCheckThread.Execute;
var
 ThreadWaitInterval, NextTime: Integer;
begin
 if MailSlot.fCheckInterval > 1000 then
  ThreadWaitInterval := 1000 // Intervalo máximo = 1s
  ThreadWaitInterval := MailSlot.fCheckInterval;
 if ThreadWaitInterval = 1000 then
 begin
  NextTime := MaxInt;
  while not Terminated do
  begin
   if NextTime >= MailSlot.fCheckInterval then
```

```
begin
       GetMailSlotInfo(MailSlot.LocalHandle, nil, MailSlot.MessageSize,
       @MailSlot.MessageCount, nil);
    while MailSlot.MessageCount > 0 do // Loop de busca de mensagens
    begin
       Synchronize(MailSlot.ReadMessage); //Pede thread primária ler msg
      GetMailSlotInfo(MailSlot.LocalHandle, nil, MailSlot.MessageSize,
       @MailSlot.MessageCount, nil);
    end:
    NextTime := 0;
   end:
   Sleep(1000);
                    // ARGHH!! Que componente fajuto!!!
   Inc(NextTime, 1000);
  end;
 end
 else
 begin
  while not Terminated do
  begin
    GetMailSlotInfo(MailSlot.LocalHandle, nil, MailSlot.MessageSize,
    @MailSlot.MessageCount, nil);
   while MailSlot.MessageCount > 0 do
   begin
       Synchronize(MailSlot.ReadMessage);
       GetMailSlotInfo(MailSlot.LocalHandle, nil, MailSlot.MessageSize,
       @MailSlot.MessageCount, nil);
   end:
   Sleep(ThreadWaitInterval);
  end;
 end:
end:
end.
```

# Como instalar o componente ALMailSlot

Abra o diretório ...Serialng Abra o arquivo ALMailSlot.pas O Delphi será chamado e o arquivo será exibido. Escolha o Menu **Component** >**Install Component...** 




Figura 14: Instalação do componente

O UnitFile name já virá completo com o nome do arquivo ALMailslot.pas

O Search path será completado automaticamente

Nós iremos criar um novo *package* de nome: ATR.dpk (Automação em Tempo Real)

Complete a descrição do pacote

Clique OK e o componente será compilado e criado.

## Abra o Menu Component > Configure Palette

Procure na coluna da esquerda (pages) o nome da página configurada no comando Register:

### procedure Register;

#### begin

RegisterComponents('ATR', [TALMailSlot]); end;

Na pasta ATR você verá o nome do componente e o seu ícone, definido no arquivo ALMailslot.dcr.

Você pode alterar a ordem das abas das pastas atuando sobre as teclas *Move Up* e *Move Down* do menu.

77




Figura 15: Uso da janela de propriedades da palheta

Nós escolhemos o diretório Projects para guardar o arquivo ATR.dpk que define o package onde está o componente. Clique duas vezes no nome ATR.dpk e a janela do editor de package será exibida. Nesta janela você poderá examinar se o arquivo que descreve o componente e o arquivo que descreve o ícone estão exibidos. O arquivo ATR.bpl ficará guardado no diretório Projects\Bpl.




Figura 16: Editor de package mostrando as units e os arquivos de recursos incluídos.

Clique no painel central com a tecla direita do mouse e escolha a opção *View Source*.

Examine agora o conteúdo do arquivo ATR.dpk.

<sup>78</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
package ATR;
{$R *.res}
{$R 'E61MailslotComponent\almailsl\ALMailSlot.dcr'}
{$ALIGN 8}
{$ASSERTIONS ON}
{$BOOLEVAL OFF}
{$DEBUGINFO ON}
{$EXTENDEDSYNTAX ON}
{$IMPORTEDDATA ON}
{$IOCHECKS ON}
{$LOCALSYMBOLS ON}
{$LONGSTRINGS ON}
{$OPENSTRINGS ON}
{$OPTIMIZATION ON}
{$OVERFLOWCHECKS OFF}
{$RANGECHECKS OFF}
{$REFERENCEINFO ON}
{$SAFEDIVIDE OFF}
{$STACKFRAMES OFF}
{$TYPEDADDRESS OFF}
{$VARSTRINGCHECKS ON}
{$WRITEABLECONST OFF}
{$MINENUMSIZE 1}
{$IMAGEBASE $400000}
{$DESCRIPTION 'Componentes do curso Automação em Tempo Real'}
{$IMPLICITBUILD OFF}
requires
rtl.
 vcl;
contains
 ALMailSlot in 'E61MailslotComponent\almailsl\ALMailSlot.pas';
end.
```

Observe onde o nome da Unit e o nome do arquivo de recursos estão declarados. Se você precisar apagar um recurso ou componente pode usar a tecla *Remove* do menu.

Se você realizar alguma alteração direta no arquivo, acione Compile para que a modificação passe a vigorar imediatamente.

### Compilando o programa de teste

Agora que o componente está instalado, você pode compilar o programa de teste. Vá para o diretório E61MailslotComponent\almails\Example.

Abra o arquivo TestMailsotCompPrj.dpr.

Se o componente não estiver instalado, a abertura deste arquivo causará o aparecimento de uma mensagem de erro.

Compile e execute o programa de teste.

A seguinte janela será exibida:




Figura 17: Janela do aplicativo de teste

Ative a janela e passe a enviar as mensagens que desejar para a rede. Você pode enviar e receber mensagens em diversas caixas postais diferentes.

## **Pipes**

O mesmo programa utilizado para demonstrar o uso de Mailslots foi adaptado para demonstrar o uso de pipes. Uma diferença básica é que o servidor de pipe tem que necessariamente rodar uma das versões do WNT ou sucessores.




Figura 18: Demonstrativo do uso de Pipes em Delphi

```
Programa Cliente
```

```
//
// Demonstração do uso de Pipes em Delphi
//
// Autor: Constantino Seixas Filho Data: 07/03/2002
//
// Comentários: O programa servidor irá criar um Pipe e ficar à espera de mensagens. O programa cliente formata mensagens e as envia para o Pipe designado. O servidor de pipes só pode ser executado no Windows NT ou Windows 2000.
//
```

### unit E61Pipe;

### interface

#### uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,

```
type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  lstListBox1: TListBox;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  btnSendMsg1: TButton;
  btnSendMsg2: TButton;
  Label2: TLabel:
  Label3: TLabel;
  procedure btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
  procedure btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Exit(Sender: TObject);
  procedure Edit2Click(Sender: TObject);
  procedure Edit2Exit(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  ServerThread: TServerThread:
  procedure GetOS(var OSId: integer; var OSName: string);
  procedure CreateWnd; override;
 end;
var
 Form1: TForm1;
 Strings: array[1..2] of string = ('Mystring1','MyString2');
 MasterUp: TEvent; // Sinaliza quando Pipe for criado
 MyCs: TCriticalSection;
 hPipe: THandle;
                    // Handle do servidor para Pipe
 Pipename: string = '\\.\pipe\Pipe63';
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.GetOS(var OSId: integer; var OSName: string);
var
  VersionInfo: OsVersionInfo;
const
  OS: array[0..6] of string = ('Inválido', 'Win95', 'Win98', 'WinMe', 'WNT',
                            'Win2000', 'WinXP');
begin
 VersionInfo.dwOSVersionInfoSize := sizeof(VersionInfo);
 GetVersionEx(VersionInfo);
 with VersionInfo do
```

<sup>82</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
begin
   If (dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS) // Windows 95
   and (dwMajorVersion = 4) and (dwMinorVersion = 0)
   then OSId:=1
   else If (dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS) // Win 98
   and (dwMajorVersion > 4) or ((dwMajorVersion = 4) and
  (dwMinorVersion > 0))
   then OSId := 2
   else If (dwPlatformId = VER PLATFORM WIN32 WINDOWS) // Win Me
   and (dwMajorVersion = 4) and (dwMinorVersion = 90)
   then OSId:=3
   else If (dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT) // WNT (NT 4)
   and (dwMajorVersion = 4)
   then OSId := 4
   else If (dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT) // Win2000 (NT 5 )
   and (dwMajorVersion = 5) and (dwMinorVersion = 0)
   then OSId := 5
   else If (dwPlatformId = VER PLATFORM WIN32 NT) // WinXP (NT 5.1)
   and (dwMajorVersion = 5) and (dwMinorVersion = 1)
   then OSId := 4;
 end: // with
 OSName:= OS[OSId];
end; // GetOS
// Antes de começar verifique se o sistema operacional suporta pipes
// O servidor de pipes deve rodar em > Windows NT
procedure TForm1.CreateWnd;
var
 OSId: Integer;
 OSName: string;
begin
 inherited CreateWnd;
 GetOS(OSId, OSName);
 ShowMessage('Sistema Operacional '+ OSName );
 If (OsId < 4)
   then begin
         ShowMessage('Sistema
                                   Operacional
                                                   '+
                                                          OSName
                                                                       +
         ': Pipe não disponível');
         ExitProcess(0);
      end:
end:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
```

```
MasterUp := TEvent.Create(nil, True, FALSE, 'MasterUp'); // Reset Manual
 MyCS := TCriticalSection.Create;
 // Cria thread servidora e começa a executar
 ServerThread := TServerThread.Create(False);
 MasterUp.WaitFor(INFINITE); // Espera Pipe ser criado
 // Todas as instâncias estão ocupadas, então espere pelo tempo default
 if (WaitNamedPipe(Pchar(Pipename), NMPWAIT_USE_DEFAULT_WAIT) =
  then ShowMessage('Esperando por uma instância do pipe...');
 hPipe := CreateFile(
         Pchar(Pipename),// nome do pipe
         GENERIC_WRITE, // acesso para escrita
         0,
                             // sem compartilhamento
                             // lpSecurityAttributes
         nil.
         OPEN_EXISTING, // dwCreationDistribution
         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
                                          // dwFlagsAndAttributes
         0);
                    // hTemplate
 if hPipe = INVALID HANDLE VALUE
   then raise exception.create('Não consegui abrir Pipe');
end:
procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
 MyCs.Enter;
 Strings[1] := ";
 Edit1.Text:= Strings[1];
 MyCS.Leave;
end:
procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
begin
 MyCs.Enter;
 Strings[1] := Edit1.Text;
 MyCS.Leave;
end;
procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);
begin
 MyCS.Enter;
 Strings[2] := ";
 Edit2.Text:= Strings[2];
 MyCS.Leave;
end:
procedure TForm1.Edit2Exit(Sender: TObject);
begin
```

<sup>84</sup> Elementos de Programação Multithreading em Delphi Prof. Constantino Seixas Filho - UFMG

```
MyCs.Enter;
 Strings[2] := Edit2.Text;
 MyCS.Leave;
end;
procedure TForm1.btnSendMsg1Click(Sender: TObject);
var
 Msg: string;
 BytesWritten: DWORD; // Número de bytes escritos no Pipe
begin
 MyCs.Enter;
 Msg := Strings[1];
 MyCS.Leave;
 // Escreve mensagem no Pipe: escrita síncrona
 WriteFile(hPipe, Msg, Length(Msg), BytesWritten, nil);
 // Imprime o que enviou (Melhor que ShowMessage)
 MyCS.Enter;;
   Form1.lstListBox1.Items.Add('Client:'+ Msg);
 MyCS.Leave;
end:
procedure TForm1.btnSendMsg2Click(Sender: TObject);
var
 Msg: string;
 BytesWritten: DWORD; // Número de bytes escritos no Pipe
 P: ^byte;
begin
 MyCs.Enter;
 Msg := Strings[2];
 MyCS.Leave;
 P := @Msg;
 // Escreve mensagem no Pipe
 WriteFile(hPipe, P^, Length(Msg), BytesWritten, nil);
 //ShowMessage('MsgSent='+ Msg + ' Size =' + IntToStr(BytesWritten));
 // Ative para ver tamanho da mensagem
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var Msg:Byte;
  BytesWritten: DWORD; // Número de bytes escritos no Pipe
begin
 // Escreve mensagem no Pipe para abortar thread secundária
 WriteFile(hPipe, Msg, 0, BytesWritten, nil);
 ServerThread.WaitFor; // espera pela morte da thread
 MasterUp.Free:
 MyCS.Free;
 if hPipe <> 0 then CloseHandle(hPipe);
end;
end.
```

```
unit PipeServer;
interface
uses
 Classes, Windows, SyncObjs, SysUtils, Dialogs;
type
 TServerThread = class(TThread)
 private
  { Private declarations }
 protected
  procedure Execute; override;
 end;
implementation
uses
 E61Pipe;
procedure TServerThread.Execute;
const
 MaxMsgSize: Integer = 255;
 BytesLidos: DWORD;
                         // Bytes lidos do Mailslot
 MsgBuffer: string;
 hPipe: THandle;
 ErrorCode: DWORD;
 Status: Boolean;
 Abort: Boolean;
 bStatus: Boolean;
 P: ^Byte;
begin
 Abort := False;
 hPipe := CreateNamedPipe( // Cria pipe nomeado
             Pchar(PipeName),
             PIPE_ACCESS_DUPLEX, // Comunicação Full Duplex
             PIPE_TYPE_MESSAGE + PIPE_READMODE_MESSAGE +
             PIPE_WAIT,
                           // Número de instâncias
             1,
             0.
                           // nOutBufferSize
             0,
                           // nInBufferSize
                           // Timeout para esperar por cliente
             INFINITE,
             nil);
                           // Atributos de segurança
 if hPipe = INVALID_HANDLE_VALUE then
    raise exception.create('Nao consegui criar Pipe');
 MasterUp.SetEvent; // Pipe foi criado
 Status := ConnectNamedPipe(hPipe, nil); // Espera por uma conexão
 if (Status)
```

```
then ShowMessage('Cliente se conectou com sucesso')
  else begin
      ErrorCode := GetLastError();
      if (ErrorCode = ERROR_PIPE_CONNECTED)
        then ShowMessage('Cliente já havia se conectado')
        else if (ErrorCode = ERROR_NO_DATA)
           then begin
                  ShowMessage('Cliente fechou seu handle');
                  Abort := True;
                end // if
           else ShowMessage('Erro ' + IntToStr(ErrorCode) );
               // 536 = ERROR_PIPE_LISTENING
     end; // else
 P := @MsgBuffer;
 while not Abort do
 begin
   // Espera Mensagem: Leitura síncrona
   bStatus := ReadFile(hPipe, P^, MaxMsgSize, BytesLidos, nil);
   If not bStatus then
   begin
     MyCS.Enter;
     Form1.lstListBox1.Items.Add('Erro de leitura: ' + IntToStr(GetLastError));
     MyCS.Leave;
   end;
   //SetLength(MsgBuffer, BytesLidos);
   if (BytesLidos = 0)
   then Abort:= True
   else begin
         // Exibe Mensagem
         MyCS.Enter;
         Form1.lstListBox1.Items.Add(MsgBuffer);
          MyCS.Leave;
      end
 end;
 ExitThread(0);
end;
end.
```

# TMultiReadExclusiveWriteSyncronizer

Esta classe proporciona uma solução perfeita para o problema dos leitores e escritores, garantindo que N threads possam ler de forma concorrente um objeto compartilhado, mas que apenas uma thread possa acessar o objeto para escrita.

var

RdWrLock: TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer;

Cada thread desejando ler o objeto deve executar o protocolo:

RdWrLock.BeginRead Acesso à variável RdWrLock.EndRead

Cada escritor deverá executar:


RdWrLock.BeginWrite Acesso à variável RdWrLock.EndWrite

Este tipo de controle é muito mais eficiente que o controle utillizando sessões críticas para resolver o problema de múltiplos leitores e escritores. Apenas um escritor poderá acessar a variável de cada vez. Quando um escritor estiver acessando, nenhum leitor o fará. Vários leitores podem conviver pacificamente lendo a variável.

Os principais métodos desta classe são:

Método	Função
Create	Istancia o objeto do tipo TmultiReadExclusiveWriteSynchonizer.
	Deve ser declarado na mesma thread onde está a memória que
	ele protege.
BeginRead	Fica bloqueado até não haja nenhuma outra thread realizando a
	escrita na memória compartilhada.
EndRead	Encerra leitura protegida à memória compartilhada. Cada
	chamada a BeginRead deve ser pareada a uma chamada a
	EndRead.
BeginWrite	Fica bloqueada até que nenhuma outra thread esteja lendo ou
	escrevendo na memória protegida. Retorna True se a memória
	protegida não foi modificada por nenhuma outra thread depois que
	BeginWrite foi emitido e <b>False</b> caso contrário.
EndWrite	Encerra escrita protegida à memória compartilhada. Cada
	chamada a BeginWrite deve ser pareada a uma chamada a
	EndWrite.
Free	Destrói o objeto e libera a memória associada.

Programa de exemplo:



**Figura 19:** Programa para teste com múltiplos leitores e escritores

No programa de exemplo são criados 5 leitores e 3 escritores que tentam aleatoriamente realizar operações numa base de dados compartilhada. Os leitores ou escritores querendo realizar uma operação chamam a função TmultipleReadSingleWriteSynchronizer e são mostrados numa janela que representa a fila de threads à espera para leitura ou Escrita. A terceira janela mostra as threads que estão acessando a variável compartilhada num dado instante.

```
Programa Prinicipal
//
// Demonstração do uso do recurso TMultiReadExclusiveWriteSyncronizer
//
// Autor: Constantino Seixas Filho Data: 26/05/2002
//
// Comentários: Este programa ilustra o problema dos leitores e escritores.
// Threads leitoras e escritoras tentam acessar uma variável.
// O programa exibe os leitores e os escritores em suas filas.
// Quando um leitor ou escritor consegue entrar na área
// compartilhada, a sua identificação é exibida.
///
```

#### interface

unit E41MRERSync;

```
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Reader, Writer;
const
 MaxReaders = 5;
 MaxWriters = 3;
 LISTBOX READER = 1;
 LISTBOX WRITER = 2;
 LISTBOX_DATABASE = 3;
type
 TForm1 = class(TForm)
  btnIniciar: TButton;
  lstLeitores: TListBox;
  lstEscritores: TListBox;
  lstDatabase: TListBox;
  Label1: TLabel:
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel:
  Label6: TLabel:
  EditVar: TEdit:
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  procedure btnIniciarClick(Sender: TObject);
 private
  ReaderThreads: array [1..MaxReaders] of TReaderThread;
  WriterThreads: array [1..MaxWriters] of TWriterThread;
 public
  procedure PrintEvent(Janela: Integer; Str:string);
  procedure ClearEvent(Janela:Integer; Texto: string);
  procedure UpdateField;
 end:
var
 Form1: TForm1;
 RdWrLock: TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer;
 ListBoxes: array[1..3] of TListBox;
 // Memória protegida. Deve estar na mesma thread que cria o objeto
 SharedMem: Integer = 0;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ListBoxes[1]:= lstLeitores;
 ListBoxes[2]:= lstEscritores;
```

ListBoxes[3]:= lstDatabase;

```
EditVar.AutoSize:= False:
 // Cria Objeto de sincronização
 RdWrLock := TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.Create;
 EditVar.Text:= IntToStr(SharedMem);
 EditVar.ReadOnly:= True; // Não permite ao usuário modificar o texto
end:
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 Index: Integer;
begin
 for Index:= 1 to MaxReaders do
   ReaderThreads[Index].WaitFor;
 for Index:= 1 to MaxWriters do
   WriterThreads[Index].WaitFor;
 RdWrLock.Free;
end:
procedure TForm1.PrintEvent(Janela: Integer; Str:string);
begin
 if (Janela in [1..3])
 then with ListBoxes[Janela] do
    begin
       Canvas.Lock;
       Items.Add(Str);
       Canvas.Unlock;
    end
 else ShowMessage('PrintEvent: Index '+ IntToStr(Janela) + ' desconhecido');
end; // PrintEvent
procedure TForm1.ClearEvent(Janela:Integer; Texto: string);
var
 i: Integer;
 Index: Integer;
begin
 Index := -1; // Flag não encontrado
 if (Janela in [1..3])
 then with ListBoxes[Janela] do
 begin
    Canvas.Lock;
    for i:=0 to (Items.count - 1) do
    if Items[i] = Texto then
    begin
     Index:= i;
     break:
    end; // if
    if (index > -1) then Items.Delete(Index);
    Canvas.Unlock;
 end
```

```
end; // ClearEvent
                   procedure TForm1.btnIniciarClick(Sender: TObject);
                     Index: Integer;
                   begin
                     // Cria Leitores
                     for Index:= 1 to MaxReaders do
                        ReaderThreads[Index]:= TReaderThread.Create(Index);
                     // Cria Escritores
                     for Index:= 1 to MaxWriters do
                        WriterThreads[Index]:= TWriterThread.Create(Index);
                     // Ativa leitores e escritores
                     for Index:= 1 to MaxReaders do
                       ReaderThreads[Index].Resume;
                     for Index:= 1 to MaxWriters do
                       WriterThreads[Index].Resume;
                     btnIniciar.Enabled:= False;
                   end:
                   procedure TForm1.UpdateField();
                   begin
                     EditVar.Text:= IntToStr(SharedMem);
                   end;
                   end.
Thread Escritor
                   unit Writer;
                   interface
                   uses
                    Classes, SysUtils, Dialogs, Windows;
                   type
                    TWriterThread = class(TThread)
                    private
                      { Private declarations }
                    protected
                      Index: Integer;
                      procedure Execute; override;
                    public
                      constructor Create(Value: Integer);
                    end;
                   implementation
```

else ShowMessage('PrintEvent: Index '+ IntToStr(Janela) + ' desconhecido');

```
uses E41MRERSync;
                   // Implementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
                   constructor TWriterThread.Create(Value: Integer);
                   begin
                    Index := Value;
                    inherited Create(True); // Cria em estado suspenso
                   end; // TWriter.create
                   procedure TWriterThread.Execute;
                    Msg: string;
                   begin
                    try
                    while not Terminated do
                    begin
                     Msg := 'Escritor ' + IntToStr(Index);
                     Sleep(10*(Random(200)));// Espera tempo aleatório para entrar em cena
                     Form1.PrintEvent(LISTBOX_WRITER, Msg);
                     Sleep(300); // Mostra que entrou na fila
                     RdWrLock.BeginWrite;
                     Form1.ClearEvent(LISTBOX_WRITER, Msg);
                      SharedMem := Index; // Modifica Memória compartilhada
                     Form1.UpdateField; // Pede para atualizar tela
                     Form1.PrintEvent(LISTBOX DATABASE, Msg);
                      Sleep(1000);
                                       // Escreve durante 1 segundo
                     RdWrLock.EndWrite;
                     Form1.ClearEvent(LISTBOX_DATABASE, Msg);
                     ExitThread(0);
                    end
                    except
                     ShowMessage('Erro em Thread Escritor');
                     // raise
                    end
                   end:
                   end.
Thread Leitor
                   unit Reader;
                   interface
                   uses
                    Classes, SysUtils, Dialogs, Windows;
                   type
                    TReaderThread = class(TThread)
```

```
private
  { Private declarations }
 protected
  Index: Integer;
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create(Value: Integer);
 end;
implementation
uses E41MRERSync;
// Implementa passagem de parâmetro para inicializar a thread
constructor TReaderThread.Create(Value: Integer);
begin
 Index := Value;
 inherited Create(True);
                           // Cria em estado suspenso
end; // Treader.create
procedure TReaderThread.Execute;
 Msg: string;
 Value: Integer;
begin
 trv
 while not Terminated do
 begin
  Msg := 'Leitor ' + IntToStr(Index);
  Sleep(10*(Random(200))); // Espera tempo aleatório para entrar em cena
  Form1.PrintEvent(LISTBOX_READER, Msg);
  Sleep(300);
                    // Mostra que entrou na fila
  RdWrLock.BeginRead;
   Form1.ClearEvent(LISTBOX_READER, Msg);
   Value := SharedMem; // Lê Memória compartilhada
  Form1.PrintEvent(LISTBOX_DATABASE, Msg);
   Sleep(1000);
                     // Lê durante 1 segundo
   RdWrLock.EndRead:
  Form1.ClearEvent(LISTBOX DATABASE, Msg);
  ExitThread(0);
 end
 except
  ShowMessage('Erro em Thread Leitor');
  // raise
 end
end;
end.
```

## Exercícios

- 1) Modifique o exemplo 3 para usar CriticalSections ao invés da classe TCriticalSections. Confira o resultado com o programa E31CSDemo2.
- 2) Escreva uma versão para o problema do jantar dos filósofos em Delphi.
- 3) Escreva uma versão do programa que demonstra o uso de Timers Multimídia em Delphi (programa 45 do livro texto).
- 4) Construa um programa para demonstrar o uso de buffers circulares, usando o modelo dos produtores e consumidores em Delphi.
- 5) Resolva o problema do banheiro Unisex usando Delphi.
- 6) Construa uma classe TPipe para encapsular todas as funções úteis de pipes.
- 7) Construa um componente que substitua a classe TPipe. Desenvolva um programa de teste para este componente.
- 8) Forneça uma versão melhorad da classe TALMailslot sem loops de espera ocupada.

## **BIBLIOGRAFIA**

[Cantù 99] Marco Cantù, Mastering Delphi 5, Sybex, 1999.

[Inprise 99] Delphi Developer's Guide: Chapter 37: Handling Messages,

1999,

ww.borland.com/techpubs/delphi/delphi5/dg/messages.html.

[De Cleen 2000] Wim De Cleen, Delphi threading by example, An example

with the Windows API, July 8th 2000, Article ID: 22411.

[Kastner 99] Christian Kastner, Mailslots, April 99,

www.kaestnerpro.de/mailslot.htm

[Leigh 2000] Andrew Leigh, ALMailSlot,

http://www.digicraft.com.au/delphi/

## Sites a serem visitados

Torry's Delphi Pages homepages.borland.com/torry/tools\_documentation.htm

Página oficial do livro

Mastering Delphi

www.marcocantu.com/

Better Threads For The

**VCL** 

www.midnightbeach.com/jon/pubs/MsgWaits/MsgWait

s.html

Componentes em

Delphi

delphi.about.com/library/weekly/aa122899a.htm

Programação OPC em

Delphi

www.opcconnect.com/delphi.shtml

CriticalSections e

Mutexes

Handling Messages

www.pergolesi.demon.co.uk/prog/threads/Ch6.html

info.borland.com/techpubs/delphi/delphi5/dg/messages.

html

Comunicação serial

com Delphi

www.torry.net/modems.htm