Lab3 实验报告

南京大学 人工智能学院

191300036 刘晔闻 450008668@qq. com

实验进度: 我完成了 Lab3 的所有必做内容和选做内容的中断嵌套部分。

实验结果:

1. 必做内容:

```
| Tather Process: Ping 1, 7; | Child Process: Pong 2, 7; | Child Process: Pong 2, 6; | Father Process: Ping 1, 6; | Child Process: Ping 1, 6; | Child Process: Pong 2, 5; | Father Process: Ping 1, 4; | Child Process: Pong 2, 4; | Father Process: Ping 1, 4; | Child Process: Pong 2, 3; | Father Process: Ping 1, 3; | Child Process: Pong 2, 2; | Father Process: Ping 1, 2; | Child Process: Pong 2, 1; | Father Process: Ping 1, 1; | Child Process: Pong 2, 0; | Father Process: Ping 1, 0; | Child Process: Ping
```

2. 中断嵌套:

实验过程:

- 1. lib/syscall.c:完成 sleep, exit 函数, 类似实例中的 fork 函数, 调用 syscall 函数即可。
- 2. kernel/kernel/irqHandle.c:
- (1) 保存恢复 esp 到栈顶:按照实验指南中的代码填写即可。

```
+ uint32_t tmpStackTop = pcb[current].stackTop;
+ pcb[current].prevStackTop = pcb[current].stackTop;
+ pcb[current].stackTop = (uint32_t)tf;
```

```
+ pcb[current].stackTop = tmpStackTop;
```

- (2) syscallHandle: 填写 syscallSleep, syscallExit 的 case, 这两者分别为 case 3 和 case 4, case 2 的 syscallExec 无需填写。我在 lib/lib.h 中修改了 case 值,使 sleep 和 exit 分别为 2 和 3。
- (3) switch_progress:按照指南中的进程切换代码,我实现了一个进程切换函数。

```
void switch_progress(){
    uint32_t tmpStackTop = pcb[current].stackTop;
    pcb[current].stackTop = pcb[current].prevStackTop;
    tss.esp0 = (uint32_t)&(pcb[current].stackTop);
    asm volatile("movl %0, %%esp"::"m"(tmpStackTop));
    asm volatile("popl %gs");
    asm volatile("popl %fs");
    asm volatile("popl %es");
    asm volatile("popl %ds");
    asm volatile("popl %ds");
    asm volatile("addl $8, %esp");
    asm volatile("iret");
}
```

(4) timeHandle: Step 1: 遍历 pcb, 将状态为 STATE_BLOCKED

的进程的 sleepTime 减一,如果进程的 sleepTime 变为 0,重新设为 STATE RUNNABLE;

```
for (int i = 0; i < MAX_PCB_NUM; i++){

if (pcb[i].state == STATE_BLOCKED){

pcb[i].sleepTime--;

if (pcb[i].sleepTime == 0)

pcb[i].state = STATE_RUNNABLE;

}
```

Step 2: 将当前进程的 timeCount 加一,如果时间片用完(timeCount==MAX_TIME_COUNT)且有其它状态为
STATE_RUNNABLE 的进程,切换,否则继续执行当前进程。其中,切换不仅是执行进程切换函数 switch_progress,首先要在 pcb 进程中寻找下一个处于 RUNNABLE 状态的进程,设置为RUNNING 状态,然后将该进程变为 current 进程,之后才能使用进程切换函数。

```
// step 2
pcb[current].timeCount++;
if [pcb[current].timeCount >= MAX_TIME_COUNT]]{
    int temp = 0;
    for(int i = MAX_PCB_NUM - 1; i >= 0; i--){
        if(pcb[i].state == STATE_RUNNABLE){
            temp = i;
            break;
        }
    }
    pcb[temp].state = STATE_RUNNING;
    if(pcb[current].state == STATE_RUNNING)
        pcb[current].state = STATE_RUNNING)
        pcb[current].state = STATE_RUNNABLE;
    pcb[current].timeCount = 0;
    current = temp;
}
```

(5) syscallSleep, syscallExit: syscallSleep 首先将当前的

进程的 sleepTime 设置为传入的参数,然后将当前进程的状态设置为 STATE_BLOCKED,之后模拟时钟中断; syscallExit 首先将当前进程的状态设置为 STATE_DEAD,然后模拟时钟中断。要注意的是,模拟时钟中断的目的是利用 timeHandle 进行进程切换,所以可以直接令 current 进程时间片已满,然后进入进程切换状态。(也可以不模拟时钟中断,而是手动使用函数 switch_progress 进行进程切换)

```
pcb[current].timeCount = MAX_TIME_COUNT;
asm volatile("int $0x20");
```

(6) syscallFork: Step 1: 寻找一个空闲的 pcb 做为子进程的进程控制块,如果没有空闲 pcb,则 Fork 失败,父进程返回-1,成功则子进程返回 0,父进程返回子进程 pid;

Step 2: 将父进程的资源复制给子进程。进程控制块中默认了pcb[i]的大小和地址;

Step 3: pcb[i]初始化。(可以参考 kernel/kernel/kvm.c 中的 initProc 函数。) 主要参考 pcb[2]的初始化。

```
// step 3
    pcb[i].stackTop = (uint32_t)&(pcb[i].regs);
    pcb[i].prevStackTop = (uint32_t)&(pcb[i].stackTop);
    pcb[i].state = STATE_RUNNABLE;
    pcb[i].timeCount = 0;
    pcb[i].sleepTime = 0;
    pcb[i].pid = i;

    pcb[i].regs.cs = USEL(1+2*i);
    pcb[i].regs.ds = USEL(2+2*i);
    pcb[i].regs.ds = USEL(2+2*i);
    pcb[i].regs.es = USEL(2+2*i);
    pcb[i].regs.fs = USEL(2+2*i);
    pcb[i].regs.gs = USEL(2+2*i);
    pcb[i].regs.g
```

要注意将父进程的寄存器值复制给子进程,并将父进程的进程号设为子进程号,子进程号设为0。

```
pcb[i].regs.esp = pcb[current].regs.esp;
pcb[i].regs.eip = pcb[current].regs.eip;
pcb[i].regs.ecx = pcb[current].regs.ecx;
pcb[i].regs.edx = pcb[current].regs.edx;
pcb[i].regs.ebx = pcb[current].regs.ebx;
pcb[i].regs.exx = pcb[current].regs.xxx;
pcb[i].regs.ebp = pcb[current].regs.ebp;
pcb[i].regs.esi = pcb[current].regs.esi;
pcb[i].regs.edi = pcb[current].regs.edi;

pcb[i].regs.eax = 0;  //子进程赋0
pcb[current].regs.eax = i;  //父进程赋子进程号
```

(7)选做一中断嵌套:添加了嵌套中断代码和模拟时钟中断的代码。

```
enableInterrupt();
for (j = 0; j < 0x100000; j++) {
     *(uint8_t *)(j + (i+1)*0x100000) = *(uint8_t *)(j + (current+1)*0x100000);
     asm volatile("int $0x20"); //XXX Testing irqTimer during syscall
}
disableInterrupt();</pre>
```

只添加嵌套中断代码依旧可以运行,但是在循环内加入模拟时钟中断代码后,迟迟不打印字符。将模拟时钟中断代码移到循环外时,可以正常打印。