Bugly Android 应用升级 SDK 使用指南

```
Bugly Android 应用升级 SDK 使用指南 概述 自动导入(推荐) 使用Android Studio创建project gradle配置(重要) 手动导入aar 下载SDK库文件 构建aar编译路径
```

参数配置测试验证

验证 SDK初始化 发布新版本 编辑版本信息 发布新升级 测试验证


概述

升级功能是专为App的灰度升级而开发的组件,在bugly内测页面配置好App的更新策略,策略指定的老版本App在启动时会自动检测更新并提示升级,为团队的应用分发,灰度内测提供一站式解决方案。


自动导入(推荐)

使用Android Studio创建project

[File] -> [New] -> [New Project]



gradle配置(重要)



配置示例(路径app/build.gradle):

后续更新升级SDK时,只需变更配置脚本中的版本号即可。

注意:

升级SDK已经集成crash上报功能,已经集成Bugly的用户需要注释掉原来Bugly的jcenter库;

已经配置过符号表的Bugly用户保留原有符号表配置;

Bugly SDK (2.1.5及以上版本)已经将Java Crash和Native Crash捕获功能分开,如果想使用NDK库,需要配置:

compile 'com.tencent.bugly:nativecrashreport:latest.release'

手动导入aar

我们也支持手动集成升级SDK,毋须按照下面步骤进行接入。

下载SDK库文件

SDK下载

升级 SDK 包 1.1.3

2016-08-01

- 增加更新弹窗状态检测;
- 优化UpgradeLisetner回调时机;
- 更新弹窗的黑白名单支持继承关系;
- 集成bugly最新2.2.0版本。

使用指南 更新日志

▼ 下载

点击下载即可,解压缩会发现包含以下文件:

- 需要集成的aar包
- 接入文档
- Demo示例

构建aar编译路径

Android Studio工程

```
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    compile(name: 'bugly_crashreport_upgrade-1.2.0', ext: 'aar') }
android {
    repositories {
        flatDir {
            dirs 'libs'
        }
}
```

如下图所示:

```
| app - BuplyHortinDemo - [-]Documents/buply/code|buply-android/BuglyHortinDemo | app © build gradle | app | app | build gradle | app | build gradle | app | build gradle | app | app | build gradle | app | app
```

注:升级SDK自1.2.0版本将不再支持Eclipse集成方式,建议使用gradle远程仓库集成和aar导入集成。

参数配置

在AndroidMainfest.xml中进行以下配置:

1. 权限配置

```
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /
>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />
<!--保存資源到SD卡-->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
//>
```

2. Activity配置

```
<activity
   android:name="com.tencent.bugly.beta.ui.BetaActivity"
   android:theme="@android:style/Theme.Translucent" />
```

3. 配置FileProvider (Android N之后配置)

注意:如果您想兼容Android N或者以上的设备,必须要在AndroidManifest.xml文件中配置 FileProvider来访问共享路径的文件。

```
<provider
    android:name="android.support.v4.content.FileProvider"
    android:authorities="${applicationId}.fileProvider"
    android:exported="false"
    android:grantUriPermissions="true">
    <meta-data
        android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
        android:resource="@xml/provider_paths"/>
</provider>
```

\${applicationId}请替换为您的包名,例如com.bugly.upgrade.demo。这里要注意一下,FileProvider类是在support-v4包中的,检查你的工程是否引入该类库。

在res目录新建xml文件夹,创建provider_paths.xml文件如下:

这里配置的两个外部存储路径是升级SDK下载的文件可能存在的路径,一定要按照上面格式配置,不然可能会出现错误。

混淆配置

为了避免混淆SDK,在Proguard混淆文件中增加以下配置:

```
-dontwarn com.tencent.bugly.**
-keep public class com.tencent.bugly.**{*;}
```

注意:

已经接入Bugly SDK的用户需要先删除原Bugly SDK的jar包; android4.1以上的工程必须把jar包放在libs目录下,否则会出现NoClassDefFoundError错误;

如果您的工程有Native代码(C/C++)或者集成了其他第三方SO库,建议下载Bugly的NDK 动态库。

Bugly NDK包含多个架构的SO库:

- armeabi
- armeabi-v7a
- arm64-v8a
- x86
- x86_64

在集成Bugly SO库时,请注意只保留支持的架构SO库。

测试验证

SDK初始化

注意:如果您之前使用过Bugly SDK,请将以下这句注释掉。

CrashReport.initCrashReport(getApplicationContext(), "注册时申请的APPID", false);

统一初始化方法:

Bugly.init(getApplicationContext(), "注册时申请的APPID", false);

参数解析:

参数1:上下文对象

参数2:注册时申请的APPID

参数3:是否开启debug模式,true表示打开debug模式,false表示关闭调试模式


提示:已经接入Bugly用户改用上面的初始化方法,不影响原有的crash上报功能; init方法会自动检测更新,不需要再手动调用Beta.checkUpgrade(), 如需增加自动检查时机可以使用Beta.checkUpgrade(false,false);

参数1: isManual 用户手动点击检查,非用户点击操作请传false

参数2: isSilence 是否显示弹窗等交互, [true:没有弹窗和toast] [false:有弹窗或toast]

发布新版本


进入内测分发页面选择注册的APP,点击发布新版本,上传要升级的APP的版本(上传APP的 versioncode必须不低于外发版本的versiocode,否则用户检测不到更新)





编辑版本信息






发布新升级



使用默认策略配置,点击创建策略



策略创建完成后会回到版本编辑页面,点击启动,使策略生效;



测试验证

完成步骤4.4中的策略配置,在本地安装配置过升级SDK的低版本APP,启动后(**请先杀掉进程**)等待一段时间(默认是3s)会弹出如下升级弹窗,表示SDK配置成功。



注:如果你有以下需求,可以参考升级SDK高级配置:

- 1. 设置自动初始化
- 2. 设置开关自动检查
- 3. 设置升级检查周期
- 4. 设置初始化延迟
- 5. 设置通知栏图标
- 6. 设置更新弹窗bannner图
- 7. 设置更新资源存储目录
- 8. 设置开启显示打断策略
- 9. 设置自定义UI
- 10. 设置升级对话框生命周期回调