Relatório das Questões

Marcos Antonio¹ e Vandirleya Barbosa¹

¹Universidade Federal de Piauí (UFPI)

{marcos.brito, vandirleya.barbosa}@ufpi.edu.br

1. Questão 1

A resolução desta questão iniciou-se com o desenho da rede na ferramenta Cisco Packet Tracer¹. Foram adicionados inicialmente dois PCs, identificados como PC0 e PC1, os quais foram conectados a dois switches distintos, denominados switch0 e switch1, respectivamente. Posteriormente, foram estabelecidas conexões com quatro roteadores adicionais, identificados como router0, router1, router2 e router3. Esses roteadores foram posicionados entre os switches, conforme representado na Figura 1. É importante destacar que o PC0 está conectado ao switch0, que, por sua vez, faz parte da rede 10.0.0.0/8 do router0. De maneira análoga, o PC1 está conectado ao switch1 e ao router3 na rede 50.0.0.0/8.




Figura 1. Arquitetura da questão 1.

Após a criação da arquitetura, foi necessário proceder com as configurações individuais de cada roteador, switch e PC na rede. Dada a maior quantidade de roteadores e a existência de um padrão de configuração, a abordagem inicial concentrou-se nos roteadores. Inicialmente, cada roteador foi habilitado utilizando o comando enable. Em seguida, foram realizadas as configurações de rede específicas para cada roteador, através do terminal, utilizando o comando conf t. Na configuração via terminal, os valores de IP eram atribuídos às interfaces Gigabit Ethernet de cada roteador. Após a inserção dos respectivos valores, o comando no sh era empregado para ativar as conexões. Com todas essas etapas concluídas, o comando wr era utilizado para escrever e salvar todas as novas configurações e alterações realizadas. A Tabela 1 apresenta todos os valores das configurações utilizadas nos roteadores.

¹https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer

Tabela 1. Tabela de configurações dos roteadores da questão 1.

	Gigabit Ethernet 0/0/0	Gigabit Ethernet 0/0/1	No shutdown	IP Route
Router0	IP address 10.0.0.1 subnet mask 255.0.0.0	IP address 20.0.0.1 subnet mask 255.0.0.0	Ativo	30.0.0.0/8 via 20.0.0.2 40.0.0.0/8 via 20.0.0.2 50.0.0.0/8 via 20.0.0.2
Router1	IP address 20.0.0.2 subnet mask 255.0.0.0	IP address 30.0.0.1 subnet mask 255.0.0.0	Ativo	10.0.0.0/8 via 20.0.0.1 40.0.0.0/8 via 30.0.0.2 50.0.0.0/8 via 40.0.0.2
Router2	IP address 30.0.0.2 subnet mask 255.0.0.0	IP address 40.0.0.1 subnet mask 255.0.0.0	Ativo	10.0.0.0/8 via 30.0.0.1 20.0.0.0/8 via 30.0.0.1 50.0.0.0/8 via 40.0.0.2
Router3	IP address 40.0.0.2 subnet mask 255.0.0.0	IP address 50.0.0.1 subnet mask 255.0.0.0	Ativo	10.0.0.0/8 via 40.0.0.1 20.0.0.0/8 via 40.0.0.1 30.0.0.0/8 via 40.0.0.1

Com os roteadores configurados para permitir a conexão e o envio de pacotes entre eles, procedemos para as configurações dos switches. Na configuração dos switches, o processo inicia-se habilitando cada um com o comando enable. Em seguida, acessamos as configurações por meio do terminal utilizando o comando conf t para ativar e especificar as duas configurações necessárias para o correto funcionamento dos switches. A Tabela 2 detalha os parâmetros inseridos para habilitar a conexão.

Tabela 2. Tabela de configurações dos switches.

	Port Status	Configurações 1	Configurações 2
Switch0	On	interface range fa0/1 - 2 switchport mode trunk	interface range fa0/1, g0/1 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1
Switch1	On	interface range fa0/1 - 2 switchport mode trunk	interface range fa0/1, g0/1 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1

No processo de configuração dos switches no Cisco Packet Tracer, a sequência de comandos começa concedendo acesso privilegiado com enable, seguido pela entrada no modo de configuração global através de conf t. Para configurar interfaces, como FastEthernet0/1 e FastEthernet0/2, no modo tronco e permitir o transporte de tráfego de várias VLANs, utilizamos interface range fa0/1 - 2 e switchport mode trunk. Após cada configuração de interface, os comandos exit e end são empregados para transitar entre os modos de configuração de interface, configuração global e execução privilegiada. Em etapas subsequentes, ao adicionar interfaces como FastEthernet0/1 e GigabitEthernet0/1, a configuração prossegue com a definição do modo tronco e da VLAN nativa, utilizando comandos análogos. O cuidado com a precisão na digitação do comando switchport trunk native vlan 1 é essencial para garantir uma configuração eficaz das interfaces em modo tronco, possibilitando o transporte eficiente de tráfego em múltiplas VLANs.

As configurações dos PCs foram feitas diretamente na parte física ao invés do terminal como foi feito nos roteadores e switches. Isso se deve ao fato de ser configurações mais simples e práticas, uma vez que só é preciso definir o IP dos PCs e a qual rotea-

dor padrão eles estarão conectados. A Tabela 3 apresenta todos os parâmetros utilizados durante a configuração.

Tabela 3. Tabela das configurações dos PCs.

	Gateway Padrão	Gateway DNS IPv6	Fast Ethernet 0
PC0	Router0 10.0.0.1	Automático	IP address 10.0.0.5 subnet mask 255.0.0.0
PC1	Router3 50.0.0.1	Automático	IP address 50.0.0.5 subnet mask 255.0.0.0

1.1. Traceroute

Após a conclusão de todas as configurações, o PCO, com o endereço IP 10.0.0.5, consegue enviar pacotes para o Host com o endereço IP 50.0.0.5, localizado no PC1. Isso se torna possível devido à definição das rotas de ida e volta em cada roteador. Além disso, a utilização do comando Tracert via terminal prompt dos próprios PCs permite verificar detalhadamente cada rota utilizada. O comando Tracert/Tracerouter é uma ferramenta de diagnóstico de rede que rastreia a rota que os pacotes IP levam da origem até o destino. Ele exibe a lista de roteadores pelos quais os pacotes passam em seu caminho para o destino final. Cada entrada na lista representa um salto ao longo do caminho, mostrando o endereço IP do roteador e o tempo necessário para o pacote alcançar esse ponto específico. Na Figura 2, é apresentado o caminho percorrido para enviar um pacote até o host do PC1, incluindo informações sobre o tempo de percurso. Da mesma forma, na Figura 3, é possível visualizar as rotas utilizadas para enviar um pacote do PC1 até o host do PC0, juntamente com informações temporais associadas.




Figura 2. Traceroute do PC0.




Figura 3. Traceroute do PC1.

2. Questão 2

No decorrer da configuração da segunda questão no Cisco Packet Tracer, o processo teve início com o acesso ao modo privilegiado no dispositivo Router0 por meio do comando enable. Posteriormente, para realizar as configurações específicas do roteador, ingressei no modo de configuração global utilizando conf t. As interfaces GigabitEthernet0/0/0 e GigabitEthernet0/0/1 foram então configuradas com endereços IP por meio dos comandos interface GigabitEthernet0/0/0, ip address 10.0.0.245 255.255.255.0, no shutdown, seguido de interface GigabitEthernet0/0/1 e ip address 200.0.0.245. Depois disso foi realizada as configurações em todos os PCs da rede privada e pública. Onde foi informado o IP padrão do gateway e o IP da própria maquina, para que fosse possível realizar a comunicação na rede. A Tabela 4 apresenta todos os valores utilizados para as configurações. Os switches não foram configurados, pois na tarefa proposta não haveria necessidade de configurar como na questão anterior, em contrapartida, a conexão entre os switches e o roteador foi realizada de forma manual, pois seria necessário saber em que portas estavam sendo usadas para o mapeamento na rede.

Numa fase mais avançada, foram implementadas configurações de NAT (Network Address Translation) para realizar o mapeamento de endereços IP privados para um endereço IP público. Isso incluiu a criação de um pool de endereços públicos, a definição de uma lista de acesso (ACL) permitindo o tráfego da rede privada e a aplicação do NAT por meio do comando ip nat inside source list 1 pool redeAtual. A verificação das traduções NAT foi efetuada com o comando show ip nat translations, proporcionando a confirmação da correta configuração do processo de mapeamento de endereços. Essa configuração, fundamental em ambientes de rede, possibilita que dispositivos internos utilizem endereços privados, enquanto o roteador traduz esses endereços para um endereço IP público ao se comunicar com a internet.

Tabela 4. Tabela dos parametros de configuração da rede.

	Rede Privada				
	Gateway Padrão	Fast Ethernet 0			
PC0	200.1.1.254	IP address 10.0.0.1			
100	200.1.1.234	subnet mask 255.255.255.0			
		IP address 10 0 0 2			
PC1	200.1.1.254	subnet mask 255.255.25.0			
DC2	200 1 1 254	IP address 10.0.0.3			
PC2	200.1.1.254	subnet mask 255.255.255.0			
	Rede Pública				
	Gateway Padrão	Fast Ethernet 0			
PC3	200.1.1.254	IP address 200.1.1.2			
rcs	200.1.1.234	subnet mask 255.255.255.0			
	Roteador Intermediário				
	Gigabit	Gigabit	No		
	Ethernet	Ethernet	shutdown		
	0/0/0	0/0/1	SHUUUWH		
Router0	IP address 10.0.0.254	IP address 200.1.1.254	Ativo		
Routero	subnet mask 255.255.255.0	subnet mask 255.255.255.0			

As Figuras 4 e 5 mostram através do comando ping no terminal prompet dos PCs, a entrega e recebimento de pacotes entre a rede privada e pública. No primeiro caso conferimos apenas a entrega do pacote do PC0 na rede privada ao PC3 na pública e como o comando já havia sido testado antes, todas as entregas foram bem sucedidas. Já na segunda figura observamos o mesmo resultado do comando ping mas desta vez do PC3 na rede pública para os PCs 1 e 2 da rede privada. Um comportamento interessante de se mencionar é que como a rede NAT ainda não havia sido testada no PC2, no primeiro envio de pacotes do PC3 para ele houve um erro, justamente por ainda este realizando a conexão e em seguida as demais tentativas são bem sucedidas, pois a conexão está realizada.




Figura 4. Ping no PC0 com IP do PC3.




Figura 5. Ping no PC3 com IP do PC1 e PC2.