# 基于 eNSP 软件的 VLAN 实验指导书

马喜春 编写

清华大学自动化系 2022 年 11 月

# 实验软件:

华为 eNSP

下载地址: https://cloud.tsinghua.edu.cn/f/0b37e9b1abfd4291a6ee/

注意: 在关闭软件时, 注意在命令行中输入 save 保存当前配置, 否则关机后当前交换机配置消失。另外, 软件可能会出现丢失配置的情况, 实验尽量一次做完, 不要反复重启软件。


# 实验任务1

在同一个交换机上进行相同 VLAN 之间的通信;

### 实验目的

在不同的 vlan 下不能通信、在相同的 vlan 下才可以通信。

## 实验拓扑:



### 实验配置

注意在进行配置时首先要启动主机与交换机

#### 主机配置:

PC1、2、3、4分别设置地址为

192.168.0.1-192.168.0.4 子网掩码为 24 位

交换机配置(右键 CLI 进入,注意,指令执行完会有如下提示,回车即可): Nov 23 2022 17:49:13-08:00 Huawei DS/4/DATASYNC\_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5 .25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

#### 配置指令:

<Huawei>sys

首先将端口设置为 access

[Huawei]interface e0/0/1

[Huawei-Ethernet0/0/1]port link-type access

[Huawei]interface e0/0/2

[Huawei-Ethernet0/0/2]port link-type access

[Huawei]interface e0/0/3

[Huawei-Ethernet0/0/3]port link-type access

[Huawei]interface e0/0/4

[Huawei-Ethernet0/0/4]port link-type access

#### //创建并划分 vlan

[Huawei]vlan 2

说明:切换到 vlan2 设置 [Huawei-vlan2]port e0/0/1

说明:将端口 e0/0/1加入 vlan2 [Huawei-vlan 2]port e0/0/2

[Huawei]vlan3

[Huawei-vlan3]port e0/0/3 [Huawei-vlan3]port e0/0/4

### 实验效果

以 PC1 为例:

```
PC1
                           UDP发包工具
  基础配置
           命令行
                     组播
                                       串口
  5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 31/49/63 ms
PC>ipconfig
Link local IPv6 address...... fe80::5689:98ff:fe56:6e3c
IPv6 address..... 128
IPv6 gateway....::
IPv4 address...: 192.168.0.1
Subnet mask...: 255.255.255.0
Gateway....: 0.0.0.0
Physical address...... 54-89-98-56-6E-3C
DNS server....:
PC>ping 192.168.0.2
                                              VLAN2中的PC2
Ping 192.168.0.2: 32 data bytes, Press Ctrl C to break
From 192.168.0.2: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.0.2: bytes=32 seq=2 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.0.2: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.0.2: bytes=32 seq=4 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.0.2: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=31 ms
  -- 192.168.0.2 ping statistics ---
```


```
PC3
                         UDP发包工具
           命令行
                    组播
PC>ipconfig
Link local IPv6 address..... fe80::5689:98ff:fe7c:474d
IPv6 address..... 128
IPv6 gateway....::::
                                              VLAN3中的PC3
IPv4 address..... 192.168.0.3
Subnet mask...... 255.255.255.0
Gateway....: 0.0.0.0
Physical address..... 54-89-98-7C-47-4D
DNS server....:
PC>ping 192.168.0.4
                                          VLAN3中的PC4
Ping 192.168.0.4: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.0.4: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=63 ms
From 192.168.0.4: bytes=32 seq=2 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.0.4: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.0.4: bytes=32 seq=4 ttl=128 time=63 ms
From 192.168.0.4: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=47 ms
  -- 192.168.0.4 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 47/53/63 ms
```

# 实验任务 2

## 实验目的

在两个不同交换机上的同一个 VLAN 之间(下列表述以 VLAN2 为例)分别进行通信;

### 实验拓扑



### 实验配置

注意在进行配置时首先要启动主机与交换机

#### 主机配置:

PC1、2、3、4、5、6 分别设置地址为 192.168.0.1、192.168.0.2、192.168.0.3、192.168.0.4、192.168.0.5、192.168.0.6 子网掩码为 24 位

交换机 LSW1、LSW3 配置 (两者配置方法相同):

#### 配置指令:

首先,为实验任务1配置

然后:

[Huawei]interface e0/0/22

[Huawei-Ethernet0/0/22]port link-type access

//创建并划分 vlan

[Huawei]vlan2

[Huawei-vlan2]port e0/0/22


将 port22 加入 vlan2

### 实验效果

```
E PC1
  基础配置
                           UDP发包工具
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 62/71/78 ms
PC>ipconfig
Link local IPv6 address..... fe80::5689:98ff:fe56:6e3c
IPv6 address..... :: / 128
IPv6 gateway....:::
IPv4 address..... 192.168.0.1
                                                  Vlan2 中的PC1
Subnet mask..... 255.255.255.0
Gateway..... 0.0.0.0
Physical address...... 54-89-98-56-6E-3C
DNS server....:
PC>ping 192.168.0.5
                                                  Vlan2中的PC5
Ping 192.168.0.5: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=78 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=2 ttl=128 time=63 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=62 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=4 ttl=128 time=63 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=78 ms
```

#### 实验思考

此时,交换机 LSW1 与交换机 LSW3 上的 VLAN3 能否通信?



通讯测试界面

上图表明这样做不行。同理,必须像 VLAN2 通信时那样,将两个交换机上的 VLAN3 端口连


接起来,这样,势必会造成端口的浪费。(浪费的端口数取决于 VLAN 的数量),所以,为了解决这个问题,可以采用 VLAN 中继 (TRUNK) 的方式实现不同交换机上的相同 VLAN 之间的通信。这样就可以做到一条中继多条虚拟(逻辑)链路捆绑在一条物理链路上。Trunk 类型的端口可以属于多个 VLAN,可以接收和发送多个 VLAN 的报文。

# 实验任务3

#### 实验目的

分析内容(2)中实现方法的弊病,利用"中继"实现实验任务(2);

### 实验拓扑



### 实验配置

交换机 LSW1、LSW3 配置 (两者配置相同):

#### 配置指令:

首先,与实验任务1配置相同

然后

[Huawei]interface e0/0/20

[Huawei-Ethernet0/0/20]port link-type trunk

[Huawei-Ethernet0/0/20]port trunk allow-pass vlan all

作用: 将端口 20 设置为标记端口 (TRUNK)

### 实验效果

配置完成后:可以跨交换机实现相同 VLAN 之间的通信。

```
PC1
                             UDP发包工具
            命令行
                      组播
   round-trip min/avg/max = 62/68/78 ms
PC>ipconfig
Link local IPv6 address...... fe80::5689:98ff:fe56:6e3c
IPv6 address...... :: / 128
IPv6 gateway....:::
                                                   VLAN2中的PC1
IPv4 address..... 192.168.0.1
Subnet mask...... 255.255.255.0
Gateway..... 0.0.0.0
Physical address...... 54-89-98-56-6E-3C
DNS server....:
PC>ping 192.168.0.5
                                                  VLAN2中的PC5
Ping 192.168.0.5: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=62 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=2 ttl=128 time=63 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=78 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=4 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.0.5: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=62 ms
  -- 192.168.0.5 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
```


```
_ |
F PC3
                         UDP发包工具
  基础配置
           命令行
                   组播
 PC>ipconfig
 Link local IPv6 address...... fe80::5689:98ff:fe7c:474d
 IPv6 address..... :: / 128
 IPv6 gateway....::::
 IPv4 address..... 192.168.0.3
                                              VLAN3中的PC3
 Subnet mask...... 255.255.255.0
 Gateway..... 0.0.0.0
 Physical address...... 54-89-98-7C-47-4D
 DNS server....:
 PC>ping 192.168.0.6
                                             VLAN3中的PC6
 Ping 192.168.0.6: 32 data bytes, Press Ctrl C to break
 From 192.168.0.6: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=62 ms
 From 192.168.0.6: bytes=32 seq=2 ttl=128 time=63 ms
 From 192.168.0.6: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=78 ms
 From 192.168.0.6: bytes=32 seq=4 ttl=128 time=79 ms
 From 192.168.0.6: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=62 ms
  -- 192.168.0.6 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 62/68/79 ms
```

# 实验任务 4

### 实验目的

通过三层交换机实现不同 VLAN (如 VLAN2、VLAN3) 之间的通信;

### 实验拓扑



## 实验配置

#### 二层交换机与实验3配置方法相同

#### 三层交换机 LSW4

<Huawei>sys

[Huawei]vlan 2

[Huawei-vlan2]vlan 3

创建两个 vlan

#### <Huawei>sys

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

 $[Huawei-Gigabit Ethernet 0/0/1] port\ trunk\ allow-pass\ vlan\ all$ 

<Huawei>sys

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/3

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3port link-type trunk


[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all

```
将端口设置为 trunk,同时允许所有 vlan 通过 <Huawei>sys
[Huawei]interface VLANif2
[Huawei-Vlanif2]ip address 192.168.1.1 24
<Huawei>sys
[Huawei]interface VLANif3
[Huawei-Vlanif3]ip address 192.168.8.1 24
将 IP 地址与 vlan 绑定
```

#### 主机地址设置

将主机 PC(1、2、5)的地址修改为 192.168.1.(20、2、5) 24 默认网关 192.168.1.1 将主机 PC(3、4、6)的地址修改为 192.168.8.(3、4、6) 24 默认网关 192.168.8.1

#### 实验效果




## 实验任务5

### 实验目的

用"单臂路由"的方式来实现不同 VLAN 之间的通信

## 实验拓扑



## 实验配置

初始配置同实验任务 4 对交换机 LSW1

<Huawei>sys

[Huawei]interface e0/0/20

[Huawei-Ethernet0/0/20]port link-type trunk

[Huawei-Ethernet0/0/20]port trunk allow-pass vlan all

#### 实验效果

```
PC1
                                  UDP发包工具
   基础配置
               命令行
                           组播
 PC>ipconfig
 Link local IPv6 address..... fe80::5689:98ff:fe56:6e3c
 IPv6 address..... 128
 IPv6 gateway....:::
 IPv4 address..... 192.168.1.10
 Subnet mask...... 255.255.255.0
                                                                 VLAN2中的PC1
 Gateway..... 192.168.1.1
 Physical address...... 54-89-98-56-6E-3C
 DNS server....
 PC>ping 192.168.8.6
                                                               VLAN3中的PC6
Ping 192.168.8.6: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 192.168.8.6: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=172 ms From 192.168.8.6: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=109 ms From 192.168.8.6: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=110 ms From 192.168.8.6: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=109 ms From 192.168.8.6: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=105 ms
   - 192.168.8.6 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 109/125/172 ms
```

### 广播风暴

#### 思考题:

- 1. 何为广播域? VLAN 如何隔离广播域?
- 2. 何为广播风暴?产生广播风暴的原因?
- 3. 分析下图的拓扑结构, 何种情况下会出现广播风暴?

4.

