列举web自动化中常见的元素定位方式?

• id: 根据id来获取元素,返回单个元素,id值一般是唯一的;

• name: 根据元素的name属性定位;

• tagName: 根据元素的标签名定位;

• className: 根据元素的样式class值定位;

• linkText: 根据超链接的文本值定位;

• partialLinkText: 根据超链接的部分文本值定位;

cssSelector: css选择器定位;xpath: 通过元素的路径来定位;



简述你所知道的延时等待方式?

强制等待: 也叫线程等待,通过线程休眠的方式完成的等待,如等待5秒: Thread sleep(5000), 一般情况下不太使用强制等待,主要应用的场景在于不同系统交互的地方。

隐式等待:通过implicitly Wait完成的延时等待,注意这种是针对全局设置的等待,如设置超时时间为10秒,使用了implicitlyWait后,如果第一次没有找到元素,会在10秒之内不断循环去找元素,如果超过10秒还没有找到,则抛出异常,硬式等待比较智能,它可以通过全局配置,但是只能用于元素定位。

显式等待: 也称为智能等待,针对指定元素定位指定等待时间,在指定时间范围内进行元素查找,找到元素则直接返回,如果在超时还没有找到元素,则抛出异常,显示等待是 selenium 当中比较灵活的一种等待方式,他的实现原理其实是通过 while 循环不停的尝试需要进行的操作。



如何模拟浏览器的前进和后退、刷新?

具体如下:

driver.navigate().back(); //后退 driver.navigate().forward();//前进 driver.navigate().refresh();//刷新



Selenium 自动化如何进行文件上传?

如果是input元素的文件上传,可以通过 Selenium 当中的 send_keys 方式进行传递,但是这种方式局限性比较大,如果遇到像通过 js 调用的组件会有一些问题;这个时候就需要通过一些和系统交互的方式去完成上传操作,比如通过autoit,pywinauto 或者是pyautogui这些第三方库进行操作。

UI自动化测试用例如何设计?

UI自动化测试用例是从手工测试用例中提取出来的,跟手工测试用例相比,自动化测试用例更加注重用例的 严谨性,选择用例的时候遵循以下原则:

- 优先选取覆盖产品核心功能的用例;
- 从成本考量,不要选择流程过于复杂的用例;
- 选取的用例可以是重复执行、繁琐的部分、比如字段验证、提示信息验证;
- 优先实现正向的测试用例,反向用例一般情况复杂、数量多;



什么是PO模式?

PO模式,全称为Page Object Model ,简称POM,是页面对象模式。对页面进行抽象或者说建模的过程,是把一个具体的页面转化为编程语言当中的一个对象,页面特性转化成对象属性,页面操作转化为对象方法。把页面的一个个的web元素设计为页面对象的属性,把页面上的操作(如点击、输入等)设计为页面对象的行为。在自动化测试当中,主要用来实现对页面操作和测试逻辑的一个分离,这样做的好处是业务和实现分开,使自动化测试脚本具备更高的可维护性。



你认为PO模式的封装原则有哪些?

- 公共方法表示页面提供的一个服务,比如我们可以把登录封装成一个 login 方法,把搜索方法封装成一个设施方法,把注册操作封装成一个 register 的方法;
- 尽量不要暴露页面的内部,比如一个HTML的页面还有一个页面的上下结构;
- 在 PO 当中一般不做断言, 会做到页面逻辑和测试逻辑的分离;
- PO 一般里面的方法返回 self 或者是其他的 Page Object , 也可以是一个元素属性;
- 整个 PO 不需要封装整个页面的行为, 用到什么逻辑就封装什么;
- 对于统一操作,如果出现不同的结果,可以把用不同的方法来表示,比如说登录成功有跳转,登录失败有报错,如果登录还有一种会授权的状况,那么可以封装成三个单独的方法: login success、login error、login invalid。

八

你怎么提高UI自动化脚本的稳定性?

- 尽量用相对路径的xpath表达式;
- 查找元素优先用显示等待;

- 用例与用例之间尽量避免产生依赖, 用例可以独立执行;
- 用例执行结束后对测试场景进行还原,避免影响其他用例的执行;
- 脚本执行失败后加入重试机制,提升用例的稳定性;
- 尽量保证单独的测试环境,避免其他的测试同步进行;

九

基于Web端如何做自动化测试、谈谈你的思路和方向?

Web端的自动化测试,基本就是模拟手工测试人员来做功能测试。用机器的自动执行代替人的操作。web端呈现的产品有两个方向可以做自动化测试:接口层和界面操作层,且接口层自动化的比例要高于界面操作层。主要对产品稳定的功能进行自动化测试,主要用于产品的核心功能冒烟测试、回归测试。从系统最核心的功能开始做,再根据情况慢慢展开。



UI 自动化测试中,如何做集群?

- Selenium Grid, 分布式执行用例;
- Appium 使用 STF 管理多设备;
- Docker+K8S 管理集群;

selenium自动化测试

selenium中如何判断元素是否存在?

isElementPresent

什么是自动化测试、自动化测试的优势是什么

通过工具或脚本代替手工测试执行过程的测试都叫自动化测试

自动化测试的优势:

- 1.减少回归测试成本
- 2.减少兼容性测试成本
- 3.提高测试反馈速度
- 4.提高测试覆盖率
- 5.让测试工程师做更有意义的测试

什么样的项目比较适合做自动化测试,什么样的不适合做自动化测试

适合做的项目:

- 1.项目周期长且相对稳定
- 2.需要做频繁的冒烟测试
- 3.需要经常做回归测试
- 4.需要进行大数据量的数据驱动测试

不适合做的项目:

- 1.项目周期短用例不会多次重复执行
- 2.被测项目不稳定变化太频繁

你们公司开展自动化工作的主要流程是怎样的

- 1.选择合适的测试工具
- 2.定义自动化测试覆盖的范围
- 3.制定测试计划
- 4.自动化测试环境搭建
- 5.脚本开发
- 6.测试执行
- 7.测试脚本维护

在制定自动化测试计划的时候一般要考虑哪些点?

1.选择适合的测试工具或分析当前的工具是否适合新项目

- 2.选择合适的自动化测试框架
- 3.确定要做自动化测试的范围和不做自动化测试的范围
- 4.测试环境的准备与搭建
- 5.制定一个粗略的脚本开发的时间表
- 6.制定脚本执行的一些策略,如冒烟测试的频率,回归测试的时间点及频率等
- 7.定义自动化测试的输出,比如脚本,测试数据,发现的缺陷,测试报告等

编写自动化脚本时的一些规范?

- 1.统一的命名约定,如用例名,方法名等
- 2.良好的脚本注释
- 3.遵循代码规范,使用适当的缩进
- 4.对异常进行处理

你一般一天能编写多少个自动化脚本

这个取决于测试用例场景的复杂度,一般一天能写2~5个左右,复杂的话一天只能写一个

做自动化测试时关注的一些指标?

- 1.自动化测试用例的覆盖率=自动化测试用例数/所用用例总数,这个比例越高测试反馈越快,成本节约越多
- 2.节省的时间成本=手工测试所花的时间-自动化测试所花的时间
- 3.自动化测试的投入=开发脚本的投入+脚本维护的投入+工具价格
- 4.自动化测试发现的缺陷数 每次回归测试时自动化测试发现的缺陷数及漏测数,反应了自动化用例的有效性

做自动化测试时关注的一些指标

自动化测试投入产出比:

ROI=(手工测试的成本-自动化测试成本)/自动化测试成本

ROI如果是负值说明自动化测试的成本未收回,ROI为正值说明自动化测试成本已回收,且值越大说明回报越好

自动化测试可以达到100%的覆盖率吗

比较难

因为有些用例场景无法被自动化 一些验证易用性友好性的用例不适合做自动化有些边缘的用例很少被重复执行,从投入产出比来说也不适合做自动化

你们公司开展自动化测试遇到一些什么问题

1.项目流程不规范,项目变动频繁导致自动化用例维护成本高 解决:深入理解用户需求,规范开发流程,自动化用例先覆盖已经稳定的功能。

- 2.对自动化期望太高自动化也是一个逐步完善的过程,不可能一下子完全代替手工
- 3.有些自动化工程师的技术能力偏弱 提升编程能力,提升自动化工具使用能力,对新人进行培训等

selenium驱动浏览器使用的协议是什么

jsonwireprotocol

selenium工具都包含哪些组件

selenium IDE、webdriver、 selenium GRID

selenium中定位网页元素有几种方式

有八种 ID NAME CLASSNAME LINKTEXT PARTIALLINKTEXT TAGNAME XPATH CSS SELECTOR

你是怎样编写元素的xpath表达式的

一般是自己写Xpath表达式,再利用 try xpath小工具严重xpath表达式是否正确

也可以运用谷歌和火狐中按F12后,对选中的元素是由右键中copy xpath功能

webdriver启动常见的浏览器语句

driver = webdriver.FirefoxFDriver()

driver = webdriver.ChromeDriver()

driver = webdriver.internetExplorerDriver()

如何判断一个元素在页面上是显示出来的

webelement类中的isdisplayed()方法

如何选中下拉列表中的下拉选项

//select

selectByVissbleText

selenium如何处理弹窗

需要使用driver.switchTo().alert():

alert.accpt()相当于点击弹窗的ok按钮

alert.dismiss()相当于点击弹窗的cancel按钮

selenium可以处理windows弹窗吗

selenium本身是不可以处理windows弹窗的,但是selenium可以借助Autolt小工具来完成对windows弹窗的操作

selenium中常见的时间等待有哪几种

强制固定等待

全局的隐式等待 等待具体某个元素某个状态的显示等待

driver.quit()和driver.close()的区别

driver.close()仅关闭当前用户正在操作的页面

driver.quit()关闭整个浏览器,关闭所有的页面

常见的自动化测试框架有哪些

线性脚本框架、数据驱动框架、关键字驱动框架、混合框架等

什么是pom

是一种设计模式.

好处是复用代码,减少重复代码的编写 减少维护成本,页面ui变动时,只改动一处即可

selenium中hidden或者是display = none的元素是否可以定位到

不能

selenium中如何保证操作元素的成功率?也就是说如何保证我点击的元素一定是可以点击的?

- -添加元素智能等待时间 driver.implicitly_wait(30)
- try 方式进行 id,name,clas,x path, css selector 不同方式进行定位,如果第一种失败可以自动尝试第二种

-Selenium保证元素成功率是通过元素的定位,当然它的定位方法很多,一定能有合适的。但是在自动化工程的实施过程中,高质量的自动化测试不是只有测试人员保证的。需要开发人员规范开发习惯,如给页面元素加上唯一的name,id等,这样就能大大地提高元素定位的准确性。当然如果开发人员开发不规范,我们在定位元素的时候尽量使用相对地址定位,这样能减少元素定位受页面变化的影响。只要我们元素定位准确,就能保证我的每一个操作符合我的预期

如何提高selenium脚本的执行速度

Selenium脚本的执行速度受多方面因素的影响,如网速,操作步骤的繁琐程度,页面加载的速度,以及我们在脚本中设置的等待时间,运行脚本的线程数等。所以 不能单方面追求运行速度的,要确保稳定性,能稳定地 实现回归测试才是关键。

我们可以从以下几个方面来提高速度: 一,减少操作步骤,如经过三四步才能打开我们要测试的页面的话,我们就可以直接通过网址来打开,减少不必要的操作。二,中断页面加载,如果页面加载的内容过多,我们可以查看一下加载慢的原因,如果加载的内容不影响我们测试,就设置超时时间,中断页面加载。三,在设置等待时间的时候,可以sleep固定的时间,也可以检测某个元素出现后中断等待也可以提高速度。四,配置testNG实现多线程。在编写测试用例的时候,一定要实现松耦合,然后在服务器允许的情况下,尽量设置多线程运行,提高执行速度

用例在运行过程中经常会出现不稳定的情况,也就是说这次可以通过,下次就没办法通过了,如何去提升用例的稳定性

- time.sleep()
- driver.implicitly_wait(30)
- -多用 try 捕捉, 处理异常

-此时我们要分析出不稳定的原因,然后有针对性的去解决问题。主要有以下几个方面: 一,网速问题:有的时候网页加载的比较慢,在程序执行的时候要操作的元素没有显示出来。这种情况比较常见,运行一次网速好的时候通过了,再运行一次,页面没有打开,就不通过了。为了提高稳定性,我们只能牺牲运行时间了,在经常检测失败的元素前加上等待时间,等要操作的元素出现之后再执行下面的操作。二,Selelnium的原因: Selenium1.0和2.0还是有区别的,有些儿函数在2.0下运行确实有时而有效,时面无效。如果mouscover()函数,就是这种情况,我们需要避免使用这类的函数。三,多线程的时候,测试用例间相互影响。虽然多线程的时候运行速度比较快,但是如果用例之间的耦合性没有设计好,也会影响的,如果用例A先于用例B执行的时候,就会影响到用例B;反之则没有问题。这种情况,如果你的自动化测试工程打算多线程的时候,提前就要把测试用例测试的耦合度比较松,尽量没有任何关系,因为多线程的执行顺序是不受控制的。

你的自动化用例的执行策略是什么

自动化测试用例的执行策略是要看自动化测试的目的,通常有如下几种策略:

一,自动化测试用例是用来监控的,在此目的下,我们就把自动化测试用例设置成定时执行的,如果每五分钟或是一个小时执行一次,在jenkins上创建一个定时任务即可。二,必须回归的用例。有些儿测试用例,如BVT测试用例,我们在公司产品任何变动上线之前都需要回归执行。那我们就把测试用例设置成触发式执行,在jenkins上将我们的自动化测试任务绑定到开发的build任务上。当开发人员在仿真环境上部代码的时候,我们的自动化测试用例就会被触发执行。三,不需要经常执行的测试用例。像全量测试用例,我们没有必要一直回归执行,必竟还是有时间消耗的,有些非主要业务线也不需要时时回归。这类测试用例我们就采用人工执行,在jenkins创建一个任务,需要执行的时候人工去构建即可。

什么是持续集成

持续集成源于极限编程(XP),是一种软件实践、软件开发过程中集成步骤是一个漫长并且无法预测的过程。集成过程中可能会爆发大量的问题,因此集成过程需要 尽可能小而多,实际上持续集成讲的是不断的去做软件的集成工作。持续集成、最简单的形式是包括一个监控版本控制(SVN等等)变化的工具。当变化被发觉 时,这个工具可以自动的编译并测试你的应用

自动化测试的时候是不是需要连接数据库做数据校验

- UI自动化不需要
- -接口测试会需要

id,name,class,xpath, css selector这些属性,你最偏爱哪一种,为什么

css、xpath 几乎所有的元素都可以定位到

如何去定位页面上动态加载的元素

触发动态加载元素的事件,直至动态元素出现,进行定位

如何去定位属性动态变化的元素

xpath或者css通过同级、父级、子级进行定位

点击链接以后,selenium是否会自动等待该页面加载完毕

会的

启动浏览器的时候用到的是哪个webdriver协议

http

什么是page object设计模式

相似功能地方,代码基本都是一样的,界面元素换个查找方式,把原来的使用 xpath方式,改为使用 id 查

找,需要对每个用例脚本都要改,虽然几个用例看不出什么工作量,但是重复findElement的代码,已经让我们感到了代码的笨重。如果某些定位发生了改变,我们就得贯穿整个测试代码进行调整元素定位,这样就会导致我们的脚本在后期,难以维护。因此通过Page Object Model 我们可以创建更加健壮代码,并减少或者消除重复的测试代码,从而也能够提高代码的可读性,减少编写脚本的工作量。Page Object Model的实现,就是通过分离测试对象和测试脚本的抽象来实现的。

如何在定位元素后高亮元素 (以调试为目的)

重置元素属性,给定位的元素加背景、边框

什么是断言

- -断言的英文是assertion, 断言检查的英文是assertion checking。
- 断言是指定一个程序必须已经存在的状态的一个逻辑表达式,或者一组程序变量在程序执行期间的某个点上必须满足的条

如果你进行自动化测试方案的选型,你会选择哪种语言, java, js, python还是ruby

使用自己熟悉的语言

page object设置模式中,是否需要在page里定位的方法中加上断言

不需要

page object设计模式中,如何实现页面的跳转

get, click

自动化测试用例从哪里来

- -手工用例中抽取
- -可以参考自动化用例的执行策略

你觉得自动化测试最大的缺陷是什么

- -不稳定
- -可靠性
- -不易维护
- -成本与收益

webdriver可以用来做接口测试吗

有难度,不推荐

公司内一直在使用的测试系统(B/S架构)突然不能访问了,需要你进行排查并恢复,说出你的检查方法

- 一、网站输入域名直接无法访问,网站之前还正常,突然就无法访问
- 1.测试FTP是否正常可以登录,不能登录的直接问空间商那是空间商的问题直接联系他们。
- 2.空间赠送的三级域名是否能够访问网站打开网站(空间都赠送三级域名),如果也不能访问应该是空间问题。
- 3.在电脑的开始菜单运行中输入cmd,在弹出的黑框中输入: ping 你的域名;然后回车,如果看不到IP或IP 地址与你的主机地址不符,则说明域名解析有误,是域名的问题得重新解析域名。
- 二、访问报404错误(无法找到该页)。说明是网站内容都正常是程序出现问题,看看程序是否完整。
- 三、访问网站出现MySQL Server Error 这个是数据库链接错误,查看数据库连接文件和数据库是不是错误。
- 四、访问网站出现500错误。
- 1.请登录FTP查看是否多了异常文件或丢失文件,说明网站被侵入了,马上联系网站制作进行进行排查故障。
- 2.如果空间且FTP程序目录没有缺失文件或刚刚安装就出现500错误,请确认空间已开启scandir()函数,查看是不是禁止了这个函数。