注解SpringBoot/spring

@SpringBootApplication:

包含@Configuration、@EnableAutoConfiguration、@ComponentScan通常用在主类上;

@Repository:

用于标注数据访问组件,即DAO组件;

@Service:

用于标注业务层组件;

@RestController:

用于标注控制层组件(如struts中的action),包含@Controller和@ResponseBody;

@Controller:

用于标注是控制层组件,需要返回页面时请用@Controller而不是@RestController;

@Component:

泛指组件, 当组件不好归类的时候, 我们可以使用这个注解进行标注;

@ResponseBody:

表示该方法的返回结果直接写入HTTP response body中,一般在异步获取数据时使用,在使用@RequestMapping后,返回值通常解析为跳转路径,

加上@responsebody后返回结果不会被解析为跳转路径,而是直接写入HTTP response body中;比如异步获取json数据,加上@responsebody后,会直接返回 json数据;

@RequestBody:

参数前加上这个注解之后,认为该参数必填。表示接受json字符串转为对象 List等;

@ComponentScan:

组件扫描。个人理解相当于,如果扫描到有@Component @Controller @Service 等这些注解的类,则把这些类注册为bean*;

@Configuration:

指出该类是 Bean 配置的信息源,相当于XML中的,一般加在主类上;

@Bean:

相当于XML中的,放在方法的上面,而不是类,意思是产生一个bean,并交给spring管理;

@EnableAutoConfiguration:

让 Spring Boot 根据应用所声明的依赖来对 Spring 框架进行自动配置,一般加在主 类上;

@AutoWired:

byType方式。把配置好的Bean拿来用,完成属性、方法的组装,它可以对类成员变量、方法及构造函数进行标注,完成自动装配的工作;

当加上(required=false)时,就算找不到bean也不报错;

@Qualifier:

当有多个同一类型的Bean时,可以用@Qualifier("name")来指定。与@Autowired配合使用;

@Resource(name="name",type="type"):

没有括号内内容的话,默认byName。与@Autowired干类似的事;

@RequestMapping:

RequestMapping是一个用来处理请求地址映射的注解,可用于类或方法上。用于类上,表示类中的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径;

该注解有六个属性:

params:指定request中必须包含某些参数值是,才让该方法处理。 headers:指定request中必须包含某些指定的header值,才能让该方法处理请求。

value:指定请求的实际地址,指定的地址可以是URI Template 模式 method:指定请求的method类型 ,GET、POST、PUT、DELETE等

consumes:指定处理请求的提交内容类型(Content-Type),如 application/json,text/html; produces:指定返回的内容类型,仅当request请求头中的(Accept)类型中包含 该指定类型才返回。

@GetMapping、@PostMapping等:

```
相当于@RequestMapping (value=" /" , method=RequestMethod.GetPostPutDelete等)。是个组合注解;
```

@RequestParam:

用在方法的参数前面。相当于 request.getParameter;

@PathVariable:

路径变量。如 RequestMapping("user/get/mac/{macAddress}") ;

```
public String getByMacAddress(
    @PathVariable("macAddress") String macAddress){
    //do something;
}
```

参数与大括号里的名字相同的话,注解后括号里的内容可以不填。

@Retention({RetentionPolicy.Runtime})

RetentionPolicy这个枚举类型的常量描述保留注释的各种策略,它们与元注释 (@Retention)一起指定注释要保留多长时间

```
public enum RetentionPolicy {
    /**
    * 注释只在源代码级别保留,编译时被忽略
    */
    SOURCE,
    /**
    * 注释将被编译器在类文件中记录
    * 但在运行时不需要JVM保留。这是默认的
    * 行为.
    */
    CLASS,
    /**
    *注释将被编译器记录在类文件中
    *在运行时保留VM,因此可以反读。
    * @see java.lang.reflect.AnnotatedElement
```

```
*/
RUNTIME
}
```

@Documented

Documented注解表明这个注释是由 javadoc记录的,在默认情况下也有类似的记录工具。如果一个类型声明被注释了文档化,它的注释成为公共API的一部分。

@Inherited

允许子类继承父类的注解。

```
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Inherited
public @interface DBTable {
    public String name() default "";
}
```

```
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface DBTable2 {
    public String name() default "";
}
```

```
@DBTable
class Super {
    private int superPrivateF;
    public int superPublicF;

    public Super(){
    }

    private int superPrivateM(){
        return 0;
    }

    public int superPubliceM(){
        return 0;
    }
}
```

```
public int subPublicF;

private Sub(){
  }
  public Sub(int i){
  }

private int subPrivateM(){
    return 0;
  }
  public int subPubliceM(){
    return 0;
  }
}
```

```
public class DeclaredOrNot {
  public static void main(String[] args) {
     Class<Sub> clazz = Sub.class;
======");
     //public + 继承
     System.out.println(Arrays.toString(clazz.getFields()));//获取pub
属性+继承
     //all + 自身
     System.out.println(Arrays.toString(clazz.getDeclaredFields()));//
获取吱声声明
======");
     //public + 继承
     System.out.println(Arrays.toString(clazz.getMethods()));
     //all + 自身
     System.out.println(Arrays.toString(clazz.getDeclaredMethods()));
=======");
     //public + 自身
     System.out.println(Arrays.toString(clazz.getConstructors()));
     //all + 自身
System.out.println(Arrays.toString(clazz.getDeclaredConstructors()));
```

@Target:

@Target说明了Annotation所修饰的对象范围: Annotation可被用于 packages、types (类、接口、枚举、Annotation类型) 、类型成员 (方法、构造方法、成员变量、枚举值) 、方法参数和本地变量(如循环变量、catch参数) 。在Annotation类型的声明中使用了target可更加明晰其修饰的目标。

作用:用于描述注解的使用范围(即:被描述的注解可以用在什么地方)

```
@Documented
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)
public @interface Target {
    /**
    * Returns an array of the kinds of elements an annotation type
    * can be applied to.
    * @return an array of the kinds of elements an annotation type
    * can be applied to
    */
    ElementType[] value();
}
```

取值(ElementType)有

```
public enum ElementType {
    /**用于描述类、接口(包括注解类型) 或enum声明 Class, interface
(including annotation type), or enum declaration */
   TYPE,
   /** 用于描述域 Field declaration (includes enum constants) */
   FIELD,
   /** 用于描述方法 Method declaration */
   METHOD,
   /** 用于描述参数 Formal parameter declaration */
   PARAMETER,
   /** 用于描述构造器 Constructor declaration */
   CONSTRUCTOR,
   /** 用于描述局部变量 Local variable declaration */
   LOCAL_VARIABLE,
   /** 用于注解类型上 Annotation type declaration */
   ANNOTATION_TYPE,
   /** 用于描述包 Package declaration */
   PACKAGE,
    * 能标注任何类型名称 用来标注类型参数 Type parameter declaration
    * @since 1.8
    */
   TYPE_PARAMETER,
   /**
    * Use of a type
    * @since 1.8
   TYPE_USE
}
```

@Entity:

@Table(name=""):

表明这是一个实体类。一般用于jpa ,这两个注解一般一块使用,但是如果表名和实体类名相同的话,@Table可以省略;

@MappedSuperClass:

用在确定是父类的entity上。父类的属性子类可以继承;

@NoRepositoryBean:

一般用作父类的repository,有这个注解,spring不会去实例化该repository;

@Column:

如果字段名与列名相同,则可以省略;

@Id:

表示该属性为主键;

@GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENC E,generator = "repair_seq"):

表示主键生成策略是sequence(可以为Auto、IDENTITY、native等,Auto表示可在多个数据库间切换),指定sequence的名字是repair_seq;

@SequenceGeneretor(name = "repair_seq", sequenceName = "seq_repair", allocationSize = 1):

name为sequence的名称,以便使用,sequenceName为数据库的sequence名称,两个名称可以一致;

@Transient:

表示该属性并非一个到数据库表的字段的映射,ORM框架将忽略该属性.

如果一个属性并非数据库表的字段映射,就务必将其标示为@Transient,否则,ORM框架默认其注解为@Basic;

@Basic(fetch=FetchType.LAZY):

标记可以指定实体属性的加载方式;

@JsonIgnore:

作用是json序列化时将java bean中的一些属性忽略掉,序列化和反序列化都受影响;

@JoinColumn(name="loginId"):

一对一:本表中指向另一个表的外键。

一对多:另一个表指向本表的外键。

@OneToOne

@OneToMany

@ManyToOne:

对应Hibernate配置文件中的一对一,一对多,多对一。

三.全局异常处理

@ControllerAdvice:

包含@Component。可以被扫描到。统一处理异常;

@ExceptionHandler(Exception.class):

用在方法上面表示遇到这个异常就执行以下方法。

四.springcloud

@EnableEurekaServer:

用在springboot启动类上,表示这是一个eureka服务注册中心;

@EnableDiscoveryClient:

用在springboot启动类上,表示这是一个服务,可以被注册中心找到;

@LoadBalanced:

开启负载均衡能力;

@EnableCircuitBreaker:

用在启动类上,开启断路器功能;

@HystrixCommand(fallbackMethod="backMethod"):

用在方法上, fallbackMethod指定断路回调方法;

@EnableConfigServer:

用在启动类上,表示这是一个配置中心,开启Config Server;

@EnableZuulProxy:

开启zuul路由,用在启动类上;

@SpringCloudApplication:

包含

- @SpringBootApplication
- @EnableDiscovertyClient
- @EnableCircuitBreaker

分别是SpringBoot注解、注册服务中心Eureka注解、断路器注解。对于SpringCloud来说,这是每一微服务必须应有的三个注解,所以才推出了@SpringCloudApplication这一注解集合。