NSD ADMIN DAY04

1 案例1:访问练习用虚拟机

1.1 问题

学会在教学环境中访问练习用虚拟机,主要完成以下事项:

- 1. 快速重置教学虚拟机环境
- 2. 通过"虚拟系统管理器"访问虚拟机
- 3. 通过 ssh -X 远程访问 server 的命令行

1.2 方案

为了方便学员练习所学实验案例,教学环境的CentOS真机已经部署为基于KVM技术的虚拟化服务器,并且预先提供了3个虚拟机:server、desktop、classroom。

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:快速重置教学虚拟机环境

按照顺序先重置classroom,再依次重置server、desktop;如果只是做Linux管理员技术部分的练习,只需要重置classroom、server就可以。

```
01.[root@room9pc13 ~] # rht- vmctl reset classroom//先重置资源服务器02.[root@room9pc13 ~] # rht- vmctl reset server//再重置练习用虚拟机
```

03. [root@room9pc13 ~] #rht-vmctl reset desktop

步骤二:通过"虚拟系统管理器"访问虚拟机

这种方式的优势是,即使虚拟机的IP地址或防火墙配置有误,仍然可以访问;不足的地方是, 比较占用系统资源、不方便传递文本信息(复制粘贴)。

直接从桌面双击"虚拟系统管理器"图标,找到classroom、server等虚拟机,双击打开运行即可。

步骤三:通过 ssh -X 远程登录到 server 的命令行

重置过的练习环境已预先配置好网络,并且为从真机访问答题用虚拟机提前配置了SSH密钥验证,因此直接执行快速登录(ssh-X root@目标主机地址)即可。

- 01. [root@room9pc13 ~] # ssh X root@server0.example.com
- 02. [root@server0 ~] # hostname
- 03. serv er 0. example. com

Top

注意ssh添加了-X选项(大写字母X),这是为了在执行远程主机的图形程序时,能够将图形界面在客户机上显示,方便用户操作。例如,连接到server0以后,运行对方的网卡配置工具nm-connection-editor,其程序窗口会直接显示在客户机的图形桌面上。

2 案例2:使用yum软件源

2.1 问题

本例要求为虚拟机 server0指定可用的yum软件源,相关要求如下:

- 1. YUM软件库源为 http://content.example.com/rhel7.0/x86 64/dvd
- 2. 将此配置为虚拟机 server0 的默认软件仓库

2.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:检查现有yum仓库,去除不可用的设置

1)列出yum库

```
01. [root@server0 ~] # y um repolist
```

02. 已加载插件: langpacks

03. rhel_dvd 4.1 kB 00: 00: 00

04. (1/2): rhel_dv d/group_gz | 134 kB 00: 00: 00

05. (2/2): rhel_dv d/primary_db 3.4 MB 00:00:00

06. 源标识 源名称 状态

07. rhel_dvd Remote classroom copy of dvd 4,305

08. repolist: 4,305

2)移除不可用的yum库配置文件

当执行yum repolist操作报错时,才执行此步骤(否则此步可跳过)。

```
01. [root@server0 ~] # mkdir /etc/y um. repos. d/repobak
```

02. [root@server0 ~] # mv /etc/y um.repos.d/*.repo /etc/y um.repos.d/repobak/

步骤二:添加指定的yum仓库配置

1)使用yum-config-manager工具建立新配置文件

- 01. [root@server0 ~] # y um-config-manager -- add-repo http://content.example.com/rhel7
- O2. 已加载插件: langpacks

Top

03. adding repo from: http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd

04.

- 05. [content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd]
- 06. name=added from: http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 07. baseurl=http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 08. enabled=1

2)修改新建的仓库配置,添加gpgcheck=0以禁用GPG签名检查

- 01. [root@server0 ~] # vim /etc/y um.repos.d/content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd
- 02. [content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd]
- 03. name=added from: http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 04. baseurl=http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 05. enabled=1
- 06. gpgcheck=0

步骤三:确认新配置的yum源可用

- O1. [root@server0~]#yum clean all //清理缓存
- 02. 已加载插件: langpacks
- 03. 正在清理软件源: content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd
- 04. Cleaning up everything
- 05. [root@server0~]#yum repolist //重新列出可用的源
- 06. 已加载插件: langpacks
- 07. content.example.com rhel7.0 x86 64 dvd 4.1 kB 00:00:00
- 08. (1/2): content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd/group_gz | 134 kB 00:00:00
- 09. (2/2): content.example.com_rhel7.0_x86_64_dv d/primary_db | 3.4 MB 00:00:00
- 10. 源标识 源名称 状态
- 11. content.example.com rhel7.0 x86 64 dvd added from: http://content.example.com 4,30
- 12. repolist: 4,305

3 案例3:升级Linux内核

3.1 问题

本例要求为虚拟机 server0安装升级版的新内核:

- 1. 新版本的内核安装文件可以从以下地址获取:
- 2. http://classroom/content/rhel7.0/x86 64/errata/Packages/

<u>Top</u>

3. 升级内核,并满足下列要求:当系统重新启动后,升级的新内核应该作为默认内核;原来的内核要被保留,并且仍然可以正常启动

3.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:下载新版内核的安装文件

1)确认新版内核的下载地址

如果给定的下载地址中未包含kernel-...rpm文件路径,则打开firefox浏览器,访问指定的网址(如图-5所示)。





图-5

在打开的网页上找到需要的内核文件,右击对应的链接,选择"Copy Link Location"复制下载地址(如图-6所示)。



2)下载新版内核安装文件

根据前一步获取到的内核下载地址,使用wget命令下载:

- 01. [root@server0 ~] # wget http://classroom/content/rhel7.0/x86_64/errata/Packages/kei 02. -- 2016- 12- 23 22: 13: 47- http://classroom/content/rhel7.0/x86_64/errata/Packages/kei
- 03. 正在解析主机 classroom (classroom) ... 172.25.254.254
- 04. 正在连接 classroom (classroom) | 172.25.254.254| : 80... 已连接。
- 05. 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK

```
06.
     长度: 30266784 (29M) [application/x-rpm]
     正在保存至: "kernel-3.10.0-123.1.2.el7.x86_64.rpm"
07.
08.
09.
     100% =====
                                           10.
     2016-12-23 22:13:47 (40.4 MB/s) - 已保存" kernel-3.10.0-123.1.2.el7.x86_64.rpm" [3
11.
12.
13.
     [root@server0~]#ls-lh kernel-*.rpm
                                              //确认下载结果
     - rw- r-- r-- . 1 root root 29M6月 11 2014 kernel- 3.10.0- 123.1.2.el7.x86_64.rpm
14.
```

步骤二:安装新版内核

Linux系统支持安装多个不同版本的内核,开机引导时可以选择使用哪个版本。因此只需要正常安装新版内核即可。

1) 查看现有内核版本

```
01. [root@server0 ~] # uname - r02. 3.10.0-123.el7.x86 64
```

2)安装新版本内核

```
01.
    [root@server0~] # rpm - ivh kernel- 3.10.0-123.1.2.el7.x86 64.rpm
02.
    警告: kernel-3.10.0-123.1.2.el7.x86_64.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 IDfd431
03.
    准备中...
                      正在升级/安装...
04.
      1: kernel- 3. 10. 0- 123. 1. 2. el7
05.
                           06.
                       //此处需耐心等待,千万别强行终止
07.
    [root@server0~]#
```

步骤三:确认新内核版本

1) 重启系统

```
01. [root@server0 ~] # reboot02. ....
```

Top

2) 登入系统,确认使用的内核已是新版本

- 01. [root@server0 ~] # uname r
- 02. 3.10.0-123.1.2.el7.x86 64

4 案例4:配置静态网络地址

4.1 问题

本例要求为虚拟机 server 配置以下静态地址参数:

1. 主机名: server0.example.com

IP地址: 172.25.0.11
 子网掩码: 255.255.255.0
 默认网关: 172.25.0.254
 DNS服务器: 172.25.254.254

4.2 方案

使用nmcli配置网络连接时的基本操作,

查看网络连接、连接详情:

- nmcli con show
- nmcli con show "连接名"

修改网络连接参数:

- nmcli con modify "连接名" ipv4.method auto|manual
- nmcli con modify "连接名" ipv4.addresses "IP地址/掩码长度 [默认网关]" ipv4.dns DNS服务器地址
- nmcli con modify "连接名" connection.autoconnect yes no

4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置固定主机名

1)配置前,检查是否设置静态主机名

01. [root@server0 ~] # hostnamectl

O2. Static hostname: n/a //未设置静态主机名

03. Transient hostname: server0.example.com

2)设置为指定的主机名

01. [root@server0~]#vim /etc/hostname //建立主机名配置文件

02. serv er 0. example. com

3)配置后,检查结果

01. [root@server0 ~] # hostnamectl

02. Static hostname: server0.example.com //已设置静态主机名

03. Icon name: computer

04.

步骤二:配置静态IP地址参数

1) 查看当前主机的网卡设备、网络连接

- 01. [root@server0 ~] # nmcli connection show
- 02. 名称 UUID 类型 设备
- 03. System eth0 5fb06bd0 0bb0 7ffb 45f1 d6edd65f3e03 802 3 ethernet eth0

2) 修改连接 "System eth0" 的配置

将配置方式指定为manual,指定IP地址、默认网关、DNS地址,并配置自动连接:

01. [root@server0 ~] # nmcli connection modify "System eth0" ipv 4. method manual ipv 4. a

3) 重新激活连接 "System eth0"

通过up指令激活连接配置,必要时也可以先down再up:

- 01. [root@server0 ~] # nmcli connection up "Systemeth0" //激活连接
- 02. Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager

确保系统服务NetworkManager开机自启:

- 01. [root@server0 ~] # systemctl restart NetworkManager
- 02. [root@server0 ~] # systemctl enable NetworkManager

4)检查修改结果,确认无误

检查IP地址:

Top

```
01.
       [root@server0 ~] # if config eth0
02.
       eth0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
03.
            inet 172.25.0.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.25.0.255
04.
            inet6 fe80::5054:ff:fe00:b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
05.
            ether 52: 54: 00: 00: 00: 0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
06.
            RX packets 1394 bytes 138855 (135.6 KiB)
07.
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
08.
            TX packets 944 bytes 98495 (96.1 KiB)
09.
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

检查默认网关地址:

- 01. $[root@server0 \sim] # route n$
- 02. Kernel IP routing table
- O3.
 Destination
 Gateway
 Genmask
 Flags Metric Ref
 Use If ace

 O4.
 0.0.0.0
 172.25.0.254
 0.0.0.0
 UG
 1024
 0
 0 eth0

 O5.
 172.25.0.0
 0.0.0.0
 255.255.255.0
 U
 0
 0 eth0

检查DNS服务器地址:

- 01. [root@server0 ~] # cat /etc/resolv.conf
- 02. # Generated by NetworkManager
- 03. search example.com
- 04. nameserver 172.25.254.254

如果在使用nmcli修改网络连接时并未指定ipv4.dns,也可以直接修改DNS客户端配置文件/etc/resolv.conf,确保添加有上述记录即可。

步骤三:验证网络配置结果

通过ssh远程访问server0:

- 01. [root@room9pc13 ~] # ssh X root@server0.example.com
- 02. Warning: Permanently added 'server0.example.com' (ECDSA) to the list of known hosts.
- 03. Last login: Fri Dec 23 19: 00: 12 2016 from 172. 25. 0. 250
- 04. [root@server0~] # hostname //确认自己的主机名
- 05. server0.example.com

在虚拟机server0上,可以查询server0、desktop0、content等站点:

01.	[root@server0 ~] # host_server0.example.com
02.	server0.example.com has address 172.25.0.11
03.	
04.	[root@server0~]#host desktop0.example.com
05.	desktop0.example.com has address 172.25.0.10
06.	$\mbox{desktop0.example.commailishandledby10smtp0.example.com.}$
07.	
08.	[root@server0 ~] # host content.example.com
09.	content.example.com has address 172.25.254.254