# **NSD OPERATION DAY07**

1. 案例1: 配置GRE VPN

2. 案例2: 创建PPTP VPN

3. 案例3:创建L2TP+IPSec VPN

4. 案例4: NTP时间同步

5. 案例5: pssh远程套件工具

# 1 案例1:配置GRE VPN

## 1.1 问题

本案例要求搭建一个GRE VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,要求如下:

- 启用内核模块ip\_gre
- 创建一个虚拟VPN隧道(10.10.10.0/24)
- 实现两台主机点到点的隧道通讯

## 1.2 方案

使用Ismod查看当前计算机已经加载的模块,使用modprobe加载Linux内核模块,使用modinfo可以查看内核模块的信息。

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-1所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

主机名 IP 地址
client eth3(201.1.2.10/24)
proxy eth0(192.168.4.5/24)
eth3(201.1.2.5/24)

表 - 1 主机列表

#### 实验拓扑如图-1所示。




图-1

**Top** 

## 1.3 步骤

CASE 2019/1/16

#### 实现此案例需要按照如下步骤进行。

## 步骤一: 启用GRE模块 ( client和proxy都需要操作 )

## 1) 查看计算机当前加载的模块

01. [root@client ~] # Ismod //显示模块列表

02. [root@client ~] # Ismod | grep ip\_gre //确定是否加载了gre模块

### 2)加载模块ip gre

01. [root@client ~] # modprobe ip\_gre

## 3) 查看模块信息

01. [root@client ~] # modinf o ip\_gre

02. filename: /lib/modules/3.10.0-693.el7.x86\_64/kernel/net/ipv4/ip\_gre.ko.xz

03. alias: netdev-gretap0

04. alias: netdev-gre0

05. alias: rtnl- link- gretap

06. rtnl- link- gre alias:

07. **GPL** license:

08. 7.4 rhelversion:

09. F37A 2BF90692F86E3A 8BD15 srcversion:

10. depends: ip tunnel, gre

11. Υ intree:

12. vermagic: 3.10.0-693.el7.x86\_64 SVP mod\_unload modversions

13. signer: CentOS Linux kernel signing key

DA: 18: 7D: CA: 7D: BE: 53: AB: 05: BD: 13: BD: 0C: 4E: 21: F4: 22: B6: A4: 9C 14. sig key:

15. sig\_hashalgo: sha256

log\_ecn\_error: Log packets received with corrupted ECN (bool) 16. parm:

17.

## 步骤二: Client主机创建VPN隧道

#### 1) 创建隧道

01.

02. > remote 201.1.2.5 local 201.1.2.10 **Top** 

- 03. //ip tunnel add创建隧道 (隧道名称为tun0) , ip tunnel help可以查看帮助
- 04. //mode设置隧道使用gre模式
- 05. //local后面跟本机的IP地址, remote后面是与其他主机建立隧道的对方IP地址

## 2) 启用该隧道(类似与设置网卡up)

```
01. [root@client ~] # ip link show
```

02. [root@client ~] # ip link set tun0 up //设置UP

03. [root@client ~] # ip link show

# 2)为VPN配置隧道IP地址

```
01. [root@client ~] # ip addr add 10.10.10.10/24 peer 10.10.10.5/24 \
```

- 02. > dev tun0
- 03. //为隧道tun0设置本地IP地址 (10.10.10.10.10.24)
- 04. //隧道对面的主机IP的隧道IP为10.10.10.5/24
- 05. [root@client ~] # ip a s //查看IP地址

#### 3)关闭防火墙

01. [root@client ~] # firewall- cmd - - set- default- zone=trusted

## 步骤三: Proxy主机创建VPN隧道

#### 1) 查看计算机当前加载的模块

```
01. [root@client ~] # Ismod //显示模块列表
```

02. 「root@client ~] # Ismod | grep ip\_gre //确定是否加载了gre模块

## 2)加载模块ip\_gre

01. [root@client ~] # modprobe ip\_gre

**Top** 

#### 3) 创建隧道

- 01. [root@proxy ~] # ~] # ip tunnel add tun0 mode gre \
- 02. > remote 201.1.2.10 local 201.1.2.5
- 03. //ip tunnel add创建隧道 (隧道名称为tunO) ,ip tunnel help可以查看帮助
- 04. //mode设置隧道使用gre模式
- 05. //local后面跟本机的IP地址, remote后面是与其他主机建立隧道的对方IP地址

### 4) 启用该隧道(类似与设置网卡up)

```
01. [root@proxy ~] # ip link show
```

- 02. [root@proxy ~] # ip link set tun0 up //设置UP
- 03. [root@proxy ~] # ip link show

## 5)为VPN配置隧道IP地址

```
01. [root@proxy ~] # ip addr add 10.10.10.5/24 peer 10.10.10.10/24 \
```

- 02. > dev tun0
- 03. //为隧道tun0设置本地IP地址 (10.10.10.10.5/24)
- 04. //隧道对面的主机IP的隧道IP为10.10.10.10/24
- 05. [root@proxy~]#ip a s //查看IP地址

#### 6)开启路由转发、关闭防火墙

```
01. [root@proxy ~] # echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

02. [root@proxy ~] # firewall- cmd -- set- default- zone=trusted

#### 7)测试连通性

```
01. [root@client ~] # ping 10.10.10.5
```

02. [root@proxy ~] # ping 10.10.10.10

# 2 案例2:创建PPTP VPN

## 2.1 问题

本案例要求搭建一个PPTP VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,要求如于PP

• 使用PPTP协议创建一个支持身份验证的隧道连接

- 使用MPPE对数据进行加密
- 为客户端分配192.168.3.0/24的地址池
- 客户端连接的用户名为jacob,密码为123456

# 2.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-2所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 2 主机列表

主机名	主机名 IP 地址	
windows 主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)	
proxy	eth0(192.168.4.5/24)	
	eth3(201.1.2.5/24)	

实验拓扑如图-2所示。




图-2

# 2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:部署VPN服务器

1)安装软件包(软件包参考Inmp\_soft)

- 01. [root@proxy ~] # y um localinstall pptpd- 1.4.0- 2.el7.x86\_64.rpm
- 02. [root@proxy ~] # rpm qc pptpd
- 03. /etc/ppp/options.pptpd
- 04. /etc/pptpd.conf
- 05. /etc/sy sconf ig/pptpd

#### 2)修改配置文件

<u>Top</u>

01. [root@proxy ~] # v im /etc/pptpd.conf

02. ....

```
03.
     localip 201.1.2.5
                                      //服务器本地IP
04.
     remoteip 192.168.3.1-50
                                        //分配给客户端的IP池
05.
06.
     [root@proxy ~] # v im /etc/ppp/options.pptpd
07.
     require- mppe- 128
                                       //使用MPPE加密数据
                                     //DNS服务器
08.
     ms- dns 8.8.8.8
09.
10.
     [root@proxy ~] # v im /etc/ppp/chap-secrets //修改账户配置文件
11.
     jacob
                         123456
12.
     //用户名 服务器标记 密码 客户端
13.
14.
     [root@proxy ~] # echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward //开启路由转发
```

### 3)启动服务

```
    01. [root@proxy ~] # sy stemctl start pptpd
    02. [root@proxy ~] # sy stemctl enable pptpd
    03. [root@proxy ~] # firewall- cmd - - set- default- zone=trusted
```

#### 4)翻墙设置(非必需操作)

```
01. [root@proxy ~] # iptables - t nat - A POSTROUTING - s 192.168.3.0/24 \ 02. > - j SNAT - - to- source 201.1.2.5
```

#### 步骤二:客户端设置

启动一台Windows虚拟机,将虚拟机网卡桥接到public2,配置IP地址为201.1.2.20。新建网络连接(具体操作如图-3所示),输入VPN服务器账户与密码(具体操作如图-4所示),连接VPN并测试网络连通性(如图-5所示)。

<u>Top</u>



图-3

连接到工作区		) L 法物则工作区	
		能入意的 Internet	服务提供商 (ISP)提供的信息
入要连接的 Intern	iet 地址	用产名(U):	jacob
<b>这种国民可担用业务</b>	hL.	<b>電码(P):</b>	•••••
网络管理员可提供此地	AL.		厂 显示字符(S)
nternet 地址(I):	201.1.2.5	连接名称(N):	□ 记住此來明(R) 克带连接
目标名称(E):	VPN 连接		
	1	⑤ 厂 允许其他人使/ 这个选项允许3	用此连接(A) 引以访问这台计算机的人使用此连接。

图-4

C:\Users\Jacob>ping 201.1.2.5

C:\Users\Jacob>ping 192.168.4.5

图-5

# 3 案例3:创建L2TP+IPSec VPN

#### 3.1 问题

本案例要求搭建一个L2TP+IPSec VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,具体要求如下:

- 使用L2TP协议创建一个支持身份验证与加密的隧道连接
- 使用IPSec对数据进行加密
- 为客户端分配192.168.3.0/24的地址池
- 客户端连接的用户名为: jacob, 密码为: 123456
- 预共享密钥为:randpass

**Top** 

## 3.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-3所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 3 主机列表

主机名	IP 地址
windows主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)
client(作为 vpn 服务器)	eth0(192.168.4.10/24)
Client(1F/3 vpn mg5544)	eth3(201.1.2.10/24)

实验拓扑如图-6所示。




图-6

## 3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:部署IPSec服务

1)安装软件包

01. [root@client ~] # y um - y install libreswan

#### 2)新建IPSec密钥验证配置文件

01 [root@client ~] # cat /etc/ipsec.conf //仅查看一下该主配置文件 02. 03. include /etc/ipsec.d/\*.conf //加载该目录下的所有配置文件 04. 05. [ root@client ~] # v im /etc/ipsec.d/my ipsec.conf 06. //新建该文件,参考Inmp\_soft/vpn/myipsec.conf 07. conn IDC- PSK- NAT 08. rightsubnet=vhost:%priv //允许建立的VPN虚拟网络 **Top** 09. also=IDC-PSK-noNAT 10.

```
11.
      conn IDC- PSK- no NAT
12.
                                           //加密认证
        authby = secret
13.
           ike=3des- sha1; modp1024
                                                //算法
14.
           phase2alg=aes256-sha1; modp2048
                                                    //算法
15.
        pf s=no
16.
        auto=add
17.
        key ingtries=3
18.
        rekey=no
19.
        ikelifetime=8h
20.
        key life=3h
21.
        ty pe=transport
        left=201.1.2.10
                                         //重要,服务器本机的外网IP
22.
23.
        leftprotoport=17/1701
24.
        right=%any
                                        //允许任何客户端连接
25.
        rightprotoport=17/%any
```

### 3)创建IPSec预定义共享密钥

```
01. [root@client ~] # cat /etc/ipsec.secrets //仅查看,不要修改该文件
02. include /etc/ipsec.d/*.secrets
03.
04. [root@client ~] # v im /etc/ipsec.d/my pass.secrets //新建该文件
05. 201.1.2.10 %any: PSK "randpass" //randpass为预共享密钥
06. //201.1.2.10是VPN服务器的IP
```

# 4)启动IPSec服务

01.	[root@	client	~] # sy stemct1 start ips	sec	
02.	[root@	Pclient	~] # netstat - ntulp   gr	ep pluto	
03.	udp	0	0 127.0.0.1: 4500	0.0.0.0:*	3148/pluto
04.	udp	0	0 192.168.4.10:4500	0.0.0.0:*	3148/pluto
05.	udp	0	0 201. 1. 2. 10: 4500	0.0.0.0:*	3148/pluto
06.	udp	0	0 127.0.0.1: 500	0.0.0.0:*	3148/pluto
07.	udp	0	0 192.168.4.10:500	0.0.0.0:*	3148/pluto
08.	udp	0	0 201. 1. 2. 10: 500	0.0.0.0:*	3148/pluto
09.	udp6	0	0::1:500	:::*	3148/pluto

**Top** 

#### 步骤二:部署XL2TP服务

# 1)安装软件包(软件包参考Inmp\_soft)

01. [root@client ~] # y um localinstall xl2tpd- 1.3.8-2.el7.x86\_64.rpm

## 2) 修改xl2tp配置文件(修改3个配置文件的内容)

```
01.
     [root@client ~] # vim /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf
                                           //修改主配置文件
02.
     [global]
03.
     .. ..
04.
     [ Ins default]
05.
06.
     ip range = 192.168.3.128-192.168.3.254
                                              //分配给客户端的IP池
                                       //VPN服务器的IP地址
07.
     local ip = 201.1.2.10
08.
                                             //认证配置
09.
     [root@client ~] # v im /etc/ppp/options.xl2tpd
10.
     require mschap v2
                                         //添加一行,强制要求认证
11.
     #crtscts
                                     //注释或删除该行
12.
     #lock
                                  //注释或删除该行
13.
14.
     root@client ~] # v im /etc/ppp/chap- secrets
                                                 //修改密码文件
15.
     jacob *
                123456 *
                               //账户名称 服务器标记 密码 客户端IP
```

## 3)启动服务

```
    O1. [root@client ~] # sy stemct| start x|2tpd
    O2. [root@client ~] # netstat - ntulp | grep x|2tpd
    O3. udp 0 0 0.0.0.0: 1701 0.0.0.0: * 3580/x|2tpd
```

#### 4)设置路由转发,防火墙

```
    O1. [root@client ~] # echo "1" > /proc/sy s/net/ipv 4/ip_forward
    O2. [root@client ~] # firewall- cmd - - set- def ault- zone=trusted
```

## 5)翻墙设置(非必需操作)

**Top** 

01. [root@client ~] # iptables - t nat - A POSTROUTING - s 192.168.3.0/24 \

02. > - j SNAT -- to- source 201.1.2.10

#### 步骤二:客户端设置

启动一台Windows虚拟机,将虚拟机网卡桥接到public2,配置IP地址为201.1.2.20。

1. 新建网络连接(参考案例2),输入VPN服务器账户与密码(参考案例2)。

设置VPN连接的属性,预共享密钥是IPSec配置文件中填写的randpass,具体操作如图-7所示。




图-7

- 2. 设置Windows注册表(不修改注册表,连接VPN默认会报789错误),具体操作如下:
  - 单击"开始", 单击"运行", 键入"regedit", 然后单击"确定"
  - 找到下面的注册表子项,然后单击它:
  - HKEY LOCAL MACHINE\ System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters
  - 在"编辑"菜单上,单击"新建"->"DWORD值"
  - 在"名称"框中,键入"ProhibitIpSec"
  - 在"数值数据"框中,键入"1",然后单击"确定"
  - 退出注册表编辑器,然后重新启动计算机

连接VPN并测试网络连通性(参考案例2)。

# 4 案例4:NTP时间同步

#### 4.1 问题

本案例要求搭建一个NTP服务器,为整个网络环境中的所有主机提供时间校准服务,具体要求如下:

- 部署一台NTP时间服务器
- 设置时间服务器上层与0.centos.pool.ntp.org同步
- 设置本地服务器层级数量为10
- 允许192.168.4.0/24网络的主机同步时间
- 客户端验证时间是否同步

<u>Top</u>

## 4.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-4所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 4 主机列表

主机名	IP 地址
client	eth0 (192.168.4.10/24)
Droin!	eth0(192.168.4.5/24)
proxy	eth1(192.168.2.5/24)

实验拓扑如图-8所示。





图-8

Network Time Protocol(网络时间协议)采用的是分层设计,如图-9所示,Stratum层的总数限制在15以内(包括15)。



# 4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

**Top** 

步骤一:部署NTP服务

1)安装软件包

```
01. [root@proxy ~] # y um - y install chrony
02. [root@proxy ~] # rpm - qc chrony //查看配置文件列表
03. /etc/chrony.conf
04. /etc/chrony.key s
05. ....
```

#### 2)修改配置文件

```
      01. [root@proxy ~] # cat /etc/chrony.conf

      02. ....

      03. server 0.centos.pool.ntp.org iburst //server用户客户端指向上层NTP服务器

      04. allow 192.168.4.0/24 //允许那个IP或网络访问NTP

      05. #deny 192.168.4.1 //拒绝那个IP或网络访问NTP

      06. local stratum 10 //设置NTP服务器的层数量

      07. ....
```

### 4)启动NTP服务

```
01. [root@proxy ~] # systemctl restart chronyd02. [root@proxy ~] # systemctl enable chronyd
```

#### 5)设置防火墙

01. [root@proxy ~] # firewall- cmd - - set- default- zone=trusted

#### 步骤二:配置客户端

#### 1)安装软件包

01. [root@client ~] # y um - y install chrony

#### 2) 修改配置文件

**Top** 

01. [root@client ~] # v im /etc/chrony.conf

02. server 192.168.4.5 iburst //设置与哪台服务器同步数据

03. //iburst参数设置重启服务后尽快同步时间

#### 3) 将客户端时间修改为错误的时间

```
O1. [root@client ~] # date -s "hour:minute" //调整时间 (小时:分钟)
```

O2. [root@client ~] # date //查看修改后的时间

## 4) 重启chrony与服务器同步时间

01. [root@client ~] # systemctl restart chrony d

#### 5) 确认时间是否已经同步

O1. [root@client ~] # date //多执行几次查看结果

# 5 案例5: pssh远程套件工具

## 5.1 问题

本案例要求使用pssh套件工具并发远程其他主机,具体要求如下:

- 使用密码批量、多并发远程其他主机
- 使用密钥批量、多并发远程其他主机
- 批量、多并发拷贝数据到其他主机
- 批量、多并发从其他主机下载数据到本机
- 批量、多并发杀死其他主机的进程

## 5.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-5所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 5 主机列表

主机名	IP 地址
client	eth0(192.168.4.10/24)
proxy	eth0 (192.168.4.5/24)
	eth1(192.168.2.5/24)
web1	eth1(192.168.2.100/24)
web2	eth1(192.168.2.200/24)

**Top** 

# 安装pssh后会提供如下命令:

/usr/bin/pnuke

/usr/bin/prsync

/usr/bin/pscp.pssh

/usr/bin/pslurp

/usr/bin/pssh

# 5.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:准备工作

1)安装软件包

01. [root@proxy ~] # rpm - ivh pssh- 2.3.1- 5.el7.noarch.rpm

## 2)修改/etc/hosts本地解析文件

```
01. [root@proxy ~] # cat /etc/hosts
```

02. ......

03. 192.168.2.100 host1

04. 192.168.2.200 host2

05. 192.168.4.10 host3

06. ......

## 3)创建主机列表文件

O1. [root@proxy~]#cat/root/host.txt //每行一个用户名、IP或域名

02. ......

03. root@host1

04. host2

05. host3

06. ......

## 步骤二:使用密码批量、多并发远程其他主机

## 1) 语法格式

<u>Top</u> / ∼]# man pssh //通过man帮助查看工具选项的作用

01. [root@proxy ~] # man pssh

1. \( \d\ \) = = 0.\( \d\ \d\ \)

02. pssh提供并发远程连接功能

11. - x

03. - A 使用密码远程其他主机 (默认使用密钥) 04. - i 将输出显示在屏幕 05. 设置需要连接的主机 - H 06. - h 设置主机列表文件 设置并发数量 07. - p 设置超时时间 08. - t 09. 设置标准输出信息保存的目录 - o dir 10. - e dir 设置错误输出信息保存的目录

#### 2)使用密码远程多台主机执行命令,屏幕显示标准和错误输出信息

传递参数给ssh

```
01 [root@proxy ~] # pssh - i - A - H 'host1host2host3' \
```

02. > - x '- o StrictHostKey Checking=no' echo hello

3)使用密码远程多台主机执行命令,不显示标准和错误输出信息,通过读取host.txt读取主机信息

01. [root@proxy ~] # pssh - A - h host.txt echo hello

#### 步骤三:使用密钥批量、多并发远程其他主机

1)生成密钥并发送密钥到其他主机

```
01. [root@proxy ~] # ssh- key gen - N '' - f /root/.ssh/id_rsa //非交互生成密钥文件
02. [root@proxy ~] # ssh- copy- id host1
03. [root@proxy ~] # ssh- copy- id host2
04. [root@proxy ~] # ssh- copy- id host3
```

#### 2)使用密钥远程其他主机

01. [root@proxy ~] # pssh - h host.txt echo hello

3)使用密钥远程其他主机,将标准输出信息写入到/tmp目录

**Top** 

01. [root@proxy ~] # pssh - h host.txt - o /tmp/ echo hello

### 步骤四:批量、多并发拷贝数据到其他主机

- 1) 语法格式
  - O1. [root@proxy ~] # man pscp.pssh //通过man帮助查看工具选项的作用
  - 02. pscp. pssh提供并发拷贝文件功能
  - 03. r 递归拷贝目录
  - 04. 其他选项基本与pssh一致
- 2)将本地的/etc/hosts拷贝到远程主机的/tmp目录下
  - 01. [root@proxy ~] # pscp.pssh h host.txt /etc/hosts / tmp
- 3)递归将本地的/etc目录拷贝到远程主机的/tmp目录下
  - 01. [root@proxy ~] # pscp. pssh r h host.txt /etc /tmp

#### 步骤五:批量、多并发从其他主机下载数据到本机

- 1) 语法格式
  - O1. [root@proxy ~] # man pslurp //通过man帮助查看工具选项的作用
  - 02. pslurp提供远程下载功能
  - 03. 选项与pscp.pssh基本一致
- 2)将远程主机的/etc/passwd,拷贝到当前目录下,存放在对应IP下的pass文件中
  - 01. [root@proxy  $\sim$ ] # pslurp h host.txt /etc/passwd /pass
- 注意:最后的pass是文件名
- 3)将远程主机的/etc/passwd目录,拷贝到media下,存放在对应IP下的pass文件

<u>Top</u>

01. [root@proxy ~] # pslurp - h host.txt - L /media /etc/passwd /pass

### 步骤六:批量、多并发杀死其他主机的进程

#### 1) 语法格式

- O1. [root@proxy ~] # man pnuke //通过man帮助查看工具选项的作用
- 02. pnuke提供远程杀死进程的功能
- 03. 选项与pssh基本一致

# 2)将远程主机上的sleep进程杀死

01. [root@proxy ~] # pnuke - h host.txt sleep

3)将远程主机上的test相关脚本都杀死 (如:test1,testtt,test2等等)

01. [root@proxy ~] # pnuke - h host.txt test

## 4)将远程主机上的test.sh脚本杀死

01. [root@proxy ~] # pnuke - h host.txt test.sh