

HIBERNATE

第二讲 Hibernate单实体映射





Java与大数据分析



Java与移动智能设备开发

知识回顾



- ■分层体系结构与持久化
- ■软件的模型及ORM
- ■Hibernate是什么
- ■Hibernate项目的创建过程

目录



- 1 单实体映射基础
- 2 单实体的属性映射
- 3 单实体的对象标识符映射
- 4 使用注解映射单实体

创建持久化类



- ■持久化类:指其实例需要被Hibernate持久化到数据库中的类即实体类。
 - ➤ private 类型属性;
 - ➤ public 类型的 setter 和 getter 方法;
 - >public 或 protected 类型的无参数的构造方法。


创建持久化类的配置文件



■描述持久化类与数据库表之间的对应关系。

User

- -id
- -userName
- -password



USER表

PK ID

USERNAME

PASSWORD

持久化类的配置文件示例



User.hbm.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"</p>
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping package="com.hibernate.entity">
  <class name="User" table="USER">
    <id name="id" type="int" >
      <generator class="increment"/>
    </id>
                                                             id 和 property
                                                             元素不能颠倒位置
    cproperty name="userName" type="java.lang.String" />
    cproperty name="password" type="java.lang.String" />
  </class>
</hibernate-mapping>
```

class 元素



- <class> 元素用于指定类和表之间的映射。
 - >name 设定类名(包含路径);
 - ▶table 设定表名,默认以类名作表名。

■ <class>元素包含一个<id>子元素及多个property>子 元素。

id 元素



- <id> 子元素设定持久化类的 OID 和表的主键的映射关系。
 - >column 指定表字段的名称;
 - ▶generator 元素指定 OID 的生成器。

property 元素



- - ➤name 对应类的属性名称;
 - ➤type 指定属性的类型;
 - >column 指定表字段的名称;
 - ➤not-null 指定属性是否允许为空。

目录




- 1 单实体映射基础
- 2 单实体的属性映射
- 3 单实体的对象标识符映射
- 4 使用注解映射单实体

持久化类属性及访问方法



- ■持久化类采用 JavaBean 风格,为被访问的属性创建 setter 和 getter 方法,这两个方法被称为持久化类的访问方法。
- setter 和 getter 方法优点:有效控制属性的访问权限。



Hibernate访问持久化类属性的策略



- ■在对象-关系映射文件中property>元素的 access 属性 用于指定Hibernate访问持久化类属性的方式。
 - ➤ property:默认值,通过getter和setter方法访问属性值;
 - ➤ field:通过Java反射机制直接访问属性值。

例子



■持久化类属性没有 setter 和 getter 方法的映射。

■持久化类属性与数据库表字段不对称的映射。

实体类映射技巧



- - ➤例如: User 类的 username 属性没有 setter 和 getter 方法。

```
cproperty name="userName" access="field" />
```

Hibernate实体映射技巧



- ■实体类属性与表字段不对称时,可以在 setter 和 getter 方法中加入程序逻辑。
 - ➤例如: User 类中没有 username 属性,而是改为了 firstName 和 lastName 两个属性。

User

- -id
- -firstName
- -lastName
- -password

USER表 PK ID USERNAME PASSWORD

Hibernate实体映射技巧



```
public String getUserName() {
    return firstName + " " + lastName;
public void setUserName(String name) {
    String[] strName = userName.split(" ");
    this.firstName = strName[0];
    this.lastName = strName[1];
```

Hibernate实体映射技巧



- ■特殊需求
 - ➤例如:User需要订单总额属性,但数据库表中没有这个字段。
 - ▶可在property>元素的 formula 属性设置查询语句。

```
orders as o where o.userId=id)"/>
```

Hibernate的初始化



- Hibernate 在初始化阶段就会根据映射配置文件,为持久 化类生成以下SQL语句:
 - ➤INSERT SQL;
 - >UPDATE SQL;
 - ➤ DELETE SQL;
 - ▶根据ID检索持久化类实例 SQL。

控制持久化类的insert和update



映射属性	作用
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	insert语句中是否包含该属性,默认值为true
<pre><pre><pre><pre><pre><pre>update 属性</pre></pre></pre></pre></pre></pre>	update语句中是否包含该属性,默认值为true
<class>元素的 mutable 属性</class>	等价于所有property节点的update属性,默认值为true
<class>元素的 dynamic-insert 属性</class>	值为true等价于所有的property元素dynamic- insert属性为true
<class>元素的 dynamic-update 属性</class>	值为true等价于所有的property元素dynamic- update属性为true

目录



- 1 单实体映射基础
- 2 单实体的属性映射
- 3 单实体的对象标识符映射
- 4 使用注解映射单实体

知识回顾



- ■关系型数据库中区分不同记录。
 - >数据库中用主键来标识记录并保证记录的唯一性。
 - >主键必须满足的条件:
 - 不允许null;
 - 每条记录必须有唯一的主键值, 主键值不能重复;
 - 每条记录的主键值不能改变。
 - ▶主键分类:
 - 业务(自然)主键:具有实际意义;
 - 代理主键:没有实际意义。

知识回顾



- ■Java程序中区分不同对象。
 - ▶ Java语言中通过内存地址区分不同对象;
 - >两种比较引用变量方法;
 - "==" 比较两个变量引用的内存地址是否相同;
 - equals 比较两个变量引用的对象的值是否相同。
 - ▶用户自定义的类也可以覆盖Object的equals方法实现对象按值进行比较。

Hibernate中如何区分对象




- ■Hibernate 采用对象标识符(OID)区分对象。
 - ▶OID 是关系数据库中主键(通常是代理主键)在 Java 对象模型中的等价物;
 - ➤ Hibernate 采用 OID 来维持java对象和数据库表中对应 关系。

引例



```
User u1= (User) session.get(User.class, new Integer(1));
User u2= (User) session.get(User.class, new Integer(1));
User u3= (User) session.get(User.class, new Integer(2));
System.out.println(u1 == u2); //true
System.out.println(u1 == u3); //false
```



Hibernate中的0ID



- ■OID 与表中代理主键对应, OID 也是整数类型, Hibernate 允许在持久化类中把OID定义为以下三种类型:
 - >Short
 - ➤Integer
 - **≻**Long
- ■为了保证 OID 的唯一性,通常由 Hibernate 或底层数据库给 OID 赋值。

映射文件中0ID的配置



- ■在对象-关系映射配置文件中<class>元素的<id>子元素用来设置 OID。
 - ><generator>子元素用来指定OID的生成器。

标识符生成器



- ■Hibernate 自带了很多种标识符生成器:
 - ➤ increment 采用 Hibernate 数值递增的方式;
 - >identity 采用数据库提供的自增长方式;
 - ➤assigned 主键由应用逻辑产生;
 - > sequence 采用数据库提供的序列方式;
 - ➤ hilo 通过hi/lo算法 // Hibernate 5.0 以后不支持;
 - ➤ seqhilo 通过hi/lo算法;
 - ➤ native 自动选择合适的标识符生成器;
 - ➤uuid.hex 通过uuid算法。

increment标识符适用范围



- increment 标识符:该机制是 Hibernate 以递增的方式为 OID赋值。
 - >不依赖于底层数据库系统,适合所有数据库;
 - ➤适合单独的 Hibernate 应用使用,不适合在集群情况下使用。

identity标识符适用范围



- ■identity 标识符:该机制依赖于底层数据库,需要数据库 支持自动增长字段。
 - ➤例如:MySQL、MSSQL、DB2、Sybase等。

assigned 标识符适用范围



- ■assigned 标识符:该机制是由外部程序负责生成 OID, Hibernate 不负责维护主键生成,与Hibernate和底层数据库都无关。
 - ➤例如: Student 类没有定义 ID,而是以学号 studentNo 作为业务主键。

目录



- 1 单实体映射基础
- 2 单实体的属性映射
- 3 单实体的对象标识符映射
- 4 使用注解映射单实体



- ■@Entity:声明一个实体类。
- @Table(name="table_name"):为实体类指定对应的数据库表。
- ■@Id:声明实体类的OID属性。
- @Generated Value (generator = "increment_generator") :声明OID的生成策略。
- @GenericGenerator(name="increment_generator", strategy="increment"):使用Hibernate提供的生成策略。



- @Column(name="columnName"):将属性映射到列。
 - ➤name="columnName" 字段名称;
 - >unique=false
 - >nullable=true
 - >insertable=true
 - >updatable=true
 - ➤length=255

是否在该字段上设置唯一约束;

字段是否能为空;

控制 insert语句;

控制 update语句;

指定字段长度。



- @Access(AccessType.PROPERTY) :
 - ➤通过 getter 和 setter 方法访问实体类的属性;
 - >需要在 getter 方法上定义字段的属性。
- @Access(AccessType.FIELD) :
 - ▶直接访问实体类的属性,可以不定义 getter 和 setter 方法;
 - ➢需要在变量上定义字段的属性。



■ @Formula:将属性映射到SQL语句。

- ■@DynamicInsert: 动态生成 INSERT 语句。
- ■@DynamicUpdate:动态生成 UPDATE 语句。

本章小结



- ■单实体映射基础
- ■单实体的属性映射
- ■单实体的对象标识符映射
- ■使用注解映射单实体

练习





THANK YOU