第6章 设备管理

设备管理涉及计算机系统与外界数据 交换和通信联系,计算机系统通过各种各 样的I/O设备完成数据的采集、信息的输出 等。

目标和功能

- ■I/O管理是操作系统的主要功能之一,负责 管理所有I/O设备。
- ■计算机系统中存在着大量的I/O设备,其性能和应用特点可能完全不同,所以要建立一个通用的、一致的设备访问接口,使用户能够方便地使用I/O设备。

- 6.1 I/O硬件组成
- 6.2 I/O软件的组成
- 6.3 磁盘管理

6.1 I/O硬件组成

6.1.1 I/O设备分类

- ① 字符设备:人机交互设备。是以字符为单位发送和接收数据的,通信速度比较慢。键盘和显示器、鼠标、扫描仪、打印机、绘图仪等。
- ② 块设备:外部存储器。以块为单位传输数据。 常见块尺寸:512B~32KB。如磁盘、磁带、 光盘等。
- ③ 网络通信设备:主要用于与远程设备的通信。 传输速度比字符设备快,比块设备慢。如网卡、 调制解调器等。
- ④ 时钟:按预先规定好的时间间隔产生中断。


6.1.2 设备控制器

I/0设备一般由机械和电子两部分组 成。电子部分叫做设备控制器或适配器。机 械部分是设备本身。在小型和微型机中,设 备控制器常采用电路板插入计算机中。控制 器卡上通常有一个插座,通过电缆与设备相 连。

很多控制器可以连接两个、四个,甚至 八个相同的设备。常常把这两部分分开处 理,以便提供通用的、模块化的设计。

1. I/O体系结构

- ① I/O端口。是连接到I/O总线上的设备的I/O 地址集。每个设备寄存器有一个端口号。设备寄存器包括:控制寄存器、状态寄存器、数据缓冲寄存器等。
- ② I/O接口。是处于一组I/O端口和对应的设备 控制器之间的一种硬件电路。
- ③ I/O总线。是CPU与I/O设备之间的通路。



PC的I/O 体系结构

2. 设备控制器

- I/O设备一般由机械和电子两部分组成。机械部分是设备本身。电子部分叫做设备控制器。
- 设备控制器处于CPU和I/O设备之间,接收从 CPU发来的命令,控制I/O设备工作。
- ■每个控制器有几个寄存器,用来与CPU通信。
 - 〉控制寄存器:接收CPU发送的读写命令。
 - >状态寄存器:包含设备的状态信息。
 - 〉数据缓冲寄存器:通常为1B至4B。


- ■除了几个寄存器外,许多设备控制器还有一个操作系统可以读写的数据缓冲区。如在屏幕上显示像素的常规方法是使用一个视频RAM,该RAM基本上只是一个数据缓冲区。
- ■磁盘控制器:从磁盘驱动器出来的是一连串的位流,控制器把串行的位流组装为字节,存入控制器内部的缓冲区中,形成以字节为单位的块。对块验证后,再一次一个字节或字地存入内存。

6.1.3 I/O数据传输的控制方式

- 1. 程序查询方式 (polling)
- 2. 中断方式
- 3. 直接存储器访问(DMA)方式
- 4. 通道控制方式

- 程序查询方式下,CPU在启动设备进行一个字符的传输过程中,不断查询设备控制器的状态,检查设备是否已经完成。若完成,再启动设备进行下一个字符传输,否则,一直循环查询,直到设备完成。CPU与设备完全串行工作。
- · 该方式的工作过程非常简单,但 CPU的利用率低。因为CPU执行指令的 速度高出I/O设备几个数量级,所以在循 环测试中浪费了大量的CPU处理时间。

1. 程序查询方式



CPU忙等 串行工作

重复执行, 直到一批数 据传输完成。 为了减少程序查询方式中CPU等待时间以及提高系统的并行工作速度,从而提出了中断控制方式。这种方式要求CPU与设备之间有相应的中断请求线,且要求在状态R中有中断允许位。

程序中断方式下,CPU一旦启动设备成功,CPU转去执行另一个程序。当设备完成时,向CPU提出中断请求,CPU执行完当前一条指令,就响应中断,转去执行中断处理程序。从而使CPU可与设备并行操作。

但这种方式仍然存在许多问题,如每台设备输入/输出一个数据都要求中断CPU,这样,在一次数据传送过程中,中断发生次数较多,从而耗去大量CPU处理时间。

2. 程序中断方式

CPU/设备 并行工作

向设备控制器发写命令

CPU转去执行其他程序

CPU响应中断,中断服务例程

设备驱动程序启动设备工作

设备完成数据传输产生中断

处理中断, 检查本次传输是否有错

有错? N 完成? Y 重试或故障终止

中断返回,执行被中断的进程

3. 直接存储器访问(DMA)

- 有时DMA控制器集成到磁盘控制器中; 有时主板上只有一个DMA控制器,可共 享。
- 通常,CPU控制地址总线,进行与主存储器的数据交换。
- 允许DMA控制器接管地址总线的控制权, 直接控制控制器内部缓冲区与主存之间 的数据交换。

 许多控制器,特别是块设备的控制器支持 直接存贮器存取,即DMA。让我们首先看一 下不用DMA时,磁盘如何读。操作系统将命 令写入控制器寄存器中,以实现读某磁盘块。 首先,控制器从磁盘驱动器串行地一位一位 地读一个块,直到将整块信息放入控制器的 内部缓冲区中。

- 其次,它计算检查和,以核实没有读错误 发生。然后控制器产生一个中断。CPU响应 中断,控制转给操作系统的磁盘中断处理程 序。当操作系统开始运行时,它重复地从控 制器缓冲区中一次一个字节或一个字地读这 个磁盘块的信息,并将其存入存贮器中。
- 显然,这种采用软件的方法由CPU重复地一个字节或一个字地从控制器缓冲区读信息浪费了大量CPU时间。DMA的采用使CPU摆脱了这种低级工作。

- ▶在DMA方式中,I/O控制器具有更强的功能。它除了具有上述中断功能外,还有一个DMA控制机构。在DMA控制器控制下,设备和内存之间可成批地进行数据交换,而不用CPU干预。
- ▶这样,既大大减轻了CPU的负担,也使I/O数据传送速度大大提高。这种方式应用于块设备的数据传输。

■ 整块数据的传输是在DMA控制下完成的。 仅在开始和结束时才需CPU干预。

CPU向DMA控制 器发布读块命令

···· CPU做其它事


中断

CPU读DMA控制 器的状态

下条指令


当使用DMA时,磁盘控制器增加了内存地址寄存器和传送字节个数寄存器,从而使磁盘控制器具有智能。CPU除向控制器提供要读块的磁盘地址外,还要向控制器提供两个信息:要读块送往主存的起始地址和要传送的字节数。

DMA控制器独立地进行数据传送



DMA工作过程:

每当磁盘把一块数 据读入控制器的数 据缓冲区时,检验 校验和。DMA控 制器取代CPU,接 管地址总线的控制 权,直接控制与主 存的数据交换。使 CPU访问总线时速 度会变慢。



- · 采用DMA方式时,不仅允许CPU控制地址总线,存取主存的程序和数据,而且允许DMA控制器接管地址总线的控制权,控制DMA缓冲区与主存的数据交换。从而使磁盘设备与存贮器之间的数据传送不需要CPU介入,因而减轻了CPU负担。
- · 当DMA控制磁盘与存贮器之间进行信息 交换时,每当磁盘把一个数据读入控制器的 数据缓冲区时,按照DMA控制器中的存贮器 地址寄存器内容把数据送入相应的存贮器单 元中。然后,DMA硬件自动地把传送的字节 计数器减1,把存贮器地址寄存器加1,并恢 复CPU对主存贮器的控制权。

- DMA控制器对每一个传送的数据重复上述过程,直到传送字节计数器为"0"时,向CPU产生一个中断信号。
- 当CPU响应中断,由操作系统接管CPU 控制权。检查本次传输是否正常完成,若是, 因为数据已经传输结束,无需再做块的复制 工作,只需检查是否还有I/O请求,若有, 再次启动磁盘,否则,停止磁盘传输,并结 束中断处理。

DMA方式与中断方式的主要区别

- ▶(1)中断方式是在数据缓冲R满之后,发中断要求CPU进行处理,而DMA方式则是在所要求转送的数据块全部结束时,要求CPU处理。这就大大减少了CPU进行中断处理的次数。
- ▶(2)中断方式的数据传送是在中断处理时,由 CPU控制完成的,而DMA方式则是在DMA控制器 的控制下完成的。


▶ 不过,DMA方式仍存在一定局限性。如数据传 送方向、存放数据的内存起始地址及传送数据的 长度等都由CPU控制,并且每台设备需一个DMA 控制器,当设备增加时,多个DMA控制器的使用 也不经济。

4. 通道控制方式

- ■与DMA方式相比,通道所需的CPU干预 更少,且可以做到一个通道控制多台设备, 进一步减轻了CPU的负担。
- 通道是一种专用的I/O处理机。
- 通道有自己的指令系统,若干条通道命令 连接成通道程序。

- · 它接收CPU的委托,独立地执行自己的通道程序,管理和控制输入输出设备,实现外围设备与主存贮器之间的成批数据传送。当CPU委托的I/O任务完成后,通道发出中断信号,请求CPU处理。
- 这一方面使CPU摆脱了繁琐的输入输出控制工作,大 大提高了CPU与外围设备工作的并行程度,另一方面 多总线控制多通道之间也实现了并行操作,提高了 整个系统的处理效率。

- ➤ 通道是一个专管输入输出控制的处理机,它控制设备与内存直接进行数据交换。它有自己的通道指令, 这些通道指令受CPU启动,并在操作结束时向CPU发中断信号。
- ➤ 在通道控制方式下,CPU只需发出启动指令,指出通道相应的操作和I/O设备,该指令就可启动通道,并使该通道从内存中调出相应的通道指令执行。



CPU、通道和I/O设备并行工作

一个通道可以以分时方式同时执行几个通道指令程序。按照信息的交换方式和控制设备的种类,通道可以分为三种类型:

字节多路通道、选择通道和数组多路通道。

通道的三种类型

- 字节多路通道:以字节为单位传输信息,可以分时地执行多个通道程序,一个通道程序对应一台设备。主要用来连接大量慢速设备。
- 当一个通道程序控制某台设备传送一个字节后,通道硬件就转去执行另一个通道程序,控制另一台设备传送一个字节的信息。
- 如纸带输入/出机,卡片输入/出机、打印机、终端等。

- 选择通道:每次传送一批数据,传送速度 快。在一段时间内只能执行一个通道程序, 只允许一台设备传输数据。可用于固定头 磁盘等。
- 数组多路通道:结合了选择通道传送速度 快和字节多路通道能够分时的优点。先为 一台设备执行一条通道指令,再为另一台 设备执行一条通道指令。可连接多台活动 头磁盘机。
- 它可以启动它们同时执行移臂定位操作,然后,按序交叉地传输一批批数据。数据多路通道实际上是对通道程序采用多道程序设计的硬件实现。

工作过程:

- ① CPU向通道发出一条I/O指令,给出所要执行的通道程序的首地址和要访问的I/O设备。
- ② 通道执行通道程序便可完成CPU指定的 I/O任务。
- ③ 完成任务后,通道与设备一起发出中断 请求,请求CPU处理。

• CPU执行用户程序,在遇到I/O请求时,可根据该请求命令生成通道程序并放入内存,之后把该通道程序的首地址放入CAW中;之后执行"启动I/O"指令,启动通道工作。

通道启动成功后,CPU可继续执行其他程序,通道按照CAW从内存中依次取出通道命令并放入CCW中,通道开始执行通道程序。按I/0地址启动设备控制器,同时将读写命令也传送给它。设备开始在通道控制下进行数据传输。

通道控制设备传输完成后,向CPU提出中断请求,CPU响应中断后,转入中断处理。首先检查是否正确完成。若是,再检查是否有等待通道和设备传输的任务,若有,再次启动通道和设备进行传输。

6.2 I/O软件的组成

I/O软件的基本思想:按分层构建,较低层的软件为较高层的软件服务,使较高层软件独立于硬件,为用户提供统一接口。

6.2.1 I/O软件的目标

- 1. 设备独立性。用户程序中给出的设备名只是一个逻辑设备名,由OS实现逻辑设备与物理设备的映射。这样,无论系统设备如何改变,用户程序不受影响。
- 2. 设备的统一命名。与设备独立性密切相关。 一个设备的逻辑名只应是一个简单的字符串 或一个整数,如 PRN,不依赖于具体的设 备。

- 3. 出错处理。数据传输中的错误应尽可能地在接近硬件层上处理,可重试多次。仅当低层软件无能为力时,才将错误上交高层处理。
- 4. 缓冲技术。其目的就是设法使数据的到达率 和离去率相匹配,以提高系统的吞吐量。
- 5. 设备的分配。涉及到共享设备(磁盘)和独 占设备(打印机)的分配问题。

• 设备分配

- 根据设备各自的属性,系统制定分配策略。
- 设备分配可以采用静态分配和动态分配。静态分配简单,但设备利用率低。动态分配设备利用率高,但容易引起死锁。

- ▶设备分配是设备管理的功能之一,当进程向系统提出I/O请求之后,设备分配程序将 按一定的分配算法为其分配所需的设备。
- ▶同时还要分配相应的控制器和通道,以保证CPU与设备之间的通信。

设备分配用的数据结构

- ➤ 为了实现对I/O设备的管理和控制,需要对每台设备、通道控制器的情况进行登记。设备分配依据的主要数据结构有设备控制表(DCT)、控制器表(COCT)、通道控制表(CHCT)和系统设备表(SDT)。
- ▶ 系统为每一个设备配置一张控制表,用于记录设备的特性及与I/O控制器连接的情况。设备控制表中包括设备标识符、设备类型、设备状态、设备等待队列指针、I/O控制器指针等。

▶其中:

设备状态用来指示设备是忙还是闲,设备等待队 列指针指向等待使用该设备的进程组成的等待队列, I/0控制器指针指向与该设备相连接的I/0控制器。

- ▶控制器表也是每个控制器一张,它反映I/O控制器的使用状态以及和通道的连接情况等。
- ▶每个通道都配有一张通道控制表。它包括通道标识符、通道状态、等待获得该通道的进程等待队列指针等。

系统设备表是整个系统一张,它记录已被连接到系统中的所有物理设备的情况,每个物理设备占有一个表目。

➤系统设备表的每个表目包括设备类型、设备标识符、设备控制表的指针等。其中,设备控制表指针指向设备对应的设备控制表。

设备分配的原则

- 》在一个系统中,请求设备为其服务的进程数往往 多于设备数,这样就出现了多个进程对某类设备的 竞争问题。
- ▶为了保证系统有条不紊地工作,系统在进行设备 分配时,应考虑以下几个因素:

- ▶<mark>设备分配的原则</mark>是根据设备特性、用户要求和系统配置情况决定的。
- ▶设备分配的总原则是既要充分发挥设备的使用效率,尽可能的让设备忙,但又要避免由于不合理的分配方法造成进程死锁;另外,还要做到把用户程序和具体物理设备隔离开来。

设备分配策略

▶ I/O设备的分配,除了与I/O设备的固有属性相关外,还与系统所采用的分配算法有关。设备分配主要采用先请求先分配和优先级高者先分配两种算法。

1.先请求先分配

》 当有多个进程对同一设备提出I/O请求时,该算法根据这些进程发出请求的先后次序,将这些进程排成一个设备请求队列,设备分配程序总是把设备首先分配给队首进程。

48

2.优先级高者先分配

- ➤ 按照进程优先级的高低进行设备分配。当多个进程对同一设备提出I/O请求时,哪一个进程的优先级高,就先满足哪个进程的请求,将设备分配给这个进程。
- ➤ 对优先级相同的I/O请求,则按先请求先服务的算法排列。

静态分配

静态分配是在作业级进行的,用户作业在开始执 行前,由系统一次分配该作业所要求的全部设备、 控制器和通道。一旦分配之后,这些设备、控制器 和通道就一直为该作业所占用,直到该作业被撤消 为止。静态分配方式不会出现死锁,但设备的利用 率低。

动态分配

- ➤ 动态分配是在进程执行过程中根据执行需要进行的设备分配。当进程需要设备时,通过系统调用命令向系统提出设备请求,由系统按照事先规定的策略给进程分配所需要的设备、控制器和通道,一旦用完之后,便立即释放。
- ▶ 该动态方式有利于提高设备的利用率,但如果分配算法使用不当,则有可能造成死锁。

设备分配的步骤

➤ 当某个进程提出I/O请求后,系统的设备分配程序可按如下步骤进行设备分配:

(1) 分配设备

▶ 根据进程提出的物理设备名查找设备表,从中找到该设备的设备控制表。查找设备控制表 中的设备状态字段。

- ➢ 若该设备处于忙状态,则将进程插入设备等待队列;
- ▶若该设备处于空闲状态,便按照一定的算法来计算本次设备分配的安全性(即是否会导致死锁)。
- ▶若分配不会引起死锁则进行分配,否则仍将该进程插入设备等待队列。

(2) 分配控制器

- ➤ 在系统把设备分配给请求I/O的进程后,再到设备 控制表中找到与该设备相连的控制器的控制表,从 该表的状态字段中可知该控制器是否忙碌。
- ▶若控制器忙,则将进程插入等待该控制器的队列;
 否则将该控制器分配给进程。

(3) 分配通道

- 从控制器表中找到与该控制器连接的通道控制表,从该表的状态字段中可知该通道是否忙碌。
- ▶ 若通道处于忙状态,则将进程插入等待该进程的 队列;否则将该通道分配给进程。
- 》此时,进程本次I/O请求所需要的设备、控制器、 通道均已分配,可由设备处理程序去实现真正的I/O 操作。

6.2.2 I/O软件的功能

I/O软件的分层:

- 1. 中断处理程序
- 2. 设备驱动程序
- 3. 独立于设备的软件
- 4. 用户层的I/O接口

在I/O软件中, 大部分软件是与 设备无关的。

I/O系统的层次结构

I/O请求 用户层的I/O接口 独立于设备的软件 设备驱动程序 中断处理程序 硬件

I/O完成后 的回答

- 图中的箭头给出了I/O部分的控制流。现总 结如下:
- (1) 用户进程层执行输入输出系统调用, 对I/O数据进行格式化,为假脱机输入/出作 准备;
- (2) 独立于设备的软件实现设备的命名、 设备的保护、成块处理、缓冲技术和设备分 配:

- (3)设备驱动程序设置设备寄存器、检查设备的执行状态;
- (4)中断处理程序负责I/O完成时进行中断 处理,唤醒设备驱动程序进程;
- · (5) 硬件层实现物理I/O的操作。

1. 中断处理程序

- ① 进程在启动一个I/O操作后阻塞起来,I/O操作完成,控制器产生一个中断。
- ② CPU响应中断,执行中断处理程序。
- ③ 检查设备状态。
 - a) 若正常完成,就唤醒等待的进程。然后检查是否 还有待处理的I/O请求,若有就启动。
 - b) 若传输出错,再发启动命令重新传输;或向上层报告"设备错误"的信息。
- 4 中断返回被中断的进程,或转进程调度。

2. 设备驱动程序

- ❖ 每个设备驱动程序处理一种类型设备。由一些与设备密切相关的代码组成。提供一些与文件类似的API: open, close, read, write, control等。
- ❖ 是OS中唯一知道设备控制器的配置情况,如 设置有多少个寄存器以及这些寄存器作用。
- ❖ 通常包含三部分功能: ①设备初始化。②启动设备传输数据的例程。③中断处理例程。

- ➤设备驱动程序是驱动物理设备和DMA控制器或I/O 控制器等直接进行I/O操作的子程序的集合。
- ➤ 它负责设置相应设备有关R的值,启动设备进行 I/O操作。

系统开关表DST

- > 系统中设置DST,是为了更好地对驱动程序进行管理。
- DST中给出了相应设备的各种操作子程度的入口地址,如打开、关闭、启动设备子程序的入口地址。
- ▶一般来说,它是二维结构,其中的行和列分别为设备类型和驱动程序类型。
- ▶它也是I/O进程的一个数据结构。I/O控制过程为进程分配设备和缓冲区之后,可以使用DST调用所需的驱动程序进行I/O操作。

设备驱动程序工作过程

- 1. 接收来自上层软件的抽象请求,如读磁盘的第几块,并执行请求。若忙,则排到I/O请求队列中。
- 2. 将请求转换成应向控制器发送的命令和参数。
- 3. 通常,驱动程序进程阻塞等待命令完成,直到中断处理时将其唤醒。有时不必等待,如滚屏操作,把几个字节写到控制器中即可。
- 4. 检查数据传输是否有错;向上层传送数据。
- 5. 继续未完成的I/O请求。

3. 独立于设备的软件

- (1) 基本任务:实现所有设备都需要的功能,且向用户提供一个统一的接口。
- (2) 设备命名。把设备的符号名映射到正确的设备驱动程序。

UNIX,/dev/tty01→i节点→主设备号(用来确定终端设备驱动程序),次设备号(作为参数用来确定要读/写的是哪一台终端)。

- (3)设备保护。防止无权存取设备的用户使用设备。UNIX的I/O设备作为文件用"rw"位进行保护。禁止用户对I/O设备直接访问,必须通过OS提供的系统调用命令进行I/O操作。
- (4) 提供与设备无关的块尺寸。应向上层软件提供大小统一的块尺寸。上层软件只与抽象设备打交道,使用等长的逻辑块。

(5)缓冲技术

- 缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾,减少对CPU的中断次数。
- 块设备一次读写一块,用户按任意单位处理 数据。
- 以空间换取时间
- 1. 单缓冲: OS为I/O请求分配一个缓冲区。
- 2. 双缓冲:建立两个缓冲区,可以平滑I/O设备 和进程之间的数据流,改善系统效率。
- 3. 多缓冲和缓冲池: 多进程共享缓冲池。

高速缓存

- ■缓冲只保留数据仅有的一个现存拷贝。
- ■有时一块内存区域可以同时用于两个目的。 例如,为了有效调度磁盘I/O,在内存开辟 了缓冲区来保留磁盘数据。这些缓冲区也可 以用作高速缓存,可被多个进程共享。当内 核收到I/O请求时,会首先检查高速缓存里 是否有。

(6) 负责设备分配和调度

- 静态分配: 进程运行前,将需要的设备 全部分配给它。简单,不死锁,但利用 率低。
- 动态分配: 在进程运行过程中,分配设备。设备利用率高,但易引起死锁。

- ■独占设备:临界资源,如打印机。
- ■共享设备: 多个进程可交叉访问。如磁盘。
- ■虚拟设备:是指设备本身是独占设备,而经过虚拟技术处理,可以把它改造成共享设备,供多个进程同时使用。


常用可共享的高速设备来模拟独占的慢速设备。能有效提高独占型设备的利用率。

Spooling技术是实现虚拟设备的具体技术。它利用可共享磁盘的一部分空间,模拟独占的输入/输出设备。以空间换时间

假脱机输出: 以打印机为例

Spooling实际是一种缓冲技术。进程要打印时,系统并不为它分配打印机,而是把待打印的数据缓冲到一个独立的磁盘文件上,形成待打印文件队列。之后,Spooling系统一次一个地将打印队列上的文件送打印机打印。这种技术又叫缓输出技术。

Spooling系统



(7) 出错处理

- ■绝大多数错误是与设备密切相关的,一般由设备驱动程序来处理。
- 处理设备驱动程序处理不了的错误(重试 几次操作后,仍有错误)。将错误信息报 告调用者。

4. 用户空间的I/O软件

- ❖ 大部分I/O软件都包含在操作系统中,有一小部分是由与用户程序连接在一起的库函数构成的。
- [例] 用户程序中的库函数: count=read(fd, buffer, nbytes); 程序运行期间,库函数read将与该程序连接在一起形成一个可执行文件装入主存。这些函数通常只是将系统调用时所需要的参数放在合适的位置,由系统调用实现真正的操作。如"Printf"将调用"write"系统调用。

读文件的I/O操作步骤

- 1) 用户进程发出一个读文件的系统调用。
- 2) 设备独立I/O软件检查参数的正确性。若正确, 再检查高速缓存中有无要读的信息块。若有, 则从缓冲区直接读到用户区。若无,转3)
- 3) 执行物理I/O。独立于设备的I/O软件将设备的逻辑名转换成物理名,检查设备操作权限。将I/O请求排队,阻塞用户进程且等待I/O完成。
- 4) 核心执行设备驱动程序,分配缓冲区,准备接收数据,且向设备控制寄存器发启动读命令。

- 5) 设备控制器控制设备,执行数据传输。
- 6) 当采用DMA控制器控制传输时,一个块传输完成,硬件产生一个中断。
- 7) CPU响应中断,转磁盘的中断处理程序。检查中断原因和设备的执行状态,若出错,则向设备驱动程序发信号,若可重试,则再启动设备重传一次;否则,向上报告错误。若传输正确,将数据传输给指定的用户进程空间,将等待进程唤醒并且放入就绪队列,等待调度。
- 8) 当用户进程被调度执行时,从I/O系统调用的 断点恢复执行。

6.2.3 同步I/O和异步I/O

- 同步I/O: 进程发出I/O请求后阻塞等待,直到数据传输完成后被唤醒,之后才能访问被传输的数据。
- 异步I/O:允许进程发出I/O请求后继续运行。将来I/O完成后的通知方式:设置进程地址空间内的某个变量;通过触发信号或软件中断;进程执行流之外的某个回调函数。(Windows的APC)
- 对于不必进行缓冲读写的快速I/O,使用同步 I/O更有效;对于需要很长时间的I/O操作,可使用异步I/O。

6.3 磁盘管理

- 1. 提高磁盘I/O速度的主要途径
 - ■选择性能好的磁盘。如 IDE、SCSI
 - ■采用好的调度算法
 - ■设置磁盘高速缓冲区

2. 磁盘的类型

硬盘和软盘; 固定头磁盘和活动头磁盘。


- 固定头磁盘:每条道上都有一个读/写磁头, 用于大容量磁盘,并行读/写。
- 移动头磁盘:每个盘面仅配有一个磁头。
- 3. 访问磁盘块的时间: 寻道时间、旋转延迟时间、读/写传输时间。
- 4. 磁盘分配方法 连续分配: 链接分配: 索引分配

5. 调度算法

- 先来先服务:最简单,易实现,又公平合理。
- 最短寻道时间优先:在将磁头移向下一请求磁 道时,总是选择移动距离最小的磁道。
- 扫描法:读/写磁头在由磁盘的一端向另一端移动时,随时处理所到达磁道上的服务请求。
 - ① SCAN: 扫描(电梯法)
 - ② C-SCAN: 循环扫描
 - ③ LOOK: 查询
 - 4 C-LOOK: 循环查询

- 例如,有如下的一个磁盘请求序列,其 磁道号为
- 98, 185, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- 假定一开始读/写磁头位于53号磁道。
 为了满足这一系列请求,磁头要先从53移到98,然后再移到185,37,122...,最后到达67。这样,磁头总共要移动644个磁道。
- 这种调度方式的缺点是完全不考虑队列中各个请求情况。致使磁头频繁地移动,导致最大移动距离。

如果在磁头移到37时,能与14号磁道的请求一起 服务,那么就能够省下很多移动时间,从而缩短 了每个一请求的处理时间,改善了磁盘的吞吐量。



- 最短寻道时间优先算法SSTF (Shortest-Seek-Time-First)
- 最短寻道时间优先是指在将磁头移向下 一请求磁道时,总是选择移动距离最小磁道 的一种方法。
- 在上述的等待队列中,采用SSTF算法时,最接近磁头所在位置(53)的请求是第65号磁道,一旦磁头移到65,下一个最接近的是67号磁道,之后至37;

·接下去服务的顺序是14,98,122,124,最后是185。这种算法使得磁头移动距离的总和只有238个磁道,是FCFS算法的三分之一。

SSTF算法虽然比FCFS算法优越,但它 不是最优的。例如,如果将磁头由53号先移 至37号(即使它不是最近的),再移到14号, 然后再移到65,67,98,122,124及185号, 这样可将总的移动距离减少到210个磁道。 一方面使磁头改变方向最少,另一方面大大 加快了服务请求。提高了系统处理效率。

扫描法(SCAN)

- SCAN算法是指读/写头在开始由磁盘的一端向另一端移动时,随时处理所到达的任何磁道上的服务请求,直到移到磁盘的另一端为止。
- 在磁盘另一端上,磁头的方向反转,继续 完成各磁道上的服务请求。这样,磁头总是 连续不断地从磁盘的一端移到另一端。

- 在使用SCAN之前,不仅要知道磁头移动的最后位置,而且还需要知道磁头移动的方向。
- · 仍以上面的请求序列为例,如果此时磁头向0号磁道移动,那么当磁头向0号移动时,则先服务37号和14号磁道上的请求,再移至0道。在0道上,磁头反向,并在将磁头移向磁盘另一端时,服务65,67,98,122,124及185号磁道上的请求。

- 如果正好有一个请求在磁头前进方向上到 达,那么,这个请求将会立即得到处理。然 而,如果一个请求在磁头刚刚移动过后到达, 那么它只能等到磁头反方向移到时才能得到 处理。
- 扫描法有时叫电梯算法(elevator)。因为 这种方式与电梯在各楼层间的往返移动非常 类似。

- 假定对磁道的请求是均匀分布的, 考虑对磁道的请求密度,当磁头达到一端并 反向时,落在磁头之后的请求相对较少,这 是由于这些磁道刚刚被处理,而磁盘另一端 的请求密度相当地高,且等待的时间较长。
- · 为了解决这种情况,引入了循环扫描法 C-SCAN(circular-SCAN)算法,以提供比较 均衡的等待时间。循环扫描法与SCAN算法 类似,也是在将磁头从一端移向另一端时, 随时处理到达的请求。但是,当它已到达另 一端时,磁头立即返回到开始处。也即回程 时,不处理任何请求。

- · 循环扫描法将磁盘视为一个圆,最后一个磁道与第一个磁道紧密相接,以此达到对磁道上请求的均衡服务。请求队列中的磁道为98,185,37,122,14,123,65,67,磁头当前位置为53。显然它的服务顺序为65,67,98,122,123,185,14,37。
- 扫描法和循环扫描法都是将磁头由磁盘的一端移向另一端,但实际上没有一个算法是这样实现的。通常,磁头在向任何方向移动时都是只移到最远的一个请求的磁道上。一旦在前进的方向上没有请求到达,磁头就反向移动。

这种方式的扫描及循环扫描称之为查询 (LOOK)及循环查询(C-LOOK),即在将磁头向前移动之前,先查询有无请求,若有,才移动,否则,立即反向。

磁盘调度算法的比较

磁盘调度算法很多,如何选择一个有 效算法呢?SSTF算法是公认的、最具吸引力 的算法,SCAN和C-SCAN对于磁盘负载较 重的系统更为合适。然而,任何调度算法性 能优劣都是与进程对磁盘的请求数量和方式 紧密相关的。当磁盘等待队列中的请求数量 很少超过一个时,所有的算法都是等效的。 在这种情况下,最好采用FCFS算法。

值得注意的是,文件的分配方法将大大地 影响对磁盘的服务请求。当一个程序读磁 盘上的一个大的连续文件时,尽管请求读 盘的要求很多,但由于各信息块连在一起, 磁头的移动距离却很小。若程序读的是一 个链接文件或索引文件,尽管这种文件的 磁盘空间利用充分,但可能使信息块分布 在整个盘上,导致磁头的可观的移动代价。

- 目录及索引块的位置也是重要的。因为 每个文件使用前必须打开,在打开一个文件 时,必须检查目录结构,此时要频繁地存取 目录文件。为此将目录文件放在磁盘的中间, 而不是两端,就可以有效地减少磁头的移动。
- 由于上述的考虑,像其它算法一样,应 将磁盘调度算法写成一个独立的模块,以便 必要时用不同的算法来替换或干脆去掉不用。 为了简单,开始时可选用FCFS算法或SSTF 算法。

- 45. (7分) 假设计算机系统采用C-LOOK(循环查询) 磁盘调度策略,使用2KB的内存空间记录 16384个磁盘块的空闲状态。
 - (1) 请说明在上述条件如何进行磁盘块空闲状态的管理。
 - (2) 设某单面磁盘的旋转速度为每分钟6 000转,每个磁道有100个扇区,相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻,磁头位于100号磁道处,并沿着磁道号增大的方向移动,磁道号的请求队列为50、90、30、120,对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区,则读完这4个扇区总共需要多少时间?需要给出计算过程。

(3)如果将磁盘替换为随机访问的 Flash半导体存储器(如U盘、SSD 盘等),是否有比CSCAN更高效的 磁盘调度策略?若有,给出磁盘调 度策略的名称并说明理由;若无, 说明理由。

参考答案

- (1) 2KB=2×1024×8bit=16384 bit。因此可使用位示图来管理磁盘块,位为0表示磁盘块空闲,为1表示被占用。
- (3) 采用FCFS(先来先服务)调度策略 更高效。因为FLASH半导体存储器的物 理结构不考虑寻道时间和旋转延迟,可 直接按I/O请求的先后顺序服务。

(2) 循环查询C-LOOK算法。被请求的磁道号顺序为100、120、30、50、90, 因此, 寻道需要移动的磁道数为: 20+90+20+40=170。寻道用去的总时间为:

$$(20 + 90 + 20 + 40) \times 1$$
ms = 170ms

磁盘每分钟6000转,转一圈的时间为0.01s,通过一个扇区的时间为0.0001s。

总共要随机读取四个扇区,用去的时间为: $(0.01 \times 0.5 + 0.0001) \times 4 = 0.0204s = 20.4ms$

所以 170ms + 20.4ms = 190.4ms。