Lesson 2.张量的索引、分片、合并以及维度调整

张量作为有序的序列,也是具备数值索引的功能,并且基本索引方法和Python原生的列表、NumPy中的数组基本一致,当然,所有不同的是,PyTorch中还定义了一种采用函数来进行索引的方式。

而作为PyTorch中基本数据类型,张量即具备了列表、数组的基本功能,同时还充当着向量、 矩阵、甚至是数据框等重要数据结构,因此PyTorch中也设置了非常完备的张量合并与变换的操 作。

```
import torch
import numpy as np
```

一、张量的符号索引(即数据下标索引)

张量也是有序序列,我们可以根据每个元素在系统内的顺序"编号",来找出特定的元素,也就是索引。

1.一维张量索引

一维张量的索引过程和Python原生对象类型的索引一致,基本格式遵循 $[\star t:end:step]$,表示从start开始,到end之前,注意是左闭右开,索引的基本要点回顾如下。

```
In [2]: t1 = torch.arange(1, 11)
t1

Out[2]: tensor([ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10])
```

- 从左到右,下标从零开始
 - 注意输出是0维张量,而不是整数

```
In [3]: t1[0]
```

Out[3]: tensor(1)

注:张量索引出来的结果还是零维张量,而不是单独的数。因为一维张量由零维张量构成。要转化成单独的数,需要使用item()方法。

- 冒号分隔,表示对某个区域进行索引,也就是所谓的切片
 - 基本格式遵循[$\star t$: end: step],最后一个数是表示间隔,表示从第strat+1个元素开始, 到第end+1个元素之前,每隔step-1取一个元素
 - 注意: 冒号左包含右不包含

```
In [4]: t1[1: 8] # 索引其中2-9号元素,并且左包含右不包含
Out[4]: tensor([2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
```

• 第二个冒号、表示索引的间隔

```
In [5]:
                        # 索引其中2-9号元素,左包含右不包含,且隔2-1个数取一个
        t1[1: 8: 2]
Out[5]: tensor([2, 4, 6, 8])
        • 冒号前后没有值,表示索引这个区域
In [6]:
        t1[1: : 2]
                       # 从第二个元素开始索引,一直到结尾,并且隔2-1个数取一个
Out[6]: tensor([ 2, 4, 6, 8, 10])
In [7]:
                       # 从第一个元素开始索引到第9个元素(不包含),并且隔2-1个数取一个
        t1[: 8: 2]
Out[7]: tensor([1, 3, 5, 7])
           在Python原生数据类型中, step可以小于0, 从而实现从后往前取
In [12]:
        a = list(range(1,11))
Out[12]: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
In [14]:
        a[9:1:-1] #从第9+1个元素开始,到第1+1个元素之前,间隔1-1个元素取值,因此不包含原列表中
Out[14]: [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3]
            在张量的索引中, step位必须大于0
In [15]:
       t1[9: 1: -1]
       ValueError
                                         Traceback (most recent call last)
       <ipython-input-15-b82bb967c8e2> in <module>
       ----> 1 t1[9: 1: -1]
       ValueError: step must be greater than zero
       2.二维张量索引
          二维张量的索引逻辑和一维张量的索引逻辑基本相同,二维张量可以视为两个一维张量组合
       而成,而在实际的索引过程中,需要用逗号进行分隔,分别表示对哪个一维张量进行索引、以及
       具体的一维张量的索引。
```

```
#表示索引第0+1行、第1+1个(第1+1列的)元素
        t2[0, 1]
In [17]:
Out[17]: tensor(2)
In [18]:
                                # 表示索引第一行、每隔2-1个元素取一个
         t2[0, ::2]
Out[18]: tensor([1, 3])
In [19]:
                                # 索引结果同上
         t2[0, [0, 2]]
Out[19]: tensor([1, 3])
 In [9]:
         t2[::2, ::2]
                                # 表示每隔两行取一行、并且每一行中每隔两个元素取一个
Out[9]: tensor([[1, 3],
               [7, 9]])
In [20]:
                                # 索引第0+1行第1+1列和第2+1行第1+1列的元素(应该是两个元素
         t2[[0, 2], 1]
Out[20]: tensor([2, 8])
```

理解:对二维张量来说,基本可以视为是对矩阵的索引,并且行、列的索引遵照相同的索引规范,并用逗号进行分隔。

3.三维张量的索引

在二维张量索引的基础上,三维张量拥有三个索引的维度。<mark>我们将三维张量视作矩阵组成的</mark> 序列,则在实际索引过程中拥有三个维度,分别是索引矩阵、索引矩阵的行、索引矩阵的列。

```
In [21]:
         t3 = torch.arange(1, 28).reshape(3, 3, 3)
          t3
Out[21]: tensor([[[ 1,
                           3],
                       2,
                  [4,
                       5,
                           6],
                  [7,
                       8,
                           9]],
                 [[10, 11, 12],
                  [13, 14, 15],
                  [16, 17, 18]],
                 [[19, 20, 21],
                  [22, 23, 24],
                  [25, 26, 27]]])
 In [9]:
          t3.shape
 Out[9]: torch.Size([3, 3, 3])
In [22]:
          t3[1, 1, 1]
                              # 索引第1+1个矩阵中,第1+1行、第1+1个元素
Out[22]: tensor(14)
In [14]:
                              # 索引第1+1个矩阵,行和列都是每隔2-1个取一个
          t3[1, ::2, ::2]
```

理解: 更为本质的角度去理解高维张量的索引, 其实就是围绕张量的"形状"进行索引

- 第一个索引,对应在第一个维度上挑选
- 第二个索引,对应在第二个维度上挑选
- 以此类推

```
In [24]: t3.shape
Out[24]: torch.Size([3, 3, 3])

In [25]: t3[1, 1, 1] # 与shape——对应
Out[25]: tensor(14)
```

二、张量的函数索引

在PyTorch中,我们还可以使用index_select函数,通过指定index来对张量进行索引。

torch.index_select(input, dim, index, *, out=None) → Tensor

- dim参数表示按照第dim+1个维度进行索引,比如dim=0表示按照第1个维度索引
- index表示索引位置,如果是张量,则索引位置就是张量中的每一个元素

1. 一维张量的函数索引

```
In [27]: t1
Out[27]: tensor([ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
In [28]: t1.ndim
Out[28]: 1
In [29]: indices = torch.tensor([1, 2]) indices
Out[29]: tensor([1, 2])
In [30]: t1[1: 3] # 切片法索引
```

```
Part 2. 张量的索引、分片、合并以及维度调整
Out[30]: tensor([2, 3])
In [33]:
       t1[[1, 2]] # 列表法索引,引出的是第1+1和第2+1个元素
Out[33]: tensor([2, 3])
In [34]:
       torch.index select(t1, 0, indices) # 函数索引, 引出的是第1+1和第2+1个元素
Out[34]: tensor([2, 3])
      在index_select函数中,第二个参数实际上代表的是索引的维度。对于t1这个一维向量来说,由于
      只有一个维度,因此第二个参数取值为0,就代表在第一个维度上进行索引
      2. 高维张量的函数索引
      函数索引在很多模型中应用, 因为在高维张量中更加清晰
```

```
In [41]:
         t2 = torch.arange(12).reshape(4, 3)
         t2
                    4,
7
Out[41]: tensor([[ 0, 1,
                         2],
                [ 3,
                         5],
                [ 6,
                         8],
                [ 9, 10, 11]])
In [42]:
         t2.shape
Out[42]: torch.Size([4, 3])
In [44]:
         indices = torch.arange(1, 3)
         indices
Out[44]: tensor([1, 2])
In [45]:
         torch.index select(t2, 0, indices) #在第0+1个维度上取出索引为1+1和2+1的部分
Out[45]: tensor([[3, 4, 5],
                [6, 7, 8]])
        dim参数取值为0,代表在shape的第0+1个维度上索引
In [46]:
         torch.index_select(t2, 1, indices) #在第1+1个维度上取出索引为1+1和2+1的部分
Out[46]: tensor([[ 1,
                [ 4,
                     5],
                [7,
                    8],
                [10, 11]])
        dim参数取值为1、代表在shape的第1+1个维度上索引
```

```
In [49]:
          import torch
          a=torch.arange(4*512*28*28).view(4,512,28,28)
```

下面是一个案例

```
index=np.random.choice(32,5)# 在0到31內随机选5个值
select=torch.index_select(a,1,index=torch.tensor(index,dtype=int))
print(index)
print(a.shape)
print(select.shape)

[ 3 18 19 0 24]
torch.Size([4, 512, 28, 28])
torch.Size([4, 5, 28, 28])
```

torch.index_select与直接索引的区别

```
In [52]:
          import torch
          a=torch.arange(40).view(2,4,5)
          index=torch.tensor([1])
         select 1=torch.index select(a,dim=0,index=index)
          select 2=a[0,:,:]
         print(select 1)
         print(select 2)
         print(select_1.shape) #函数索引后还是3维张量
         print(select 2.shape) #直接索引后变成2维张量
         tensor([[[20, 21, 22, 23, 24],
                  [25, 26, 27, 28, 29],
                  [30, 31, 32, 33, 34],
                  [35, 36, 37, 38, 39]]])
         tensor([[ 0, 1, 2, 3, 4],
                 [5, 6, 7, 8,
                 [10, 11, 12, 13, 14],
                 [15, 16, 17, 18, 19]])
         torch.Size([1, 4, 5])
         torch.Size([4, 5])
```

直接进行索引和利用torch.index_select索引最大的区别就在于:

• 直接进行索引数组维数会降低,利用torch.index_select索引数组维数不变

三、tensor.view()方法

在正式介绍张量的切分方法之前,需要首先介绍PyTorch中的.view()方法。该方法会返回一个类似视图的结果,该结果和原张量对象共享一块数据存储空间,并且通过.view()方法,还可以改变对象结构,生成一个不同结构,但共享一个存储空间的张量。当然,共享一个存储空间,也就代表二者是"浅拷贝"的关系,修改其中一个,另一个也会同步进行更改。

```
Out[55]: tensor([[0, 1, 2], [3, 4, 5]])
```

二维张量也可以用一维赋值方法,如下面只给了行索引,而未给列索引,因此把第 1行的所有元素都赋值为1

tensor.view()方法也可以用于升维或降维,但是注意view用于升维或降维时,不改变原张量的维度

"视图"的作用就是节省空间,而值得注意的是,在接下来介绍的很 多切分张量的方法中,返回结果都是"视图",而不是新生成一个对 象。

- 视图的思想来源于数据库
- 视图使编程者可以改变、分片、合并张量,而不用占用新的空间,与基础数据类型如list等的分片不同,后者会生成新的对象,占用更多内存

四、张量的分片函数

1.分块: chunk函数

chunk函数能够按照某维度,对张量进行均匀切分,并且返回结果是原张量的视图。

torch.chunk(input, chunks, dim=0) → List of Tensors

• input (Tensor) – the tensor to split

- chunks (int) number of chunks to return, 也就是要切成几块
- dim (int) dimension along which to split the tensor, 也就是在哪个维度上切

注意该函数返回的是一个元祖,其中的元素与原张量的维度相同,并没有产生降维

```
In [66]:
                                                # 在第零个维度上(按行), 进行四等分
         tc = torch.chunk(t2, 4, dim=0)
         tc
Out[66]: (tensor([[0, 1, 2]]),
         tensor([[3, 4, 5]]),
tensor([[6, 7, 8]]),
         tensor([[ 9, 10, 11]]))
        注意:chunk返回结果是一个视图,不是新生成了一个对象,因此要时刻意识到分块结果的改
        变,会影响原张量
In [72]:
         tc[0] # 返回元祖中的第一个值
Out[72]: tensor([[1, 1, 2]])
In [73]:
         tc[0][0] # 取出二维张量中的第一行
Out[73]: tensor([1, 1, 2])
In [69]:
                                   # 修改tc中的值
         tc[0][0][0] = 1
In [70]:
Out[70]: (tensor([[1, 1, 2]]),
         tensor([[3, 4, 5]]),
         tensor([[6, 7, 8]]),
         tensor([[ 9, 10, 11]]))
In [71]:
         t2
                                   # 原张量也会对应发生变化
Out[71]: tensor([[ 1,
                     1,
                         21,
                         51,
                [ 3,
                     4,
                     7,
                         8],
                [6,
                [ 9, 10, 11]])
```

当原张量不能均分时,chunk不会报错,而是会返回次一级均分的结果,即chunks-1等分,如果次一级还是不能均分,则继续向下找次一级等分,如果直到chunks=2也无法等分时,就会出现不均匀分片的结果,如原张量某一维度上是5,如果chunks设为4,则会生成3块,对应维度分别是2、2、1

tensor([[6, 7, 8],

[9, 10, 11]]))

```
In [103...
         len(torch.chunk(t2, 3, dim=0))
Out[103... 2
In [100...
                                             # 次一级均分结果
         torch.chunk(t2, 5, dim=0)
Out[100... (tensor([[1, 1, 2]]),
          tensor([[3, 4, 5]]),
          tensor([[6, 7, 8]]),
          tensor([[ 9, 10, 11]]))
        进阶用法
In [77]:
         x = torch.randn(4,5)
Out[77]: tensor([[-0.0254, 0.4216, 1.7971,
                                            0.6708, -1.0939],
                 [0.1823, -0.4759, 1.3940, 0.6531, 0.3483],
                 [0.2320, 1.5522, 0.5226, -1.7277,
                                                    0.5668],
                 [ 0.2708, 1.2064, 0.5778, 1.3170, 0.1301]])
In [79]:
         x.chunk(4,0)
Out[79]: (tensor([[-0.0254, 0.4216, 1.7971, 0.6708, -1.0939]]),
          tensor([[ 0.1823, -0.4759, 1.3940, 0.6531, 0.3483]]),
          tensor([[ 0.2320, 1.5522, 0.5226, -1.7277, 0.5668]]),
          tensor([[0.2708, 1.2064, 0.5778, 1.3170, 0.1301]]))
         enumerate 函数返回index和对应元素,组成元祖
In [78]:
          for data in enumerate(x.chunk(4,0)): # 在第一维度切分4块
             print(data)
         (0, tensor([[-0.0254, 0.4216, 1.7971, 0.6708, -1.0939]]))
         (1, tensor([[ 0.1823, -0.4759, 1.3940, 0.6531, 0.3483]]))
         (2, tensor([[ 0.2320, 1.5522, 0.5226, -1.7277, 0.5668]]))
         (3, tensor([[0.2708, 1.2064, 0.5778, 1.3170, 0.1301]]))
In [82]:
         for data in enumerate(x.chunk(4,1)): # 在第2维度切分4块
                                             # chunk很有可能生成不均匀的块
             print(data)
         (0, tensor([[-0.0254, 0.4216],
                 [0.1823, -0.4759],
                 [ 0.2320, 1.5522],
                 [ 0.2708, 1.2064]]))
         (1, tensor([[ 1.7971, 0.6708],
                 [ 1.3940, 0.6531],
                 [0.5226, -1.7277],
                 [0.5778, 1.3170]))
         (2, tensor([[-1.0939],
                 [ 0.3483],
                 [ 0.5668],
                 [0.1301]))
```

split既能进行均分,也能进行自定义切分。当然,需要注意的是,和chunk函数一样,split返

2.拆分: split函数

回结果也是view。

torch.split(tensor, split_size_or_sections, dim=0)

- tensor (Tensor) tensor to split.
- split_size_or_sections (int) or (list(int)) size of a single chunk or list of sizes for each chunk,输入一个数值时表示均分,传入列表则按照列表切分,但是要求列表元素之和等于原张量该维度上的数字
- dim (int) dimension along which to split the tensor.

```
In [83]:
         t2 = torch.arange(12).reshape(4, 3)
Out[83]: tensor([[ 0,
                     1,
                          21,
                 [ 3, 4,
                          5],
                 [6, 7, 8],
                 [ 9, 10, 11]])
In [109...
                                         # 第二个参数只输入一个数值时表示均分,第三个参数表示切
          torch.split(t2, 2, 0)
Out[109... (tensor([[0, 1, 2],
          [3, 4, 5]]),
tensor([[ 6, 7, 8],
                  [ 9, 10, 11]]))
In [121...
                                              # 第二个参数输入一个序列时,表示按照序列数值进行
         torch.split(t2, [1, 3], 0)
Out[121... (tensor([[0, 1, 2]]),
          tensor([[ 3, 4, 5],
                  [6, 7, 8],
                  [ 9, 10, 11]]))
```

注意,当第二个参数位输入一个序列时,序列的各数值的和必须等于对应维度下形状分量的取值。例如,上述代码中,是按照第一个维度进行切分,而t2总共有4行,因此序列的求和必须等于4,也就是1+3=4,而序列中每个分量的取值,则代表切块大小。

```
In [122...
          torch.split(t2, [1, 1, 1, 1], 0)
Out[122... (tensor([[0, 1, 2]]),
          tensor([[3, 4, 5]]),
           tensor([[6, 7, 8]]),
           tensor([[ 9, 10, 11]]))
In [123...
          torch.split(t2, [1, 1, 2], 0)
Out[123... (tensor([[0, 1, 2]]),
           tensor([[3, 4, 5]]),
           tensor([[ 6, 7, 8],
                   [ 9, 10, 11]]))
In [85]:
          ts = torch.split(t2, [1, 2], 1)
Out[85]: (tensor([[0],
                   [3],
                   [6],
```

```
[9]]),
          tensor([[ 1, 2],
                       5],
                  [4,
                  [ 7, 8],
                  [10, 11]]))
In [86]:
         ts[0][0] # 取出第一个元祖的元素(是一个二维张量),然后取出二维张量的第一行
Out[86]: tensor([0])
In [87]:
                                     # view进行修改
         ts[0][0] = 1
In [88]:
Out[88]: (tensor([[1],
                  [3],
                  [6],
                  [9]]),
          tensor([[ 1,
                       2],
                  [4,
                       5],
                  [7,
                       8],
                  [10, 11]]))
In [89]:
         t2
                                     # 原对象同步改变
Out[89]: tensor([[ 1,
                          21,
                      4,
                 [ 3,
                          51,
                 [6, 7, 8],
                 [ 9, 10, 11]])
```

tensor的split方法和array的split方法有很大的区别,array的split方法array_split是根据索引进行切分,只能进行等分。

```
In [90]: array = np.arange(9)
array

Out[90]: array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])

In [91]: np.array_split(array, 4)

Out[91]: [array([0, 1, 2]), array([3, 4]), array([5, 6]), array([7, 8])]
```

五、张量的合并操作

张量的合并操作类似与列表的追加元素,可以拼接、也可以堆叠。

• 拼接函数: cat, 返回结果为新张量, 而不是视图

torch.cat(tensors, dim=0, *, out=None) → Tensor

- tensors (sequence of Tensors) any python sequence of tensors of the same type. Nonempty tensors provided must have the same shape, except in the cat dimension.
- dim (int, optional) the dimension over which the tensors are concatenated

• out (Tensor, optional) – the output tensor

out为可选参数、与直接返回的结果相同

```
In [116...
          a = torch.zeros(2, 3)
          b = torch.ones(2, 3)
          Y = torch.tensor([])
          X=torch.cat([a, b], out=Y)
          print(id(X)==id(Y))
          print(id(X.storage)==id(Y.storage))
         True
         True
         PyTorch中,可以使用cat函数实现张量的拼接。
In [102...
          a = torch.zeros(2, 3)
          b = torch.ones(2, 3)
          c = torch.zeros(3, 3)
          print(a)
          print(b)
          print(c)
         tensor([[0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.]])
         tensor([[1., 1., 1.],
                 [1., 1., 1.]])
         tensor([[0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.]])
In [104...
                                                   # 按照行进行拼接, dim默认取值为0
          re = torch.cat([a, b])
          re
Out[104... tensor([[0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.],
                 [1., 1., 1.],
                 [1., 1., 1.]])
In [108...
          re[0][0]=5.0
          re
Out[108... tensor([[5., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.],
                 [1., 1., 1.],
                 [1., 1., 1.]
In [110...
                   # 说明合并后是新张量, 而不是视图
Out[110... tensor([[0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.]])
In [111...
          torch.cat([a, b], 1)
                                             # 按照列进行拼接
Out[111... tensor([[0., 0., 0., 1., 1., 1.],
                 [0., 0., 0., 1., 1., 1.]]
```

在拼接时,两个张量除了待拼接维度外,如果其他维度上的值不同,则会报错

```
In [112...
```

```
RuntimeError Traceback (most recent call last)
```

<ipython-input-112-8bdd1a857266> in <module>
----> 1 torch.cat([a, c], 1) #

形状不匹配时将报错

RuntimeError: Sizes of tensors must match except in dimension 1. Got 2 and 3 i n dimension 0 (The offending index is 1)

注意理解,拼接的本质是实现元素的堆积,也就是构成a、b两个二维张量的各一维张量的堆积, 最终还是构成二维向量。

• 堆叠函数: stack

和拼接不同,堆叠不是将元素拆分重装,而是简单的将各参与堆叠的对象分装到一个更高维 度的张量里。

堆叠和拼接的主要区别在于: 堆叠会增加张量维度, 而 拼接不改变张量维度

```
In [117...
Out[117... tensor([[0., 0., 0.],
                  [0., 0., 0.]]
In [118...
Out[118... tensor([[1., 1., 1.],
                  [1., 1., 1.]]
In [119...
          torch.stack([a, b])
                                                # 堆叠之后, 生成一个三维张量
Out[119... tensor([[[0., 0., 0.],
                   [0., 0., 0.]],
                  [[1., 1., 1.],
                   [1., 1., 1.]])
In [120...
          torch.stack([a, b]).shape
Out[120... torch.Size([2, 2, 3])
In [158...
          torch.cat([a, b])
Out[158... tensor([[0., 0., 0.],
                  [0., 0., 0.],
                  [1., 1., 1.],
                  [1., 1., 1.]])
```

注意对比二者区别,拼接之后维度不变,堆叠之后维度升高。拼接是把一个个元素单独提取出来之后再放到二维张量中,而堆叠则是直接将两个二维张量封装到一个三维张量中,因此,<mark>堆叠的要求更高,参与堆叠的张量必须shape形状完全相同。</mark>

```
In [121... a
```

```
Out[121... tensor([[0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.]])
In [122...
Out[122... tensor([[0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.]])
In [123...
                                           # 横向拼接时,对行数没有一致性要求
          torch.cat([a, c])
Out[123... tensor([[0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.],
                 [0., 0., 0.]]
In [125...
                                            # 报错是因为a和c的shape不同
          torch.stack([a, c])
         RuntimeError
                                                   Traceback (most recent call last)
         <ipython-input-125-d0064288b164> in <module>
                                                   # 报错是因为a和c的shape不同
         ---> 1 torch.stack([a, c])
         RuntimeError: stack expects each tensor to be equal size, but got [2, 3] at en
```

在Python基础数据类型中,append()会把第二个list作为整体放入第一个list中,而extend()则会把第二个list完全打散,然后放在第一个list后面

```
In [145... a=[1,3,5,7] b=[2,4,6,8]

In [146... a.append(b) a

Out[146... [1, 3, 5, 7, [2, 4, 6, 8]]

In [147... a=[1,3,5,7] b=[2,4,6,8]

In [148... a.extend(b) a

Out[148... [1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8]
```

六、张量维度变换

try 0 and [3, 3] at entry 1

此前我们介绍过,通过reshape方法,能够灵活调整张量的形状。而在实际操作张量进行计算时,往往需要另外进行降维和升维的操作,当我们需要除去不必要的维度时,可以使用squeeze函数,而需要手动升维时,则可采用unsqueeze函数。

```
In [149... | a = torch.arange(4)
Out[149... tensor([0, 1, 2, 3])
In [150...
         a2 = a.reshape(1, 4)
          a2
Out[150... tensor([[0, 1, 2, 3]])
In [151...
         torch.squeeze(a2).ndim # 重新降维至1维张量
Out[151... 1
          • squeeze函数: 删除不必要的维度, 也就是保留值不是1的维度
In [152...
         t = torch.zeros(1, 1, 3, 1)
Out[152... tensor([[[[0.],
                   [0.],
                   [0.]]])
In [153...
          t.shape
Out[153... torch.Size([1, 1, 3, 1])
        t张量解释:一个包含一个三维的四维张量,三维张量只包含一个三行一列的二维张量。
In [154...
         torch.squeeze(t)
Out[154... tensor([0., 0., 0.])
In [155...
          torch.squeeze(t).shape
Out[155... torch.Size([3])
        转化后生成了一个一维张量
In [156...
         t1 = torch.zeros(1, 1, 3, 2, 1, 2)
         t1.shape
Out[156... torch.Size([1, 1, 3, 2, 1, 2])
In [157...
         torch.squeeze(t1)
Out[157... tensor([[[0., 0.],
                  [0., 0.]],
                 [[0., 0.],
                  [0., 0.]],
```

```
[[0., 0.],
[0., 0.]]])
```

```
In [158... torch.squeeze(t1).shape
```

Out[158... torch.Size([3, 2, 2])

简单理解, squeeze就相当于提出了shape返回结果中的1

• unsqeeze函数: 手动升维,目的是使用矩阵乘法(二维张量及以上),而不是用向量乘法(一维张量)

```
In [161... t = torch.zeros(1, 2, 1, 2) t.shape
```

Out[161... torch.Size([1, 2, 1, 2])

方式是在dim处插入一个值为1的新维度

```
In [164...
                                                  # 在第1个维度索引上升高1个维度,不改变t本身
          torch.unsqueeze(t, dim = 0)
Out[164... tensor([[[[[0., 0.]],
                   [[0., 0.]]]])
In [165...
          torch.unsqueeze(t, dim = 0).shape
Out[165... torch.Size([1, 1, 2, 1, 2])
In [166...
                                                  # 在第3个维度索引上升高1个维度
         torch.unsqueeze(t, dim = 2).shape
Out[166... torch.Size([1, 2, 1, 1, 2])
In [167...
                                                  # 在第5个维度索引上升高1个维度
         torch.unsqueeze(t, dim = 4).shape
Out[167... torch.Size([1, 2, 1, 2, 1])
```

注意理解维度和shape返回结果一一对应的关系,shape返回的序列有几个元素,张量就有多少维度。

注意torch.squeeze和torch.unsqueeze都不改变原张量的shape,需要用一个新的变量来接收升维或降维的结果