Policies accesso al DB postgres Voltaire

Oltre l'account amministrativo ‘voltadmin’ che ha diritti completi definisco due account “operativi”:

1) **voltoperator** - per operare sugli schemi bronze, silver e gold, creando, aggiornando o cancellando tabelle e viste
2) **voltgolduser** - per leggere tabelle e viste su schema gold e produrre le dashboard con PowerBI

```
CREATE ROLE voltoperator LOGIN PASSWORD '************';
CREATE ROLE voltgolduser LOGIN PASSWORD '************';
```

per cambiare password collegarsi come amministratore del DB ed eseguire

```
ALTER USER nome_utente WITH PASSWORD 'nuova_password';
```

accesso al DB

```
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO voltoperator;
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO voltgolduser;
```

per l’account operativo si dà accesso completo, dapprima ai tre schemi:

```
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA bronze TO voltoperator;
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA silver TO voltoperator;
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA gold   TO voltoperator;
```

poi sulle tabelle esistenti:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES,
TRIGGER ON ALL TABLES IN SCHEMA bronze TO voltoperator;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES,
TRIGGER ON ALL TABLES IN SCHEMA silver TO voltoperator;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES,
TRIGGER ON ALL TABLES IN SCHEMA gold TO voltoperator;
```

e sulle sequence (gli oggetti che servono a generare sequenze, come gli ID):

```
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE
ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA bronze TO voltoperator;
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE
ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA silver TO voltoperator;
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE
```

```
ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA gold TO voltoperator;
```

per dare la possibilità di compiere tutte le funzioni sulle future tabelle (e non sulle sole che sono già create) si ridefiniscono i privilegi di default

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE voltoperator IN SCHEMA bronze
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES,
TRIGGER ON TABLES TO voltoperator;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE voltoperator IN SCHEMA silver
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES,
TRIGGER ON TABLES TO voltoperator;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE voltoperator IN SCHEMA gold
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES,
TRIGGER ON TABLES TO voltoperator;
```

Definizione degli accessi di golduser alle tabelle in lettura su schema gold

```
GRANT USAGE ON SCHEMA gold TO voltgolduser;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA gold TO voltgolduser;
```

Importante perché golduser possa accedere alle future tabelle (e view) create da operator

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE voltoperator IN SCHEMA gold
GRANT SELECT ON TABLES TO voltgolduser;
```

[nota mia] Si potrebbe complicare la cosa definendo l'accesso di golduser alle sole view di Gold e NON alle tabelle, anche a sole view specifiche e non tutte, ma non seguirei questa strada qui, ritenendola troppo complicata ed inadatta nello specifico del progetto. Valga come possibilità futura.



Verifiche:

visualizzare tutte le utenze postgres

```
SELECT rolname AS username,
       rolsuper AS is_superuser,
       rolcreatedb AS can_create_database,
       rolcreaterole AS can_create_role,
       rolcanlogin AS can_login
FROM pg_roles ORDER BY rolname;
```