Cours de Réseau et communication Unix n°9

Edouard THIEL

Faculté des Sciences

Université d'Aix-Marseille (AMU)

Septembre 2016

Les transparents de ce cours sont téléchargeables ici :

http://pageperso.lif.univ-mrs.fr/~edouard.thiel/ens/rezo/

Lien court : http://j.mp/rezocom

Plan du cours n°9

- 1. Outils binaires pour l'analyse de trames
- 2. Analyse de chaînes de caractères

1 - Outils binaires pour l'analyse de trames

Opérateurs binaires, macros et champs de bits.

Représentation en bases

Le C standardise 3 représentations des entiers :

```
décimale i = 42;
octale i = 052;
hexadécimale i = 0x2a;
```

Le C autorise des extensions de formats :

```
binaire i = 0b101010; extension gcc
```

Affichage en bases

Formats d'affichages de printf :

```
%d décimal signé
%u décimal non signé
0%o ou %#o octal non signé
0x%x ou %#x hexadécimal non signé

pas d'affichage standard en base 2
```

Modificateurs:

```
l long int
ll long long int
h short int
hh short short int (\(\simeq\) char)
z size_t, ssize_t, off_t (fstat)

Exemple: size_t len = strlen (argv[1]);
```

Opérateurs du C

Opérateurs binaires classiques :


```
et 1001 \& 0101 = 0001 ou 1001 | 0101 = 1101 xor 1001 ^{\circ} 0101 = 1100 non ^{\circ} 0101 = 1010
```

Décalages :

décalage à gauche
$$1001 << 1 = 10010$$


 $1001 << 2 = 100100$
 $x << n = x 2^n$
décalage à droite $1001 >> 1 = 100$
 $1001 >> 4 = 0$
 $x >> n = x 2^{-n}$

```
#include <stdint.h>
uint32_t x;
```




- Mettre tous les bits de x à 0 :
- Allumer le bit n°i et mettre les autres à 0 :
- Allumer le bit n°i sans modifier les autres :
- Éteindre le bit n°i :
- Tester si le bit n°i est allumé :

```
#include <stdint.h>
uint32_t x;
```




- Mettre tous les bits de x à 0 : x = 0;
- Allumer le bit n°i et mettre les autres à 0 :
- Allumer le bit n°i sans modifier les autres :
- Éteindre le bit n°i :
- Tester si le bit n°i est allumé :

```
#include <stdint.h>
uint32_t x;
```




- Mettre tous les bits de x à 0 : x = 0;
- Allumer le bit n°i et mettre les autres à 0 : x = 1 << i;
- Allumer le bit n°i sans modifier les autres :
- Éteindre le bit n°i :
- Tester si le bit n°i est allumé :


```
#include <stdint.h>
uint32_t x;
```



- Mettre tous les bits de x à 0 : x = 0;
- Allumer le bit n°i et mettre les autres à 0 : x = 1 << i;
- Allumer le bit n°i sans modifier les autres : x |= 1 << i;
- Éteindre le bit n°i :
- Tester si le bit n°i est allumé :



- Mettre tous les bits de x à 0 : x = 0;
- Allumer le bit n°i et mettre les autres à 0 : x = 1 << i;
- Allumer le bit n°i sans modifier les autres : x |= 1 << i;
- Éteindre le bit n°i : x &= ~(1 << i);
- Tester si le bit n°i est allumé :



- Mettre tous les bits de x à 0 : x = 0;
- Allumer le bit n°i et mettre les autres à 0 : x = 1 << i;
- Allumer le bit n°i sans modifier les autres : x |= 1 << i;
- Éteindre le bit n°i : x &= ~(1 << i):
- Tester si le bit n°i est allumé : x & 1 << i

Exemple: affichage binaire

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void printbits (int v) {
    for (int i = (sizeof(v)*8)-1; i \ge 0; i--) {
        putchar('0' + ((v >> i) & 1));
        if (i % 8 == 0) putchar (' ');
    }
int main (int argc, char *argv[]) {
    if (argc-1 != 1) return 1;
   printbits (atoi(argv[1])); puts (""); return 0;
}
<> ./printbits 519
00000000 00000000 00000010 00000111
<> ./printbits -519
11111111 11111111 11111101 11111001
```

fd_set, un peu nettoyé (1/2)

```
Dans <br/>
<br/>
bits/typesizes.h>:
 /* Number of descriptors that can fit in an 'fd_set'. */
 #define FD_SETSIZE
                                 1024
Dans <sys/select.h>:
 typedef long int fd_mask;
 #define NFDBITS (8 * (int) sizeof (fd mask))
 typedef struct {
      fd_mask fds_bits[FD_SETSIZE / NFDBITS];
 } fd set:
 # define FDS_BITS(set) ((set)->fds_bits)
```

fd_set, un peu nettoyé (2/2) Dans <sys/select.h>: #define FD_ELT(d) ((d) / NFDBITS) #define FD_MASK(d) ((fd_mask) 1 << ((d) % NFDBITS)) Dans <bits/select.h>:

```
# define FD_ZERO(set) \
do {
 unsigned int i;
  fd_set *arr = (set);
  for (i = 0; i < sizeof (fd_set) / sizeof (fd_mask); ++i) \
    FDS_BITS(arr)[i] = 0;
} while (0)
#define FD_SET(d, set) \
  ((void) (FDS_BITS(set)[FD_ELT(d)] |= FD_MASK (d)))
#define FD_CLR(d, set) \
  ((void) (FDS_BITS(set)[FD_ELT(d)] &= ~FD_MASK (d)))
#define FD_ISSET(d, set) \
  ((FDS_BITS(set)[FD_ELT(d)] & FD_MASK (d)) != 0)
```


Champs de bits (bitfields)

Permet de grouper des bits de façon plus agréable à manipuler que les opérateurs binaires.

```
Déclaration : type_entier : nombre_de_bits;
```

Le type de base est entier, signé ou non signé, de taille \leqslant taille mot machine.

```
struct { unsigned a: 1;
    signed b: 1;
    unsigned c: 2;
    unsigned d: 28; } x;
```



Se manipulent comme les entiers :

```
x.a = x.b;
if (x.c == 3) ..
x.d += 7:
```

Propriétés des bitfields

- ▶ Ne peuvent être déclarés que dans des structs ou unions.
- ▶ Ils n'ont pas d'adresse : pas de &, pas de tableau.
- L'ordre des bits est implémentation-dépendant (endianness).
- Il peut y avoir des alignements mémoire.
- ▶ Un bitfield signé de largeur 1 vaut 0 ou -1.

Exemple de bitfield

```
Х
#include <stdio.h>
int main ()
                                               LSB First
   union {
        struct { unsigned a: 1;
                                             (little endian)
                 signed b: 1;
                 unsigned c: 2;
                 unsigned d: 28; } x;
        int y;
   } u;
    for (u.y = 0; u.y < 18; u.y++)
        printf ("y = %2d a = %d b = %2d c = %d d = %d\n",
            u.y, u.x.a, u.x.b, u.x.c, u.x.d);
    return 0;
```

Trace

y = 0	a = 0	b = 0	c = 0	d = 0
y = 1	a = 1	b = 0	c = 0	d = 0
y = 2	a = 0	b = -1	c = 0	d = 0
y = 3	a = 1	b = -1	c = 0	d = 0
y = 4	a = 0	b = 0	c = 1	d = 0
y = 5	a = 1	b = 0	c = 1	d = 0
y = 6	a = 0	b = -1	c = 1	d = 0
y = 7	a = 1	b = -1	c = 1	d = 0
y = 8	a = 0	b = 0	c = 2	d = 0
y = 9	a = 1	b = 0	c = 2	d = 0
y = 10	a = 0	b = -1	c = 2	d = 0
y = 11	a = 1	b = -1	c = 2	d = 0
y = 12	a = 0	b = 0	c = 3	d = 0
y = 13	a = 1	b = 0	c = 3	d = 0
y = 14	a = 0	b = -1	c = 3	d = 0
y = 15	a = 1	b = -1	c = 3	d = 0
y = 16	a = 0	b = 0	c = 0	d = 1
y = 17	a = 1	b = 0	c = 0	d = 1

x	d		С	b	а
	31	4	3 2	1	0

Exemple réel : entête TCP

Défini dans /usr/include/netinet/tcp.h

```
struct tcphdr
    u_int16_t source;
    u_int16_t dest;
    u_int32_t seq;
    u_int32_t ack_seq;
# if __BYTE_ORDER == \
      __LITTLE_ENDIAN
    u_int16_t res1:4;
    u_int16_t doff:4;
    u_int16_t fin:1;
    u_int16_t syn:1;
    u_int16_t rst:1;
    u_int16_t psh:1;
    u_int16_t ack:1;
    u_int16_t urg:1;
    u_int16_t res2:2;
```

```
elif __BYTE_ORDER == \
        __BIG_ENDIAN
    u_int16_t doff:4;
    u_int16_t res1:4;
    u_int16_t res2:2;
    u_int16_t urg:1;
    u_int16_t ack:1;
    u_int16_t psh:1;
    u_int16_t rst:1;
    u_int16_t syn:1;
    u_int16_t fin:1;
  else
#
#
    error "Adjust <bits/endian.h>"
   endif
    u_int16_t window;
    u_int16_t check;
    u_int16_t urg_ptr;
```

Où est défini le boutisme (endianness) ?

```
Linux: dans/usr/include/endian.h
   #define __LITTLE_ENDIAN 1234
   #define BIG ENDIAN
                           4321
   #define __PDP_ENDIAN
                           3412
   #include <bits/endian.h>
Et (pour Linux x86_64) dans :
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/endian.h
    /* x86_64 is little-endian.
   #define __BYTE_ORDER __LITTLE_ENDIAN
```

Où sont définies les conversions d'ordre réseau?

Dans /usr/include/netinet/in.h

```
# if __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
# define ntohl(x) (x)
# define ntohs(x) (x)
# define htonl(x) (x)
# define htons(x) (x)
# else
# if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
   define ntohl(x) __bswap_32 (x)
   define ntohs(x) __bswap_16 (x)
   define htonl(x) __bswap_32 (x)
   define htons(x) __bswap_16 (x)
  endif
# endif
```

Où sont définies les fonctions de byteswap ?

```
Linux x86_64: dans
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/byteswap.h
Implémentation en assembleur, ou par macros :
#define __bswap_constant_16(x) \
  ((unsigned short int) ((((x) >> 8) & 0xff) \
                         |(((x) \& 0xff) << 8))|
#define __bswap_constant_32(x) \
  ((((x) \& 0xff000000) >> 24) | (((x) \& 0x00ff0000) >> 8) \setminus
  | (((x) & 0x0000ff00) << 8) | (((x) & 0x000000ff) << 24) )
```

Byteswap en 64 bits

Également dans byteswap.h:

```
# define __bswap_constant_64(x) \
((((x) & 0xff00000000000000011) >> 56) \
| (((x) & 0x00ff0000000000011) >> 40) \
| (((x) & 0x0000ff00000000011) >> 24) \
| (((x) & 0x000000ff000000011) >> 8) \
| (((x) & 0x00000000ff00000011) << 8) \
| (((x) & 0x000000000ff0000011) << 24) \
| (((x) & 0x00000000000ff000011) << 56) )
```

2 - Analyse de chaînes de caractères

Outils standards

Pour encoder

• Écrire dans une chaîne

```
#include <stdio.h>
#define CAPACITE 2048
char s[CAPACITE];

sprintf (s, format, ...);
snprintf (s, CAPACITE, format, ...);
```

Renvoient le nombre de caractères écrits dans la chaîne (sans '\0') format : man 3 sprintf

• Écrire en concaténant

```
int pos = snprintf (s, CAPACITE, format1, ...);
pos += snprintf (s+pos, CAPACITE-pos, format2, ...);
```

Pour décoder

Un outil plus puissant qu'il n'en a l'air : sscanf

```
#include <stdio.h>
#define CAPACITE 2048
char s[CAPACITE];
int k = sscanf (s, format, ...);
```

Le format a un sens différent pour sscanf :

- Blanc = espace, tabulation, retour chariot : correspondent à 0, 1 ou plusieurs blancs dans s.
- ► Toutes les conversions commencent par %
- Les autres caractères sont des littéraux.
- sscanf s'arrête dès qu'un caractère ne correspond pas au format ou qu'une conversion est impossible.

Conversions (1)

```
%%
          % littéral
%d, %f
          entier, flottant
%s
          Séquence de caractères non blanc
           (les blancs situés devant sont supprimés)
%c
           1 caractère, y compris blanc
\%\alpha\dots
          de taille maximale \alpha caractères (\alpha entier)
%*...
          ne pas stocker le résultat
           sscanf ("10 20", "**d %d", &x); \rightarrow x = 20
%n
           Position courante (nombre de caractères consommés)
           char *s = "789 65";
           sscanf (s, "d%n", &x, &p); \to x = 789, p = 3
           sscanf (s+p, "%d", &y); \rightarrow y = 65
```

Conversions (2)

```
%[...] Séquence non vide de caractères appartenant ou %[^{-}...] n'appartenant pas à un ensemble %*\alpha[...] variantes : de taille maximale \alpha, sans mémoriser
```

Cas particuliers :

```
%[]..], %[^]..] pour inclure ou exclure ']'
%[.^.], %[^^..] pour inclure ou exclure '^'
%[a-z], %[^a-z] pour inclure ou exclure un intervalle
%[..-], %[^..-] pour inclure ou exclure '-'
```

Valeur retournée

sscanf renvoie le nombre de conversions mémorisées Les conversions %*.. et %n ne sont pas comptées

Tester le retour de sscanf est obligatoire : sans cela on ne discerne pas les variables indéfinies.

```
Exemple : propriété dans un entête HTTP :
    char *s = "Accept-Encoding: gzip, deflate";
    char key[80], value[256];
    int k = sscanf (s, "%79[^: ]: %255[^\n]", key, value);
    if (k != 2) printf ("mauvaise syntaxe\n");
```

Exemple: conversion d'adresse IP

```
chaîne de caractères "129.43.02.01" \rightarrow adresse uint32_t.
  char ip[4];
  struct sockaddr_in a;
  if (sscanf(chaine, "%hhu.%hhu.%hhu.%hhu",
       ip, ip+1, ip+2, ip+3) == 4)
                                                  // MSB first
      memcpy(&a.sin_addr.s_addr, ip, 4);
... ou appeler inet_addr()
```

Autre outil: fonctions regex

void regfree (regex_t *preg);

```
Fonctions POSIX 1-2001 de la libc :
 #include <sys/types.h>
 #include <regex.h>
  int regcomp (regex_t *preg, const char *regex, int cflags);
 int regexec (const regex_t *preg, const char *string,
               size_t nmatch, regmatch_t pmatch[], int eflags);
 size_t regerror (int errcode, const regex_t *preg,
                   char *errbuf, size_t errbuf_size);
```

Fonction regcomp

regex expression régulière

preg expression compilée

cflags REG_EXTENDED: syntaxe POSIX étendue

REG_ICASE: ignorer casse

Renvoie 0 succès, sinon code d'erreur.

Fonction regexec

```
int regexec (const regex_t *preg, const char *string,
              size_t nmatch, regmatch_t pmatch[],
              int eflags);
              expression compilée par regcomp
   preg
   string chaîne à analyser
              nombre d'éléments à trouver
   nmatch
             tableaux de nmatch éléments
   pmatch
   eflags
              voir man
Renvoie 0 succès, sinon REG_NOMATCH.
Élément trouvé : index [rm_so,rm_eo[ dans string :
    typedef struct {
       regoff_t rm_so;
       regoff_t rm_eo;
    } regmatch_t;
```

Fonctions regerror et regfree

Transforme un code d'erreur en message.

errcode résultat de regcomp ou regexec

preg expression compilée par regcomp

errbuf buffer qui contiendra le message

errbuf_size taille du buffer

void regfree (regex_t *preg);

preg expression compilée par regcomp

Exemple

```
#include <stdio.h>
#include <regex.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  if (argc-1 != 2) { fprintf (stderr,
      "Usage: %s regexp chaîne\n", argv[0]); return 1; }
  regex_t regex; int k; char *re = argv[1], *ch = argv[2];
  k = regcomp (&regex, re, REG_EXTENDED);
  if (k!= 0) {
    char msg[200]; regerror (k, &regex, msg, sizeof msg);
    fprintf (stderr, "Erreur dans regex: %s\n", msg);
  } else {
    k = regexec (&regex, ch, 0, NULL, 0);
    if (k == 0) puts("Correspond");
    else puts("Ne correspond pas");
  regfree (&regex); return !!k;
```

Trace

```
$ gcc -W -Wall -std=c99 regex1.c -o regex1
$ ./regex1 "ch(at|ien" "chat"
Erreur dans regex: Unmatched ( or \(
$ ./regex1 "ch(at|ien)" "chat"
Correspond
$ ./regex1 "ch(at|ien)" "chute"
Ne correspond pas
$ ./regex1 "^a[[:digit:]E+]+bc" "a342E+5bc"
Correspond
```

Syntaxe: voir expression rationnelles POSIX